

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Informations générales](#)

[Configurez](#)

[Exemple de configuration](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté](#)

Introduction

Ce document décrit le modus operandi pour configurer la caractéristique de **nom de présentation d'ID ligne appelant** et la caractéristique de **nombre de présentation d'ID ligne appelant à restreint** utilisant le gestionnaire de domaine de Cisco Unified (CUCDM).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- CUCDM
- Cisco Unified Communications Managers (CUCM)

[Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- CUCDM 8.1 et en haut
- Version 8 et ultérieures CUCM

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Informations générales](#)

Utilisant les modèles par défaut, CUCDM ignore les configurations que vous définissez pour la caractéristique de **nom de présentation d'ID ligne appelant** et la caractéristique de **nombre de présentation d'ID ligne appelant** sous la section de **conversion de numéros d'ajouter** (gestion

générale/conversion de numéros).

Configurez

1. Dans CUCDM, naviguez vers la **gestion générale/conversion de numéros/ajoutez la section de conversion de numéros**.
2. Placez le **nom de présentation d'ID ligne appelant** et le **nombre de présentation d'ID ligne appelant** à Restricted.This pousse le modèle de traduction sur CUCM.
3. Quand le modèle de traduction est créé sur CUCM, il place les préférences CLI pour se transférer par opposition à restreint.
4. Dans CUCM, vous pouvez voir l'OK de modèle quoiqu'avec une configuration incorrecte de **nom de présentation d'ID ligne appelant** et la configuration de **nombre de présentation d'ID ligne appelant**. Les suivis prouvent que CUCDM envoie la préférence par défaut au lieu de la préférence restreinte pour le paramètre respectif.

Exemple de configuration

_ C'est le paramètre offensant :

C'est par conception. Les valeurs sélectionnées dans le CLI chutent vers le bas, en ajoutant un nombre. La traduction n'a aucune incidence directe sur les modèles d'artère ou traduit des modèles. Au lieu de cela, il est utilisé pour remplir deux variables de substitution :

- #CLIRORCLIPNUMBER#
- #CLIRORCLIPNAME#

Seulement si ces variables sont utilisées dans les éléments de modèle de configuration de caractéristique, les configurations déroulantes auront n'importe quelle influence sur le ravitaillement de l'effectif CUCM.

Afin de surmonter ceci, ajoutez les paramètres suivants dans le modèle :

- Ligne appelante présentation - #CLIRORCLIPNUMBER#
- Appelant la présentation de nom - #CLIRORCLIPNAME#

Après ceci, vous pouvez utiliser les configurations de CLID sur le champ de **conversion de numéros d'ajouter**.

Vérifiez

Réexécutez la transaction de CUCDM et la vérifiez si les valeurs appropriées ont été poussées dans le CUCM pour la **ligne appelante présentation** et **appeler des** caractéristiques de **présentation de nom**.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.