

Il server di inoltro universale non inoltra i dati all'indicizzatore Splunk

Applicabilità

Server d'inoltro universale

Descrizione

Splunk Universal Forwarder non inoltra i dati come previsto a causa di una configurazione errata di `$SPLUNK_HOME/etc/system/local/outputs.conf`

Indagine

Il seguente messaggio di errore viene visualizzato in `$SPLUNK_HOME/var/log/splunk/splunkd.log` sul server d'inoltro universale:

```
'09-06-2019 10:53:39.389 -0400 ERROR TcpOutputProc - LightWeightForwarder/UniversalForwa
```

Risoluzione

Questo messaggio di errore può essere risolto configurando le seguenti impostazioni nel file `$SPLUNK_HOME/etc/system/local/outputs.conf`:

```
[tcpout]defaultGroup = <target_group>, <target_group>, ...
* A comma-separated list of one or more target group names, specified later in [tcpout:<
* The forwarder sends all data to the specified groups.
* If you don't want to forward data automatically, don't set this setting.
* Can be overridden by an inputs.conf '_TCP_ROUTING' setting, which in turn can be overr
* Starting with version 4.2, this setting is no longer required.
```

```
[tcpout:<target_group>]server = [<ip>|<servername>]:<port>, [<ip>|<servername>]:<port>,
```

- * A comma-separated list of one or more systems to send data to over a TCP socket.
- * Required if the 'indexerDiscovery' setting is not set.
- * Typically used to specify receiving Splunk systems, although you can use it to send data to other systems.
- * For each system you list, the following information is required:
 - a. The IP address or server name where one or more systems are listening.
 - b. The port on which the syslog server is listening.

Ulteriori esempi di outputs.conf sono disponibili nei seguenti documenti:

[esempio di output.conf](#)

[Configurare i server di inoltro con output.conf](#)

Una volta configurato, salvare il file e riavviare Splunk utilizzando il seguente comando esegui da \$SPLUNK_HOME/bin

```
./splunk restart
```

Collegamenti correlati

[esempio di output.conf](#)

[Configurare i server di inoltro con output.conf](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).