

Configurare il backup in Secure Web Appliance

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Genera backup dalla GUI](#)

[Backup automatico in una postazione remota](#)

[Genera backup dalla CLI](#)

[Importazione del file di configurazione in SWA](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Questo documento descrive il processo di backup e ripristino della configurazione in Secure Web Appliance (SWA).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Accesso all'interfaccia grafica dell'SWA.
- Accesso all'interfaccia della riga di comando (CLI) di SWA.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Genera backup dalla GUI

Passaggio 1. Dalla GUI, passare a Amministrazione sistema e scegliere File di configurazione.

Passaggio 2. Assicurarsi che l'opzione Scarica file nel computer locale per visualizzare o salvare sia selezionata.

Passaggio 3. Scegliere Encrypt password nei file di configurazione

Passaggio 4. (Facoltativo) Scegliere un nome per il file di configurazione.

Passaggio 5. Fare clic su Submit (Invia).

Configuration File

Current Configuration

Configuration File:

2 → ☒ Download file to local computer to view or save

☐ Save file to this appliance (*wsa-source.cisco.local*)

☐ Email file to:
Separate multiple addresses with commas. Maximum allowed characters 8192.

3 → **Password Display Options:**

☒ Encrypt passwords in the Configuration Files

☐ Mask passphrases in the Configuration Files
Note: Files with masked passphrases cannot be loaded using Load Configuration.

4 → ☒ Use system-generated file name

☐ Use user-defined file name:
Note: ".xml" will be appended to the specified file-name automatically.

Submit

Immagine - Esportazione della configurazione

 **Attenzione:** Se generate il backup con una passphrase maschera, non potete importare il file in SWA.

Backup automatico in una postazione remota

È possibile configurare SWA in modo che una copia della configurazione corrente venga salvata in un'altra posizione durante il commit delle nuove modifiche.

Passaggio 1. Dalla GUI, passare a Amministrazione sistema e scegliere File di configurazione.

Passaggio 2. Nella sezione Backup configurazione selezionare la casella di controllo Abilita backup configurazione.

Passaggio 3. Per poter importare il file di configurazione in SWA, selezionare Sì in Includi passphrase nel file di configurazione?

Passaggio 4. A seconda del progetto, è possibile selezionare File Transfer Protocol (FTP) o Secure Copy (SCP) come protocollo desiderato per salvare il file di configurazione.

Passaggio 5. Fare clic su Sottometti e confermare le modifiche.

Configuration Backup

Enable Config Backup: ☒ Enable

Include Passphrase in Configuration File?: ☐ No ☒ Yes

Retrieval Method: ☒ FTP on Remote Server

FTP Host:

Directory:

Username:

Passphrase:

☐ SCP on Remote Server

SCP Host: SCP Port:

Directory:

Username:

☐ Enable Host Key Checking

☒ Automatically Scan

☐ Enter Manually

Immagine - Backup configurazione automatica

Genera backup dalla CLI

È possibile generare un backup della configurazione dalla CLI, che memorizza il file esportato localmente nell'SWA.

Passaggio 1. Accedere alla CLI.

Passaggio 2. Eseguire saveconfig.

Passaggio 3. Digitare 2 per selezionare Encrypt password.

Passaggio 4. (Facoltativo) Digitare N se si desidera utilizzare un nome di file definito dall'utente per il file esportato, altrimenti digitare Y per Generare un nome per il file di configurazione? [Y]>.

```
SWA_CLI> saveconfig
```

Choose the password option:

1. Mask passwords (Files with masked passwords cannot be loaded using loadconfig command)
 2. Encrypt passwords
- ```
[1]> 2
```

Do you want the system to generate a name for the configuration file? [Y]>

The file S1000V-4444444444444444-AAAAAAAAAAAAA-BBBBBBBBBBBB.xml has been saved in the configuration di



Suggerimento: Il file di configurazione generato viene memorizzato nella directory di configurazione del computer, accessibile tramite FTP.

# Importazione del file di configurazione in SWA

Passaggio 1. Dalla GUI, passare a Amministrazione sistema e scegliere File di configurazione.

Passaggio 2. Nella sezione Carica configurazione, selezionare Carica file di configurazione dal computer locale.

Passaggio 3. Fare clic su Scegli file e selezionare il file di configurazione XML.

Passaggio 4. (Facoltativo) Se si desidera importare la configurazione di rete, selezionare la casella di controllo Carica impostazioni di rete.

Passaggio 5. Fare clic su Load.

Passaggio 6. Fare clic su Continue (Continua) nel popup Confirm Load Configuration (Conferma caricamento configurazione).




Immagine - Importa configurazione

## Informazioni correlate

- [Guida per l'utente di AsyncOS 15.2 per Cisco Secure Web Appliance](#)
- [Installazione iniziale di Secure Web Appliance](#)
- [Guida all'installazione di Cisco Secure Email e Web Virtual Appliance](#)
- [Configurazione di categorie URL personalizzate in Secure Web Appliance - Cisco](#)
- [Utilizzare le procedure ottimali per Secure Web Appliance](#)

### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).