

# Utenti importati di Unity Connection AXL e LDAP

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Importa utenti](#)

[Identificare il tipo di utilizzo importato](#)

[Utenti importati AXL](#)

[Utenti importati non AXL](#)

[Utenti importati LDAP](#)

[Utenti importati non LDAP](#)

[Riferimenti](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

In questo documento viene descritto come identificare il tipo di utente importato tramite i comandi dell'interfaccia della riga di comando (CLI) in Cisco Unity Connection.

In Unity Connection, gli utenti possono essere importati da due origini: Cisco Unified Communications Manager (CUCM) e Active Directory (AD). Gli utenti importati da CUCM sono noti come utenti importati AXL (Administrative XML). Gli utenti importati da Active Directory sono noti come utenti importati LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

## Prerequisiti

### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Unity Connection
- Cisco Unified Communications Manager
- Microsoft Active Directory

### Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- Cisco Unity Connection release 7.X o successive
- Cisco Unified Communications Manager release 7.X o successive

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico

ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## Convenzioni

Fare riferimento a [Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti](#).

## Importa utenti

Per gli utenti AXL, vedere [Creazione di più account utente di Cisco Unity Connection 8.x da utenti di Cisco Unified Communications Manager](#).

Per gli utenti LDAP, vedere [Creazione di account utente da dati utente LDAP o Modifica dello stato di integrazione LDAP per utenti esistenti in Cisco Unity Connection 8.x](#).

## Identificare il tipo di utilizzo importato

Per identificare il tipo di utente importato, immettere questi comandi nella CLI:

### Utenti importati AXL

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ccmid, ccmidtype from vw_subscriber
where
ccmid is not null
```

### Utenti importati non AXL

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ccmid, ccmidtype from vw_subscriber
where
ccmid is null
```

### Utenti importati LDAP

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ldapccmuserid, ldapttype,
ldapccmpkid from
vw_subscriber where ldapccmpkid is not null
```

### Utenti importati non LDAP

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ldapccmuserid, ldapttype,
ldapccmpkid from
```

```
vw_subscriber where ldapccmpkid is null
```

**vw\_subscriber** contiene tutti gli utenti che dispongono di una sottoscrizione di segreteria telefonica. Include le informazioni sull'utente e le relative caselle vocali. Di seguito sono riportati alcuni nomi di colonna utili:

- nome
- cognome
- alias
- indirizzo email

Esempio:

```
run cuc dbquery unitydirdb select firstname, lastname, alias from vw_subscriber
```

Includere la clausola *where* nell'esempio come illustrato nella sezione precedente per ottenere informazioni specifiche sul tipo di utente, ad esempio utenti LDAP / Non-LDAP / AXL/ Non-AXL.

Per ottenere un elenco di tutte le colonne nel vw\_subscriber, immettere:

```
show cuc dbview schema unitydirdb vw_subscriber
```

## Riferimenti

### Ccmidtype

- 0 - Enduser CCM, noto anche come AXL Imported
- 3 - utente ldap
- 4 - utente ldap inattivo; ad esempio, contrassegnato come inattivo nel database ccm

### Ldapccmpkid

Se Ldapccmpkid non è null, l'utente è LDAP Integrated.

### Ldaptype

- 0 - l'utente non è abilitato per LDAP
- 1 - sincronizzazione ldap abilitata
- 2 - autenticazione ldap abilitata
- 3 - ldap è abilitato, ma temporaneamente inattivo per l'utente

## Informazioni correlate