

CTB에 대한 NSG 플로우 로그 구성

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[컨피그레이션 단계](#)

[저장소 계정 구성](#)

[NSG 플로우 로그 생성](#)

[CTB에 대한 NSG 플로우 로그 입력 구성](#)

[다음을 확인합니다.](#)

[문제 해결](#)

소개

이 문서에서는 NSG 로그를 CTB(Cisco Telemetry Broker)에 대한 데이터 입력으로 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

- 저장소 계정, NSG(네트워크 보안 그룹) 플로우 로그를 만들 수 있는 권한이 있는 Azure 클라우드 포털 액세스입니다.
- 모든 위치의 Azure 리소스 그룹
- Manager가 하나 이상 있고 Broker 노드가 하나 이상 있는 CTB.

사용되는 구성 요소

- CTB(v.2.2.1)
- 아주레


이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

컨피그레이션 단계

저장소 계정 구성


저장소 계정과 리소스를 동일한 Azure 위치에 만듭니다.

1단계: 대시보드 검색 모음에서 리소스 그룹으로 이동합니다.




Azure-UI- 리소스 그룹

2단계: 자원 그룹을 찾고 위치 열을 확인합니다.




위치가 있는 Azure-UI 리소스 그룹



참고: 리소스 그룹이 인도 남부 위치에 있으므로 스토리지 계정도 인도 남부 위치에 있습니다.

3단계: 대시보드 검색 모음을 통해 저장소 계정으로 이동합니다.



Azure-UI 저장소 계정

4단계: 자원 그룹을 선택하고 저장소 계정 이름을 할당한 다음 지역을 선택합니다.

[Home](#) > [Storage accounts](#) >

Create a storage account

[Basics](#)[Advanced](#)[Networking](#)[Data protection](#)[Encryption](#)[Tags](#)[Review + create](#)

Azure Storage is a Microsoft-managed service providing cloud storage that is highly available, secure, durable, scalable, and redundant. Azure Storage includes Azure Blobs (objects), Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Files, Azure Queues, and Azure Tables. The cost of your storage account depends on the usage and the options you choose below. [Learn more about Azure storage accounts](#)

Project details

Select the subscription in which to create the new storage account. Choose a new or existing resource group to organize and manage your storage account together with other resources.

Subscription *

Resource group * [Create new](#)

Instance details

Storage account name *

Region * [Deploy to an Azure Extended Zone](#)

Performance * ☒ **Standard:** Recommended for most scenarios (general-purpose v2 account)
☐ **Premium:** Recommended for scenarios that require low latency.

Redundancy *

☒ Make read access to data available in the event of regional unavailability.

[Previous](#)[Next](#)[Review + create](#)

[Home](#) > [Storage accounts](#) >

Create a storage account

[Basics](#) [Advanced](#) [Networking](#) [Data protection](#) [Encryption](#) [Tags](#) [Review + create](#)[View automation template](#)

Basics

Subscription	
Resource group	
Location	South India
Storage account name	
Performance	Standard
Replication	Read-access geo-redundant storage (RA-GRS)


Advanced

Enable hierarchical namespace	Disabled
Enable SFTP	Disabled
Enable network file system v3	Disabled
Allow cross-tenant replication	Disabled
Access tier	Hot
Enable large file shares	Enabled

Security

Secure transfer	Enabled
Blob anonymous access	Disabled
Allow storage account key access	Enabled
Default to Microsoft Entra authorization in	Disabled

[Previous](#)[Next](#)[Create](#)




팁: 저장소 계정에 대해 추가로 수행할 사용자 지정이 없는 경우 저장소 계정을 검토 및 만
들기 위해 직접 이동할 수 있습니다(보존 날짜, 암호화 유형 등).

NSG 플로우 로그 생성

NSG 플로우 로그를 생성하는 단계.


1단계: 검색 표시줄에서 Network Watcher(네트워크 감시자)로 이동합니다.



2단계: 왼쪽의 Logs(로그) 폴더를 확장하고 Flow logs(플로우 로그)를 클릭합니다.



[Home](#) >



Network Watcher



Microsoft



Overview



Get started



Monitoring



Network diagnostic tools



Metrics



Logs



Flow logs



Migrate flow logs

폴로우 로그가 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 "컨테이너를 찾을 수 없습니다." 오류가 발생합니다.

Add Input



Azure NSG Flow log



Could not find container 'insights-logs-networksecuritygroupflowevent' in storage account, are NSG flow logs enabled?

Input Name * ⓘ

Blob Service SAS URL * ⓘ

..... [Show](#) ⓘ

Input IP Address * ⓘ

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.