

Exemplo da Configuração HTTP VXC-M

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

Introdução

Este documento descreve como permitir o HTTP no gerente do cliente da experiência da virtualização (VXC-M). Os VXC-M típicos instalam (padrão) permitem somente o protocolo de FTP. Se você quer usar o HTTP ou o HTTPS, o HTTP deve ser permitido.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de um server VXC-M com somente o FTP permitido.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Microsoft Windows server 2008 R2
- Versão 4.9.1 VXC-M
- Gerente da versão 7 do Internet Information Services (IIS)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Conclua estes passos:

1. Abra o **gerenciador de IIS** (inetmgr.exe).
2. Expanda o server e os **locais**.
3. Clicar com o botão direito o **Server do HTTP do relatório** e escolha-o **adicionam o aplicativo...**

Aliás: MyWDM

Caminho físico: C:\inetput\ftproot

4. Expanda o **Server do HTTP do relatório**, e clique **MyWDM**.
5. Na tela home de /MyWDM, clique a **autenticação**.
6. Permita a **autenticação básica**, e desabilite outros dois tipos de autenticação.
7. Clique **MyWDM** sob o **Server do HTTP do relatório**, e o clique duas vezes **MIMICA tipos**.
8. Escolha. *, .ini, .raw, e .info.
9. Navegue a **VXC-M > repositórios de software de Manager > da configuração**, clicar com o botão direito o **MESTRE**, e escolha **propriedades**.
10. Mude o **tipo de transferência** ao HTTP e ao FTP. Quando a pergunta estala acima, clique **sim**.
11. Sob a seção recém-criado HTTP, incorpore a senha para o usuário do relatório: **r@p8p0r+**
12. Clique em **OK**.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Navegue a **VXC-M > repositórios de software de Manager> da configuração**, clicar com o botão direito o **MESTRE**, e escolha a **conexão de teste**. o FTP e o HTTP devem passar.

Termine estas etapas a fim assegurar-se de que tudo trabalhe como esperado:

1. Abra um navegador da Web.
2. Vá a <http://localhost/MyWDM/Rapport/package-name/>.
3. Entre com as credenciais do usuário do relatório.
4. Assegure-se de que cada arquivo do pacote possa ser transferido.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.