A Instância de Splunk não tem um botão "LOGOUT".

Aplicabilidade

Nuvem Spunk

Descrição

O link de logout é desativado por padrão ao usar SAML. Ele é controlado pela configuração idpSLOUrl em authentication.conf.

A definição dessa configuração está documentada em Configurar SAML SSO usando arquivos de configuração no Splunk Enterprise

idPSLOUrl	string	The protocol endpoint on the IdP that Splunk Enterprise uses to log the user out. While this setting is not required, if you don't supply it, the user that Splunk Enterprise uses to log into the IdP will not be logged out. Example: https://your path/idp/SLO.saml2	Optional

Note: Este documento está disponível somente para o Splunk Enterprise. No entanto, a configuração também se aplica ao Splunk Cloud.

Investigação

Este valor pode ser verificado usando a interface do usuário navegando pela configuração SAML na Web de Splunk.

- Configurações> Métodos de autenticação
- clique no link SAML_settings
- clique no botão Configuração de SAML
- Visualizar valor em "URL de logoff único (SLO)"

O valor também pode ser verificado através do exame de linha de comando do arquivo

authentication.conf e procurando a configuração idpSLOUrl. (O caminho desses resultados foi definido para o exemplo usado na documentação)

```
splunk@sh-node:~$ splunk btool authentication list --debug | grep idpSLOUrl
/opt/splunk/etc/system/local/authentication.conf            idpSLOUrl = https://yourpath/idp/SS
```

Configure o SSO básico usando SAML com o authentication.conf file

Resolução

Quando a URL "Single Log Out (SLO)" (idpSLOUrl in authentication.conf) não é especificada, o botão de logout ficará indisponível, como visto em uma configuração de sso típica.

Para habilitar o link de logoff, uma entrada deve ser feita no campo URL do SLO (Logout único) na configuração SAML.

- Configurações> Métodos de autenticação
- clique no link SAML_settings
- clique no botão Configuração de SAML
- Defina o valor em "URL de logoff único (SLO)" para ser o protocolo/fluxo de trabalho de logoff do IdP. (Esse valor é frequentemente muito semelhante ao "URL de Logon Único (SSO)" , é muito improvável que esses dois valores correspondam exatamente.)

Observação importante: para permitir que os usuários façam logoff do IdP e do Splunk, esse valor deve ser definido como o protocolo/fluxo de trabalho de logoff do IdP ou o usuário não será desconectado do IdP ou do Splunk. Se o protocolo de logout/URL do fluxo de trabalho do Idp não for usado, o link de logout será exibido, mas quando for pressionado, o usuário NÃO será desconectado do IdP ou do Splunk.

Links relacionados

Configurar o SSO básico usando SAML com o arquivo authentication.conf

Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.