

# Como impedir alertas da autenticação em Firefox ou Chrome com SAML e o ADFS

## Índice

[Introdução](#)

[Como impedir repetiu alertas da autenticação em Firefox com SAML e o ADFS?](#)

[Como impedir repetiu alertas da autenticação em Chrome com SAML e o ADFS?](#)

## Introdução

Este documento descreve como impedir alertas da autenticação em Firefox ou Chrome com a solução de autenticação do linguagem de marcação da afirmação da Segurança (SAML) para a Segurança da Web da nuvem de Cisco (CWs), com serviços federados microsoft active directory (ADFS).

## Como impedir repetiu alertas da autenticação em Firefox com SAML e o ADFS?

Adicionar a URL do server do fornecedor da identidade (IdP) como uma fonte confiada da autenticação de NTLM.

- Na barra de endereços de Firefox, datilografe **aproximadamente: configuração**.
- O navegador indicará um mensagem de advertência, clique **continua**.
- Busca para **network.automatic**.
- Fazer duplo clique em **network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris** para **alterar a** configuração.
- Entre no IdP reorientam o endereço. Por exemplo <https://adfs.example.com>.
- **APROVAÇÃO** do clique para retirar a caixa de diálogo.

**Tip:** O o IdP reorienta o endereço é o Domain Name do reino de SAML configurado em ScanCenter sob **Admin > autenticação > Gerenciamento**.

## Como impedir repetiu alertas da autenticação em Chrome com SAML e o ADFS?

Gire a proteção fora estendida no server ADFS.

- Lance o **gerente do Internet Information Services (IIS)**.
- No painel esquerdo, navegue aos **locais > à website padrão > aos adfs > ao ls**.
- No painel direito, fazer duplo clique na **autenticação**.
- Na placa média, escolha a **autenticação do Windows**.
- No painel esquerdo, escolha **ajustes avançados**.
- Para **proteção prolongada** escolha **FORA**.
- Clique a **APROVAÇÃO** para retirar a caixa de diálogo.