

# Restaure um backup do nó da monitoração da versão 1.1.x ISE a um outro nó

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Crie um backup do nó da monitoração](#)

## Introdução

Este documento descreve como restaurar um backup do nó da monitoração a um server diferente do que esse em que foi tomado.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada na versão 1.1.x do Cisco Identity Services Engine (ISE).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Crie um backup do nó da monitoração

1. Gerencia um backup para o nó atual da monitoração através do CLI ou do admin GUI.
2. Gerencia um **backup total por encomenda** do nó da monitoração do alvo.
3. Verifique o repositório em que o backup é armazenado para estes arquivos:
  - Mntdbfull\_hostname\_date\_time.tar .gpg

- ise\_catalog.xml

4. Copie o backup do nó atual ao repositório que hospeda o **arquivo ise\_catalog.xml**.
5. Edite o **arquivo ise\_catalog.xml** para apontar ao arquivo de backup que você quer restaurar ao novo nó. Este exemplo restaura um backup nomeado ProductionMNT.gpg.

From:

```
<void property="fullImage">  
<string>mntdbfull_ise-rec5_20130627_110059</string>
```

To:

```
<void property="fullImage">  
<string>ProductionMNT</string>
```

6. No Admin GUI, navegue à **administração > ao sistema > à manutenção > ao nó do gerenciamento de dados > da monitoração > à restauração dos dados**. Observe que os backup anteriores incluem o **arquivo ProductionMNT.gpg**.
7. Escolha o backup que você quer restaurar, incorpore a chave de criptografia usada quando o backup foi criado, e clique a **restauração**.
8. Permita que a restauração seja executado à conclusão. Não navegue a um outro lugar no GUI nem faça mudanças quando a restauração for executado. Este processo pode tomar alguma hora. Uma vez a restauração está completa, os serviços ISE no reinício do nó.