

Configurar logs de fluxo do NSG para CTB

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configuration Steps](#)

[Configurar Conta de Armazenamento](#)

[Criar Logs de Fluxo do NSG](#)

[Configurar a entrada do registro de fluxo do NSG para CTB](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

Introdução

Este documento descreve como configurar logs do NSG como uma entrada de dados para o Cisco Telemetry Broker (CTB).

Pré-requisitos

Requisitos

- Acesso ao portal da nuvem do Azure com privilégio para criar conta de armazenamento, logs de fluxo do Grupo de Segurança de Rede (NSG).
- Grupo de recursos do Azure em qualquer local.
- CTB com um gerenciador e pelo menos um nó de agente.

Componentes Utilizados

- CTB (v.2.2.1)
- Azure


As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configuration Steps

Configurar Conta de Armazenamento


Criar conta de armazenamento e recurso no mesmo local do Azure.

Passo 1: Navegue até Grupo de recursos na barra de pesquisa do painel.



Azure-UI- Grupo de Recursos

Passo 2: Localize seu grupo de recursos e verifique a coluna Local.




Grupo de Recursos Azure-UI com localização



Note: Como o grupo de recursos está no local do Sul da Índia, a conta de armazenamento também está no local do Sul da Índia.

Passo 3: Navegue para Conta de armazenamento por meio da barra de pesquisa do painel.



Conta de Armazenamento da Interface do Usuário do Azure

Passo 4: Selecione seu grupo de recursos, atribua Storage accountname e selecione Region .

Home > Storage accounts >

Create a storage account

- Basics
- Advanced
- Networking
- Data protection
- Encryption
- Tags
- Review + create

Azure Storage is a Microsoft-managed service providing cloud storage that is highly available, secure, durable, scalable, and redundant. Azure Storage includes Azure Blobs (objects), Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Files, Azure Queues, and Azure Tables. The cost of your storage account depends on the usage and the options you choose below. [Learn more about Azure storage accounts](#)

Project details

Select the subscription in which to create the new storage account. Choose a new or existing resource group to organize and manage your storage account together with other resources.

Subscription *

Resource group *

Create new

Instance details

Storage account name * ⓘ

Region * ⓘ

(Asia Pacific) South India

Deploy to an Azure Extended Zone

Performance * ⓘ

☒ Standard: Recommended for most scenarios (general-purpose v2 account)

☐ Premium: Recommended for scenarios that require low latency.

Redundancy * ⓘ

Geo-redundant storage (GRS)

☒ Make read access to data available in the event of regional unavailability.

Etapa 1 da Criação de Conta de Armazenamento da Interface do Usuário do Azure


Create a storage account

[View automation template](#)

Subscription	
Resource group	
Location	South India
Storage account name	
Performance	Standard
Replication	Read-access geo-redundant storage (RA-GRS)

Enable hierarchical namespace	Disabled
Enable SFTP	Disabled
Enable network file system v3	Disabled
Allow cross-tenant replication	Disabled
Access tier	Hot
Enable large file shares	Enabled

Secure transfer	Enabled
Blob anonymous access	Disabled
Allow storage account key access	Enabled
Default to Microsoft Entra authorization in	Disabled




Tip: Você pode ir diretamente para revisar e criar a conta de armazenamento se não houver mais personalizações a serem feitas na conta de armazenamento. (dias de retenção, tipo de criptografia e assim por diante).

Criar Logs de Fluxo do NSG

Etapas para criar logs de fluxo do NSG.


Passo 1: Navegue até Network Watcher na barra de pesquisa.



Passo 2: Expanda a pasta Logs no lado esquerdo e clique em Logs de fluxo.



[Home](#) >



Network Watcher



Microsoft



Overview



Get started



Monitoring



Network diagnostic tools



Metrics



Logs



Flow logs



Migrate flow logs

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.