

Desabilite ou reinicie o cliente Umbrella Roaming

Contents

[Introdução](#)

[Informações de Apoio](#)

[Gerenciar Cliente Móvel para Windows](#)

[Gerencie o serviço do sistema por meio do snap-in MMC de serviços](#)

[Gerenciar o AnyConnect e o Cisco Secure Client Roaming Module](#)

[Gerenciar cliente de roaming via linha de comando](#)

[Cliente independente](#)

[Cliente AnyConnect](#)

[Cisco Secure Client](#)

[Gerenciar Cliente de Roaming para OS X](#)

[Parar Cliente Móvel](#)

[Iniciar Cliente Móvel](#)

[Módulo de guarda-chuva do AnyConnect](#)

[Parar cliente AnyConnect](#)

[Iniciar cliente AnyConnect](#)

[Cisco Secure Client](#)

[Parar o Cisco Secure Client](#)

[Iniciar o Cisco Secure Client](#)

Introdução

Este documento descreve procedimentos para gerenciar o cliente Umbrella Roaming, incluindo a desativação e reinicialização do cliente.

Informações de Apoio

O cliente de roaming Umbrella detecta alterações nas configurações da rede do computador. Portanto, os usuários não precisam parar ou reiniciar o Umbrella Roaming Client regularmente. Para executar testes ou desativar temporariamente o cliente de roaming Umbrella devido a um comportamento inesperado, os usuários podem desativá-lo ou reiniciá-lo concluindo as ações neste artigo. Os usuários devem abrir um caso de suporte se vivenciarem comportamento inesperado, conflitos ou tiverem sugestões para melhoria comportamental.

Gerenciar Cliente Móvel para Windows

Gerencie o serviço do sistema por meio do snap-in MMC de serviços

Para parar, reiniciar ou iniciar o serviço do sistema, abra o snap-in MMC de Serviços.

1. Navegue até Start > Run e digite `Services.msc` .
2. Selecione o serviço Umbrella Roaming Client. Em seguida, selecione a ação desejada.

Gerenciar o AnyConnect e o Cisco Secure Client Roaming Module

O processo é idêntico ao procedimento para o cliente autônomo.

1. Navegue até Start > Run e insira `Services.msc`.
2. Selecione o Cisco AnyConnect Umbrella Roaming Secure Agent para AnyConnect ou Cisco Secure Client - Umbrella Agent para Secure Client. Em seguida, selecione a ação desejada.

Gerenciar cliente de roaming via linha de comando

Para gerenciar o cliente de roaming a partir da linha de comando, use estes comandos:

Cliente independente

- Para interromper o serviço, execute: `net stop Umbrella_RC`
- Para iniciar o serviço, execute: `net start Umbrella_RC`

Cliente AnyConnect


- Para interromper o serviço, execute: `net stop acumbrellaagent`
- Para iniciar o serviço, execute: `net start acumbrellaagent`

Cisco Secure Client

- Para interromper o serviço, execute: `net stop csc_umbrellaagent`
- Para iniciar o serviço, execute: `net start csc_umbrellaagent`

Gerenciar Cliente de Roaming para OS X

Os usuários podem adicionar uma opção ao ícone da barra de menus na versão OS X do cliente de roaming Umbrella. Esta opção permite que os usuários desabilitem ou habilitem facilmente o Umbrella Roaming Client. Consulte o artigo "Umbrella Roaming Client for OS X: Adicionar uma opção Ativar/Desativar ao ícone da barra de menus" para obter instruções.



Note: O ícone da Barra de menus é exibido mesmo quando o cliente de roaming Umbrella está parado. O ícone opera como um serviço separado.

Os usuários também podem controlar o cliente executando comandos no aplicativo Terminal:

Parar Cliente Móvel

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.opendns.osx.RoamingClientConfigUpdater.plist
```

Iniciar cliente móvel

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.opendns.osx.RoamingClientConfigUpdater.plist
```

Módulo de guarda-chuva do AnyConnect

Parar cliente AnyConnect

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.anyconnect.vpnagentd.plist
```

Iniciar cliente AnyConnect

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.anyconnect.vpnagentd.plist
```

Cisco Secure Client

Parar o Cisco Secure Client

- Versão 5.0.00529

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.csc_vpnagentd.plist
```

- Versão 5.0.01242

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.vpnagentd.plist
```

- MacOS 13+ Versão 5.1.X.XXX e posterior

```
osascript -e 'quit app "Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app"'
```

```
sudo "/opt/cisco/secureclient/bin/Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app/Contents/MacOS/Cisco
```

Iniciar o Cisco Secure Client

- Versão 5.0.00529

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.csc_vpnagentd.plist
```

- Versão 5.0.01242

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.vpnagentd.plist
```

- MacOS 13+ Versão 5.1.X.XXX e posterior

```
open -a "/opt/cisco/secureclient/bin/Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app"
```

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.