

Configurar o backup no Secure Web Appliance

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Gerar backup a partir da GUI](#)

[Backup automático em um local remoto](#)

[Gerar backup a partir do CLI](#)

[Importando o arquivo de configuração para SWA](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve o processo de backup e restauração da configuração no Secure Web Appliance (SWA).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda o conhecimento destes tópicos:

- Acesso à Interface Gráfica do Usuário (GUI) do SWA.
- Acesso à interface de linha de comando (CLI) do SWA.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Gerar backup a partir da GUI

Etapa 1. Na GUI, navegue até Administração do sistema e escolha Arquivo de configuração.

Etapa 2. Certifique-se de que Download file to local computer to view or save está selecionado.

Etapa 3. Escolha Criptografar senhas nos arquivos de configuração

Etapa 4. (Opcional) Escolha um nome para o arquivo de configuração.

Etapa 5. Clique em Submit.

Configuration File

Current Configuration

Configuration File:

2 → ☒ Download file to local computer to view or save

☐ Save file to this appliance (*wsa-source.cisco.local*)

☐ Email file to:
Separate multiple addresses with commas. Maximum allowed characters 8192.

3 → **Password Display Options:**

☒ Encrypt passwords in the Configuration Files

☐ Mask passphrases in the Configuration Files
Note: Files with masked passphrases cannot be loaded using Load Configuration.

4 → ☒ Use system-generated file name

☐ Use user-defined file name:
Note: ".xml" will be appended to the specified file-name automatically.

Submit

Imagem - Exportar a configuração

⚠ Caution: Se você gerar o backup com uma Passfarase de máscara, não poderá importar o arquivo para o SWA.

Backup automático em um local remoto

Você pode configurar o SWA para salvar uma cópia da configuração atual em outro local, enquanto confirma as novas alterações.

Etapa 1. Na GUI, navegue até Administração do sistema e escolha Arquivo de configuração.

Etapa 2. Na seção Configuration Backup, selecione a caixa de seleção para Enable Config Backup.

Etapa 3. Para poder importar o arquivo de configuração para o SWA, selecione Yes em Include Passphrase in Configuration File?

Etapa 4. Dependendo do seu projeto, você pode selecionar File Transfer Protocol (FTP) ou Secure Copy (SCP) como o protocolo desejado para salvar o arquivo de configuração.

Etapa 5. Clique em Submit e confirme as alterações.

Configuration Backup

Enable Config Backup: ☒ Enable

Include Passphrase in Configuration File?: ☐ No ☒ Yes

Retrieval Method: ☒ FTP on Remote Server

FTP Host:

Directory:

Username:

Passphrase:

☐ SCP on Remote Server

SCP Host: SCP Port:

Directory:

Username:

☐ Enable Host Key Checking

☒ Automatically Scan

☐ Enter Manually

Imagem - Backup automático da configuração

Gerar backup a partir do CLI

Você pode gerar um backup de configuração a partir do CLI, que armazena o arquivo exportado localmente no SWA.

Etapa 1. Faça login na CLI.

Etapa 2. Execute saveconfig.

Etapa 3. Digite 2 para selecionar a opção Criptografar senhas.

Etapa 4. (Opcional) Digite N se quiser um Usar nome de arquivo definido pelo usuário para o arquivo exportado, ou digite Y para Deseja que o sistema gere um nome para o arquivo de configuração? [Y]>.

```
SWA_CLI> saveconfig
```

Choose the password option:

1. Mask passwords (Files with masked passwords cannot be loaded using loadconfig command)
 2. Encrypt passwords
- ```
[1]> 2
```

Do you want the system to generate a name for the configuration file? [Y]>

The file S1000V-4444444444444444-AAAAAAAAAAAAA-BBBBBBBBBBBBBB.xml has been saved in the configuration di



Tip: O arquivo de configuração gerado é armazenado no diretório de configuração na

 máquina, que pode ser acessada via FTP.

## Importando o arquivo de configuração para SWA

Etapa 1. Na GUI, navegue até Administração do sistema e escolha Arquivo de configuração.

Etapa 2. Na seção Carregar configuração, selecione Carregar um arquivo de configuração do computador local.

Etapa 3. Clique em Choose File e selecione o arquivo de configuração XML.

Etapa 4. (Opcional) Se quiser importar a configuração de Rede, marque a caixa de seleção Load Network Settings.

Etapa 5. Clique em Carregar.

Etapa 6. Clique em Continuar no pop-up Confirmar configuração de carregamento.




Imagem - Importar configuração

## Informações Relacionadas

- [Manual do usuário do AsyncOS 15.2 para Cisco Secure Web Appliance](#)
- [Configuração inicial do Secure Web Appliance](#)
- [Guia de instalação do Cisco Secure Email and Web Virtual Appliance](#)
- [Configurar categorias de URL personalizadas no Secure Web Appliance - Cisco](#)
- [Use as práticas recomendadas de dispositivos da Web seguros](#)

### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.