

Mudança do Domain Name da conexão de unidade S TP

Índice

[Introdução](#)

[Procedimento](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como atualizar o Domain Name do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) na administração da conexão. Este domínio tem um efeito na Mensagem e na rede digital unificadas.

A conexão de unidade tem a capacidade para executar como um cliente de SMTP assim como um servidor SMTP. À revelia, o Domain Name S TP é ajustado ao nome de domínio totalmente qualificado (FQDN - o hostname com o Domain Name DNS adicionado, se aplicável) do primeiro nó instalado. Em determinadas encenações, pôde ser necessário mudar o Domain Name S TP do valor padrão. Isto pôde ser exigido a fim assegurar-se de que cada um dos lugar da conexão tivesse um domínio original S TP, e que este domínio não é o mesmo que o domínio de e-mail corporativo.

Procedimento

Se você tem uma instalação atual da rede digital, a fim mudar o domínio S TP para um conjunto você deve removê-lo da rede. Termine estas etapas antes que você a adicione de volta à rede digital:

1. Verifique todas as posições remotas a fim verificar que o lugar (conjunto) a ser mudado já não aparece em qualquer uma destas lista: A administração > os trabalhos em rede da conexão > ligam > os links de Intrasite A administração > os trabalhos em rede da conexão > ligam > os links de Intersite
2. Uma vez que o lugar já não aparece em conjuntos remotos, termine estas etapas a fim mudar o domínio S TP: Vá à página da web de administração da conexão de unidade. Escolha **configurações de sistema > configuração > server S TP**. Clique o **domínio da mudança S TP**. Atualize o Domain Name e clique a **salv guarda**. Você será alertado reiniciar estes serviços: Gerente da conversação da conexão, agente de transferência do mensagem de conexão, e servidor SMTP da conexão. Se em um conjunto, reinicie o gerente da conversação da conexão e o servidor SMTP da conexão em ambos os server (o [MTA] do agente de transferência de correio é executado somente no nó principal).

3. Como aplicável, adicionar para trás os links de Intrasite e de Intersite.

Note: Assegure-se de que o domínio S TP do Cisco Unity Connection esteja diferente do domínio de e-mail corporativo a fim evitar edições no roteamento de mensagem para o Cisco Unity Connection.

Informações Relacionadas

- [Como o roteamento de mensagem trabalha com o Domain Name S TP](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)