

# Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este documento descreve a conversão da conexão de unidade da camada administrativa XML (AXL) ao usuário do Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) integrado e como segurar todas as edições que ocorrerem na conversão do usuário integrado AXL ao usuário integrado LDAP. A conexão de unidade permite que você importe usuários do LDAP ou importe usuários através do AXL do CallManager. Você pode igualmente criar usuários na conexão de unidade independentemente.

## Problema

Você deve converter usuários da conexão de unidade da integração AXL à integração LDAP. Os usos do cliente Jabber e querem-no conectar o Jabber ao correio de voz e usar o LDAP para a autenticação.

Nota: Você pôde escolher executar esta conversão para razões diferentes daqueles alistados neste artigo.

## Solução

Cuidado: Este artigo não detalha a configuração da integração LDAP na conexão de serviço público. A configuração da integração LDAP deve ocorrer antes que você execute este procedimento. Veja referências à configuração na seção Informação Relacionada.

1. Vá à página de admin da conexão de unidade e clique a **ferramenta de administração de grande escala** situada perto das **ferramentas**.
2. Escolha a **operação > a exportação seletas**.
3. Escolha o **tipo de objeto seletos > os usuários com caixa postal**.
4. Clique em Submit.
5. Quando o arquivo está pronto, você verá a **transferência a opção de arquivo da exportação** aparecer. Clique a **transferência o arquivo da exportação** e transfira o arquivo separado vírgula dos valores (CSV).
6. Abra o arquivo CSV e encontre a coluna de **CcmId**. Os usuários que são AXL integrado puderam ter um valor de série longo. Você deve substituir este valor com o **%null%**.

7. Aplique o valor de **%null%** a todo o usuário aplicável - os ids que você quer converter do AXL ao LDAP.
8. Navegue à página da ferramenta de administração de grande escala (BAT) e abra a conexão de unidade.
9. Escolha a **operação > a atualização**.
10. Escolha o **tipo de objeto seletor > os usuários com caixas postais**.
11. Consulte para selecionar o arquivo .CSV que você salvar. Se o arquivo tem quaisquer irregularidades, o log de erros indica aquelas irregularidades. Rebatize o **nome de arquivo falhado** log de erros dos **objetos**.
12. Clique em Submit.
13. Se a tarefa é executado com sucesso, você pode mudar o usuário ao LDAP integrado.
14. Navegue à página básica do usuário e o clique **integra com diretório LDAP**.
15. Clique em Salvar. O usuário - a identificação usada pelo AXL na conexão de unidade é a mesma que o usuário - identificação recebida no Gerenciador de Comunicações do LDAP.
16. Escolha **configurações de sistema > LDAP > configuração ldap** a fim assegurar-se de que a autenticação LDAP se estabeleça corretamente.
17. Entre para jabber. O correio de voz conecta.

## Informações Relacionadas

- [Cisco Unity Connection de integração 8.x com um diretório LDAP](#)
- [Cisco Unity Connection de integração 9.x com um diretório LDAP](#)
- [Cisco Unity Connection de integração 10.x com um diretório LDAP](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)