

# Содержание

[Вопрос:](#)

## Вопрос:

Как я включаю собственного прокси FTP на FileZilla?

**Среда:** Весь Cisco Web Security Appliance (WSA) устройства

*Эта статья Базы Знаний ссылается на программное обеспечение, которое не поддерживается Cisco. Информация предоставлена как любезность для вашего удобства. Для дальнейшей поддержки свяжитесь с поставщиком программного обеспечения.*

Точная конфигурация FileZilla будет отличаться в зависимости от настройки аутентификации для прокси FTP на Cisco Web Security Appliance. Это может быть найдено на Cisco Web Security Appliance в 'Сервисах безопасности'-> 'Параметры настройки Прокси FTP'-> 'Опознавательный Формат'.

Из FileZilla перейдите, 'Редактируют'-> 'Параметры настройки'-> 'FTP'-> 'Прокси FTP'. Щелкните по 'Custom' для включения собственного прокси ftp.

Используйте следующие параметры настройки для различных типов аутентификации:

<b>Собственная конфигурация FTP FileZilla для аутентификации "Пункта проверки"</b>
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ %u % s % h ПЕРЕДАЙТЕ %p % w

<b>Собственная конфигурация FTP FileZilla без аутентификации и использующий аутентификацию "Пункта проверки"</b>
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ %u % h ПРОХОД %p

<b>Собственная конфигурация FTP FileZilla для аутентификации "Хищника"</b>
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ %u % h %s ПРОХОД %p АССТ %w

<b>Собственная конфигурация FTP FileZilla без аутентификации и аутентификации "Хищника" использования</b>
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ %u % h %u ПРОХОД %p АССТ %p

Для значения Прокси-сервера необходимо будет ввести имя хоста Cisco Web Security Appliance, придерживавшееся номером порта прокси FTP (Под 'Сервисами безопасности'-> 'Параметры настройки Прокси FTP'-> 'Порт прослушивания Прокси')

Пример: прокси. пример. com:8021