

# Содержание

[Вопрос](#)

[Среда](#)

[Для трафика HTTP](#)

[Для трафика HTTPS](#)

## Вопрос

Как вы перенаправляете URL с помощью Cisco Web Security Appliance?

## Среда

Cisco Web Security Appliance (WSA), выполняющий любую версию AsyncOS.

В дополнение к использованию Cisco Web Security Appliance, чтобы контролировать и заблокировать трафик к определенным веб-сайтам, можно также использовать его для перенаправления пользователей к другому веб-сайту. Можно настроить устройство для перенаправления трафика, первоначально предназначенного для URL или веб-сайта к местоположению, которое вы задаете при помощи пользовательских категорий URL. Это позволяет вам перенаправлять трафик на устройстве вместо сервера назначения, перенаправляющего его.

## Для трафика HTTP

1. Создайте Пользовательскую Категорию URL (**GUI> веб-Менеджер безопасности> Пользовательская Категория URL**) и включайте URL, который вы хотите перенаправить.
2. Включайте эту новую Пользовательскую Категорию URL в соответствующую Политику доступа (**GUI> веб-Менеджер безопасности> Политика доступа> Категории URL**).
3. В Пользовательской Категории URL.. раздел, выберите соответствующую Пользовательскую категорию URL, выберите **Include** под столбцом Setting, и затем выберите опцию **Redirect** для заинтересованной пользовательской категории URL.
4. Как только опция Redirect была выбрана, текстовое поле появится под Пользовательским Названием категории URL. В этом текстовом поле введите URL, которого вы желаете запросам быть reidrected к.

## Для трафика HTTPS

По умолчанию URL HTTPS не могут быть перенаправлены как HTTP URL. Для перенаправления URL HTTPS они должны быть дешифрованы сначала (**GUI> веб-Менеджер безопасности> Политика расшифровки**). Как только URL HTTPS был дешифрован, он будет тогда подвергнут для Доступа к Полицейским. URL HTTPS может тогда быть перенаправлен под Политикой доступа.

1. Создайте Пользовательскую Категорию URL (**GUI> веб-Менеджер безопасности> Пользовательская Категория URL**) и включайте URL, который вы хотите перенаправить.
2. Включайте эту новую Пользовательскую Категорию URL в соответствующую Политику доступа (**GUI> веб-Менеджер безопасности> Политика доступа> Категории URL**) и Политика расшифровки (**GUI> веб-Менеджер безопасности> Политика расшифровки> Категории URL**).
3. В Политике расшифровки выбирают опцию **Decrypt** для включенной Пользовательской Категории URL.
4. В Политике доступа выбирают опцию **Redirect** для включенной Пользовательской Категории URL.
5. Как только опция **Redirect** была выбрана, текстовое поле появится под Пользовательским Названием категории URL. В этом текстовом поле введите URL, к которому вы хотите, чтобы запросы были перенаправлены.