

VXC-M HTTP配置示例

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

简介

本文描述如何启用在虚拟化体验客户端管理器(VXC-M)的HTTP。典型VXC-M安装(默认)只启用FTP协议。如果要使用HTTP或HTTPS，必须启用HTTP。

[先决条件](#)

[要求](#)

思科建议您有一个VXC-M服务器的知识有仅FTP的启用。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- MS Windows服务器2008个R2
- VXC-M版本4.9.1
- 互联网信息服务(IIS)版本7管理器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

完成这些步骤：

1. 打开IIS管理器(inetmgr.exe)。
2. 展开服务器和站点。

3. 用鼠标右键单击**交往HTTP服务器**并且选择**添加应用程序...**

别名 : MyWDM

物理路径 : C:\inetput\ftproot

4. 展开**交往HTTP服务器**，并且点击**MyWDM**。

5. 在/MyWDM家庭屏幕，请点击**验证**。

6. 启用**基本认证**，并且禁用验证的另外两种类型。

7. 单击**MyWDM**在**交往HTTP服务器**下和双击**MIME类型**。

8. 选择 *****，**.ini**、**.raw**和**.info**。

9. 导航对**VXC-M >配置Manager>软件存储库**，用鼠标右键单击**万事达**，并且选择**属性**。

10. 更改**转移类型**对**HTTP**和**FTP**。当问题冒出时，请点击**是**。

11. 在新建立的**HTTP**部分下，请输入交往用户的密码：**r@p8p0r+**

12. 单击 **Ok**。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

导航对**VXC-M >配置Manager>软件存储库**，用鼠标右键单击**万事达**，并且选择**测试连接**。**FTP**和**HTTP**应该通过。

完成这些步骤为了保证一切运作正如所料：

1. 打开 **Web 浏览器**。

2. 去<http://localhost/MyWDM/Rapport/package-name/>。

3. 登陆与交往用户凭证。

4. 保证包的每个文件可以下载。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。