

配置CUIC以更改报告/控制面板的所有权

目录

[简介](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文档介绍在Cisco Unified Intelligence Center(CUIC)中更改或转移控制面板或报告所有权的过程 (如果对象是由其他用户创建的)。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CUIC 11.6
- UCCE 11.6

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始 (默认) 配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

CUIC在更改所有权和权限方面存在已知限制。

[CSCuu48149](#)

理想情况下，必须重新创建报告和控制面板，但如果没有其他方法，请继续执行此过程。

问题

如果对象是由其他用户创建的，如何更改或转移CUIC中控制面板或报告的所有权？

解决方案

注意：请在执行表更新之前小心！在开始练习之前，请完成DRF备份。

步骤1:

SSH到CUIC服务器 (发布服务器)

第二步：

从CUICUSER表中查找所请求用户的用户ID。您可以按名称、名字或姓氏

从cuic_data:cuicuser运行sql Select *，其中名字如"%AcuraTest%"

输出为：

2614127410000164000000560AC9E249

cuicuser → id、版本、名称、说明、分区、默认组、共享权限、别名、姓氏、姓氏、姓氏、组织、电子邮件地址、联系电话、cuicroles、timezoneid、isactive、startoftheweek、ssoenabled、samaccountname

第三步：

查询仪表盘、报表、报表定义的表，其中为owner=userID

从cuic_data:cuicreport运行sql Select *，其中Owner如'2614127410000164000000560AC9E249'

从cuic_data:cuicdashboard运行sql Select *，其中Owner如'2614127410000164000000560AC9E249'

从cuic_data:cuicreportdefinition运行sql Select *，其中所有者如'2614127410000164000000560AC9E249'

从cuic_data:cuicvaluelist运行sql Select *，其中Owner为'2614127410000164000000560AC9E249'

从cuic_data:cuiccollection运行sql Select *，其中Owner如'2614127410000164000000560AC9E249'

cuicreport → id, parentcategoryid, name, description, version, reportdefinitionid, defaultfilterid, cisco, bypass, layout, partition, 共享权限, owner, url, templatehelpid, entityversion, author, lastusedby

cuicdashboard → id、parentcategoryid、name、description、version、partition、sharingpermission、enablepermalink、owner、lastused、lastusedby

cuicreportdefinition → id, parentcategoryid, name, description, datasourceid, type, statementtext, keycriteriafield, historicalkey, refreshrate, historical, cisco, version, partition, sharingpermission, owner, entityversion, author, entitylocaleid, lastused, lastused, lastused,

cuicvaluelist → id、版本、名称、valuelistquery、collectionquery、description、datasourceid、type、partition、sharingpermission、owner、entityversion、entitylocaleid

cuiccollection —> **id**、**版本**、**名称**、**说明**、**valuelistid**、**collectiontype**、**collectionidentifier**、**wildcardstring**、**autoupdate**、**lastrefreshed**、**refreshperiod**、**partition**、**sharingpermission**、**owner**、**isactive**、**collectionorigin**、**replicated**

第四步：

对新用户和旧用户执行以下步骤。注意ownerID。

第五步：

请使用每个表的语法：**cuicreport**、**cuicdashboard**、**cuicreportdefinition**、**cuicvaluelist**、**cuiccollection**以更改所有权。

示例：

运行sql update cuic_data:cuicdashboard set owner = newUserID WHERE id="dashboardID"