

恢复CUIC发行商的步骤从用户节点

目录

[简介](#)

[步骤](#)

[相关条款](#)

简介

本文描述如何恢复从CUIC用户的CUIC发行商同样集群的。可以使用此步骤，当客户没有一个有效CUIC备份时或备份是损坏的。

步骤

保证CUIC发行商部署的所有信息类似IP地址、主机名、管理员凭证、安全密码等等描述。如果CUIC发行商可访问需要重建，您能获得大多数信息(除了安全密码)用这些命令。

```
show status
utils ntp status
show version active
show network eth0 detail
show web-security
```

关闭旧有CUIC发行商虚拟机。推荐不删除旧有CUIC发行商VM，直到新的发行商被构件。

安装有同样的一个新的CUIC发行商(IP地址，凭证)和旧有一个的。

申请一个正确许可证CUIC。

注意：如果许可证MAC ischanged，请求新的许可证文件。

参考以前被采取的**show version**激活输出保证CUIC发行商安排所有COPS文件以前安装。保证所有用户安排同样COPS文件应用。

在发行商节点OAMP添加所有用户。

设备管理->**设备配置**->**Add成员**。指定注册用户的名字和其IP地址。

在发行商和用户(选择作为您将恢复)的节点请键入此命令。

```
utils cuic authorize_remote_node
```

保证在集群的所有节点验证。

```
show network cluster
```

在发行商Start节点恢复用此命令处理。

```
utils cuic restorepub
```

重新启动发行商节点。

```
utils system restart
```

等待在发行商的所有CUIC服务成功地开始。

从发行商终止数据库复制。

```
utils dbreplication stop all
```

等待进程的5分钟能完成。

重置数据库复制用此命令。

```
utils dbreplication reset all
```

用此命令检查复制进度。

```
utils dbreplication runtimestate
```

注意：CUIC数据库复制也许花费大约将完成的30分钟。如果数据库大，并且节点在广域网部署，进程也许耗费一些个小时，因此请相应地安排您的更改窗口。

重新启动CUIC发行商。

```
utils system restart
```

警告：在CUIC发布人数据库从用户数据库后恢复，配置的所有调度器不会工作。为了修复那，删除所有调度器和配置他们回到。

相关条款

[收集CUIC性能问题的日志](#)

[CUIC如何确定相当数量当前登陆报告用户](#)