

允许角色删除对象和事件的有效权限

适用范围

Splunk SOAR

描述

了解如何设置特定权限以仅允许用户删除对象和事件。

调查

步骤再现：

作为管理员：

- 1.进入“管理”(ADMINISTRATION)->“用户管理”(USER MANAGEMENT)->“角色和权限”(ROLES AND PERMISSIONS)->选择“CSOC协调工程师”角色。
- 2.在“基本权限”选项卡中，选择/启用事件删除、编辑和查看
- 3.在“标签权限”选项卡中，为每个希望用户能够从中删除对象和事件的标签选择/启用“删除”、“编辑”和“查看”。
- 4.保存更改
- 5.以我的指定帐户用户身份登录，然后创建一个事件，该事件带有我具有删除权限的标签。
- 6.添加具有几个值的项目。
- 7.现在尝试删除我刚才创建的同一项目，并且DELETE按钮呈灰色显示。
- 8.现在尝试删除我刚才创建的同一事件，并且DELETE按钮呈灰色显示。

角色权限中似乎缺少某些内容。

文档不够详细，因此我们无法解释缺少的内容。

故障排除：

- 1.尝试刷新浏览器。
- 2.尝试使用相同的权限创建新本地帐户，并创建新角色。
 - 已创建一个名为TEST1的新本地帐户
 - 然后将CSOC ORCHESTRATOR角色添加到TEST1用户，用户无法删除对象或事件。
 - 创建了一个名为TEST1ROLE的新角色
 - 将TEST1ROLE的权限设置为CSOC ORCHESTRATOR角色完全相同。
 - 用户能够删除对象和事件。

- 已将TEST1用户角色重新更改为CSOC ORCHESTRATOR，用户无法删除对象或事件。
- 因此，出于某种原因，此类提示存在现有CSOC ORCHESTRATOR角色的解析/实施问题。

3.检查两个角色的rest API:

```
https://<phantom_ip>/rest/role/<TEST1ROLE_ID>  
https://<phantom_ip>/rest/role/<CSOC_ORCHESTRATOR_ID>
```

要获取角色ID，最简单的方法是转到该特定角色配置，在URL中，您将在URL路径末尾找到整数。即角色ID。

否则，您可以使用https://<phantom_ip>/rest/role列出所有角色，您可以在此处找到每个角色的JSON文件中的ID。

查看JSON文件配置是否有任何差异。

4.看起来CSOC Orchestrator角色JSON输出稍微大一些。

5.在CSOC协调器角色中有租户nabCERT CSOC拒绝删除的配置。这是不允许用户删除的问题。

```
{  
  "execute": "deny",  
  "name": "tenant",  
  "extra": "nabCERT CSOC",  
  "edit": "allow",  
  "object_id": 1,  
  "role": 8,  
  "content_type": 20,  
  "delete": "deny",  
  "id": 66,  
  "view": "allow"  
}
```

分辨率

将CSOC协调工程师角色更改为允许deny for nabCERT CSOC角色：

```
{  
  "execute": "deny",  
  "name": "tenant",  
  "extra": "nabCERT CSOC",  
  "edit": "allow",  
  "object_id": 1,
```

```
"role": 8,  
"content_type": 20,  
"delete": "allow",  
"id": 66,  
"view": "allow"  
}
```

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。