

使用Catalyst模板刪除遙測訂閱配置

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[背景資訊](#)

[設定](#)

[建立常規模板](#)

[配置模板](#)

[將模板分配給網路配置檔案並調配裝置](#)

簡介

本文描述如何使用Catalyst Center模板從裝置配置中刪除遙測ietf訂閱的步驟。

必要條件

- Cisco Catalyst中心版本2.3.7.x
- Velocity模板的[基礎知識](#)

背景資訊

在裝置可控性未啟用，或者禁用應用程式遙測任務未成功刪除遙測ietf訂閱條目的情況下，必須執行此過程。

設定

建立常規模板

步驟1從主選單中選擇Design > CLI Templates。

步驟2在左窗格中，按一下專案名稱，然後選擇要在其中建立模板的專案。

第3步點選Add，然後從下拉選單中選擇New Template。

步驟4在Add New Template幻燈片 — in窗格中，配置常規模板的設定。

4.1在Template Details區域中，執行以下步驟：

- a.在「模板名稱」欄位中輸入唯一名稱。
- b.從下拉選單中選擇Project Name。

c.模板型別：按一下Regular Template。

d.模板語言：選擇要用於模板內容的Velocity。

e.從下拉式清單中選擇Software Type。

4.2在Device Type Details區域中，執行以下步驟：

a.按一下Add Device Details連結。

b.從下拉選單中選擇Device Family。

c.通過執行以下任務之一選擇裝置系列或裝置型號：

按一下Device Series頁籤，並選中首選裝置系列旁邊的覈取方塊。

按一下Device Models頁籤，並標籤首選裝置型號旁邊的覈取方塊。

d.按一下「新增」。

第5步點選Continue以顯示CLI模板編輯器。

配置模板

步驟1.在「模板配置」部分新增此指令碼：

```
#MODE_ENABLE
term shell

function removeall() {
for id in `sh run | grep 'telemetry ietf' | cut -f4 -d' '`
do
conf t
no telemetry ietf subscription $id
exit
done
}

removeall
#MODE_END_ENABLE
```

步驟2.儲存模板。

步驟3.在Variables頁籤中，關閉\$Id變數。

步驟4.提交模板。

將模板分配給網路配置檔案並調配裝置

按照思科官方文檔將模板應用到網路配置檔案。關聯模板後，即可調配裝置。

有關詳細指導，請參閱：[將模板與網路配置檔案相關聯。](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。