

允許角色刪除對象和事件的有效許可權

適用性

Splunk SOAR

說明

瞭解如何設定特定許可權以僅允許使用者刪除對象和事件。

調查

步驟再現：

AS ADMIN:

1. 進入「管理」 —> 「使用者管理」 —> 「角色和許可權」 —> 選擇「CSOC協調工程師」角色。
2. 在「基本許可權」頁籤中，選擇/啟用事件刪除、編輯和檢視
3. 在「標籤許可權」頁籤中，為希望使用者能夠從中刪除對象和事件的每個標籤選擇/啟用「刪除」、「編輯」和「檢視」。
4. 儲存更改
5. LOGIN作為我的指定帳戶使用者，並建立一個帶有我的刪除許可權標籤的事件。
6. 新增一個包含幾個值的專案。
7. 現在，嘗試刪除我剛才建立的同一專案，並且DELETE按鈕呈灰色顯示。
8. 現在嘗試刪除我剛才建立的同一事件，並且DELETE按鈕呈灰色顯示。

角色許可權中似乎缺少某個內容。

檔案不夠詳細，因此我們無法解釋缺少的內容。

疑難排解：

1. 嘗試刷新瀏覽器。
2. 嘗試使用相同的許可權建立新的本地帳戶，該帳戶具有新角色。
 - 已建立一個名為TEST1的新本地帳戶
 - 然後將CSOC ORCHESTRATOR角色新增到TEST1使用者，該使用者無法刪除對象或事件。
 - 已建立一個名為TEST1ROLE的新角色
 - 將TEST1ROLE的許可權設定為CSOC ORCHESTRATOR角色完全相同。
 - 使用者能夠刪除對象和事件。

- 已將TEST1使用者角色重新更改為CSOC ORCHESTRATOR，並且使用者無法刪除對象或事件。
- 因此，出於某種原因，此類提示存在現有CSOC ORCHESTRATOR角色的解析/實施問題。

3.檢查兩個角色的rest API:

```
https://<phantom_ip>/rest/role/<TEST1ROLE_ID>
https://<phantom_ip>/rest/role/<CSOC_ORCHESTRATOR_ID>
```

要獲取角色ID，最簡單的方法是轉至該特定角色配置，在URL中，您將在URL路徑末尾找到整數。即角色ID。

否則，您可以使用 `https://<phantom_ip>/rest/role` 列出所有角色，您可以在此處找到每個角色的JSON檔案中的ID。

檢視JSON檔案配置是否有任何差異。

4.CSOC協調器角色JSON輸出似乎稍微大一些。

5. CSOC協調器角色中有租戶nabCERT CSOC拒絕刪除的配置。這是不允許使用者刪除的問題。

```
{
  "execute": "deny",
  "name": "tenant",
  "extra": "nabCERT CSOC",
  "edit": "allow",
  "object_id": 1,
  "role": 8,
  "content_type": 20,
  "delete": "deny",
  "id": 66,
  "view": "allow"
}
```

解析

將CSOC協調工程師角色更改為允許deny for nabCERT CSOC角色：

```
{
  "execute": "deny",
  "name": "tenant",
  "extra": "nabCERT CSOC",
```

```
"edit": "allow",  
"object_id": 1,  
"role": 8,  
"content_type": 20,  
"delete": "allow",  
"id": 66,  
"view": "allow"  
}
```

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。