AnyConnect クライアント HostScan

AnyConnect ポスチャモジュールにより、AnyConnect クライアントは、ホストにインストールされているオペレーティングシステム、アンチマルチウェア、ファイアウォールの各ソフトウェアを識別できます。この情報は、HostScan アプリケーションによって収集されます。ポスチャ アセスメントでは、ホストに HostScan がインストールされている必要があります。

- HostScan/Secure Firewall ポスチャの前提条件 （1 ページ）
- HostScan のライセンス （2 ページ）
- HostScan パッケージ （2 ページ）
- HostScan/Secure Firewall ポスチャのインストールまたはアップグレード （2 ページ）
- HostScan の有効化または無効化 （3 ページ）
- ASA で有効になっている HostScan/Secure Firewall ポスチャバージョンの表示 （4 ページ）
- HostScan/Secure Firewall ポスチャのアンインストール （4 ページ）
- グループポリシーへの AnyConnect クライアント 機能モジュールの割り当て （5 ページ）
- HostScan/Secure Firewall ポスチャ関連資料 （7 ページ）

HostScan/Secure Firewall ポスチャの前提条件

AnyConnect クライアントを Secure Firewall Posture/HostScan モジュールとともに使用するには、最低でも次のような ASA コンポーネントが必要です。

- ASA 8.4
- ASDM 6.4

SCEP 認証機能を使用するには、Secure Firewall Posture/HostScan をインストールする必要があります。

Secure Firewall Posture/HostScan のインストールでサポートされるオペレーティングシステムについては、『Supported VPN Platforms, Cisco ASA Series』を参照してください。

HostScan のライセンス

次に、HostScan の AnyConnect クライアント ライセンス要件を示します。

- AnyConnect Apex
- AnyConnect VPN Only

HostScan パッケージ

HostScan パッケージを ASA にスタンドアロン パッケージ **hostscan-version.pkg** としてロードすることができます。このファイルには、HostScan ソフトウェアとともに、HostScan ライブラリおよびサポート表が含まれています。

HostScan/Secure Firewall ポスチャのインストールまたはアップグレード

この手順では、ASA のコマンドライン インターフェイスを使用して HostScan または Secure Firewall ポスチャパッケージをインストールまたはアップグレードし、有効にします。

始める前に

（注） HostScan バージョン 4.3.x 以前から 4.6.x 以降にアップグレードしようとしている場合、以前に確立した既存の AV/AS/FW DAP ポリシーおよび LUA スクリプトがすべて HostScan 4.6.x 以降と非互換であるという事実に起因するエラー メッセージが表示されます。

設定を適応させるために実行する必要があるワンタイム移行手順が存在します。この手順では、このダイアログボックスを閉じて、この設定を保存する前に HostScan 4.4.x と互換になるように設定を移行します。この手順を中止し、『AnyConnect クライアント HostScan 4.3.x to 4.6.x Migration Guide』で詳細な手順を参照してください。つまり、移行するには ASDM DAP のポリシーページに移動して、互換性のない AV/AS/FW 属性を確認して手動で削除してから、LUA スクリプトを確認し、書き換える必要があります。

- ASA にログオンし、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。グローバル コンフィギュレーション モードでは、ASA は hostname(config)# プロンプトを表示します。
- secure-firewall-posture-version-k9.pkg を ASA にアップロードします。HostScan 4.x バージョンを使用している場合は、hostscan_version-k9.pkg ファイルをアップロードする必要があります。

手順

ステップ 1 webvpn コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

```
hostname(config)# webvpn
```

ステップ 2 HostScan/Secure Firewall ポスチャイメージとして指定するパッケージのパスを指定します。スタンドアロンのパッケージ、または AnyConnect クライアント パッケージを指定することができます。

hostscan image *path*

例：

```
ASAName(webvpn)#hostscan image disk0:/hostscan_4.9.00086-k9.pkg
```

ステップ 3 前の手順で指定した HostScan/Secure Firewall ポスチャイメージを有効にします。

例：

```
ASAName(webvpn)#hostscan enable
```

ステップ 4 実行コンフィギュレーションをフラッシュ メモリに保存します。新しいコンフィギュレーションがフラッシュ メモリに正常に保存されると、[OK] メッセージが表示されます。

例：

```
hostname(webvpn)# write memory
```

ステップ 5

HostScan の有効化または無効化

これらのコマンドは、ASA のコマンドライン インターフェイスを使用して、インストール済みの HostScan イメージを有効または無効にします。

始める前に

ASA にログオンし、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。グローバル コンフィギュレーション モードでは、ASA は hostname(config)# プロンプトを表示します。

手順

ステップ 1 webvpn コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

webvpn

ステップ 2 ASA からスタンドアロンの HostScan イメージがアンインストールされていない場合、このイメージを有効にします。

hostscan enable

ステップ 3 インストールされているすべての HostScan パッケージの HostScan を無効にします。

（注）
有効になっている HostScan イメージをアンインストールする前に、このコマンドを使用して、HostScan を無効にする必要があります。

no hostscan enable

ASA で有効になっている HostScan/Secure Firewall ポスチャバージョンの表示

この手順では、ASA のコマンドライン インターフェイスを使用して、有効になっている HostScan/Secure Firewall ポスチャのバージョンを特定します。

始める前に

ASA にログインし、特権 EXEC モードを開始します。ASA の特権 EXEC モードでは、表示されるプロンプトは hostname# となります。

手順

ASA で有効になっている HostScan/Secure Firewall ポスチャバージョンを表示します。

show webvpn hostscan

HostScan/Secure Firewall ポスチャのアンインストール

HostScan/Secure Firewall ポスチャパッケージをアンインストールすると、ASDM インターフェイス上のビューから削除されます。これにより、HostScan/Secure Firewall ポスチャが有効になっている場合でも ASA による HostScan/Secure Firewall ポスチャパッケージの展開が回避されます。HostScan/Secure Firewall ポスチャをアンインストールしても、HostScan/Secure Firewall ポスチャパッケージはフラッシュドライブから削除されません。

始める前に

ASA にログオンし、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。グローバル コンフィギュレーション モードでは、ASA は hostname(config)# プロンプトを表示します。

手順

ステップ 1 webvpn コンフィギュレーション モードを開始します。

webvpn

ステップ 2 アンインストールする HostScan/Secure Firewall ポスチャイメージを無効にします。

no hostscanenable

ステップ 3 アンインストールする HostScan/Secure Firewall ポスチャイメージのパスを指定します。スタンドアロンのパッケージが HostScan/Secure Firewall ポスチャパッケージとして指定されている場合があります。

no hostscan image *path*

例：

```
hostname(webvpn)#no hostscan image disk0:/hostscan_4.9.00086-k9.pkg
```

ステップ 4 実行コンフィギュレーションをフラッシュ メモリに保存します。新しいコンフィギュレーションがフラッシュ メモリに正常に保存されると、[OK] メッセージが表示されます。

write memory

グループポリシーへの AnyConnect クライアント 機能モジュールの割り当て

次の手順で、AnyConnect クライアント 機能モジュールとグループポリシーを関連付けます。VPN ユーザーが ASA に接続するときに、ASA はこれらの AnyConnect クライアント 機能モジュールをエンドポイントコンピュータにダウンロードしてインストールします。

始める前に

ASA にログオンし、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。グローバル コンフィギュレーション モードでは、ASA は hostname(config)# プロンプトを表示します。

手順

ステップ 1 ネットワーク クライアント アクセス用の内部グループ ポリシーを追加します。

group-policy *name* **internal**

例：

```
hostname(config)# group-policy PostureModuleGroup internal
```

ステップ 2 新しいグループ ポリシーを編集します。このコマンドを入力した後は、グループ ポリシー コンフィギュレーション モードのプロンプト hostname(config-group-policy)# が表示されます。

group-policy *name* **attributes**

例：

```
hostname(config)# group-policy PostureModuleGroup attributes
```

ステップ 3 グループ ポリシー webvpn コンフィギュレーション モードを開始します。このコマンドを入力した後は、次に示す ASA のプロンプトが表示されます。hostname(config-group-webvpn)#

webvpn

ステップ 4 グループ内のすべてのユーザーに AnyConnect クライアント 機能モジュールがダウンロードされるように、グループポリシーを設定します。

anyconnect modules value AnyConnect モジュール 名

anyconnect module コマンドの value には、次の値の 1 つ以上を指定することができます。複数のモジュールを指定する場合は、値をカンマで区切ります。

値	AnyConnect モジュール/機能名
dart	AnyConnect DART（診断およびレポートツール）
vpngina	AnyConnect SBL（ログイン前の起動）
ポスチャ	Secure Firewall ポスチャ/HostScan
nam	AnyConnect ネットワーク アクセス マネージャ
none	グループ ポリシーからすべての AnyConnect モジュールを削除する場合に使用します。
profileMgmt	AnyConnect 管理トンネル VPN

例：

```
hostname(config-group-webvpn)# anyconnect modules value websecurity,telemetry,posture
```

モジュールの 1 つを削除するには、保持したいモジュールの値だけを指定したコマンドを再送信します。たとえば、このコマンドは Web セキュリティ モジュールを削除します。

```
hostname(config-group-webvpn)# anyconnect modules value telemetry,posture
```

ステップ 5 実行コンフィギュレーションをフラッシュ メモリに保存します。

新しいコンフィギュレーションが正常にフラッシュ メモリに保存されると、[OK] というメッセージが表示され、次に示す ASA のプロンプトが表示されます。hostname(config-group-webvpn)#

write memory

HostScan/Secure Firewall ポスチャ関連資料

HostScan/Secure Firewall ポスチャがエンドポイントコンピュータからポスチャクレデンシャルを収集した後は、情報を活用するために、ダイナミック アクセス ポリシーの設定、Lua の式の使用などのサブジェクトを理解する必要があります。

これらのトピックの詳細については、『Cisco Adaptive Security Device Manager Configuration Guides』を参照してください。また、AnyConnect クライアント での HostScan/Secure Firewall ポスチャの動作の詳細については、『Cisco *AnyConnect Secure Mobility Client Administrator Guide*』を参照してください。

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。