思科安全终端安装程序的命令行交换机

目录

[简介](#)
[命令行交换机](#)
[可用交换机](#)
[默认交换机](#)
[使用远程部署工具安装](#)
[安装时不需要指定交换机](#)
[不支持的操作系统(OS)](#)
[卸载](#)
[相关信息](#)

简介

本文档介绍思科安全终端安装程序中可用交换机的列表。安装程序具有内置命令行开关。您可以将其与部署软件一起使用，以自动执行安全终端部署。

> **警告：**如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

命令行交换机

从5.1.13版的Windows AMP Connector开始，传递的第一个参数必须是“/R”，它只是剥离的虚设开关，然后处理下一个参数。任何命令行安装、更新和卸载都需要将此参数作为第一个参数。请参阅下面的示例。

```
Silent Install Examples:
v5.1.13 or newer: amp_install_package.exe /R /S

v5.1.11 or older: amp_install_package.exe /S

Uninstall Example:

v5.1.13 or newer: amp_install_package.exe /R /S /remove 1

v5.1.11 or older: amp_install_package.exe /S /remove 1
```

可用交换机

命令行交换机	命令说明	特别说明
/R /S	用于将安装程序置于静默模式。	必须将此参数指定为v
/S	用于将安装程序置于静默模式。	必须将此参数指定为v
/temppath	用于指定要提取和执行的安装文件的自定义临时位置。	/temppath C:\
/desktopicon 0	用于指定未创建桌面图标。	这是默认配置，无需
/desktopicon 1	用于指定创建桌面图标。	
/startmenu 0	未创建“开始”菜单快捷方式。	
/startmenu 1	“开始”菜单快捷方式已创建。	这是默认配置，无需

/contextmenu 0	从右键**单击上**下文菜单禁用“立即扫描”。	
/contextmenu 1	在右键单击上下文菜单中启用**Scan Now**。	这是默认配置，无需
/remove 0	卸载留有文件的连接器，以备以后重新安装。	使用UUID的XML文件
/remove 1	卸载连接器并删除所有相关文件。	
/uninstallpassword [连接器保护密码]	允许在策略中启用连接器保**护时**卸载连接器。	您必须为此交换**机提**
/skipdfc 1	跳过DFC驱动程序的安装。	安装有此标志的所有
/skiptera 1	跳过TETRA驱动程序的安装。	安装了此标志的所有
		必须将此参数指定为
		对于/D=命令行开关，
		装目录：
/D=[PATH]	用于指定要执行安装的目录。例如， `/D=C:\`	对于x86平台：
		`C:\Program Files (x86`
		对于x64平台：
		`C:\Program Files\Cisc`
/overridepolicy 1	在以前的连接器安装上安装时，替换现有policy.xml文件。	必须将**overridepolicy**
		`fireamp.exe /S /overr`
/overridepolicy 0	在以前的连接器安装中安装时，请勿替换现有policy.xml文件。	但是，此语法**不**起作
		`fireamp.exe /override`
/goldenimage 1	安装连接器以准备金色映像	此标志旨在帮助在虚
		如何使用安全终端准
		https://www.cisco.cor

默认交换机

使用远程部署工具安装

当与远程部署工具一起使用时，会使用此附加标志并首先声明：

```
v5.1.13 or newer: /R /S
v5.1.11 or older: /S
```

安装时不需要指定交换机

如果运行命令行安装程序，但未指定任何交换机，则相当于启用了以下交换机：

```
/desktopicon 0 /startmenu 1 /contextmenu 1 /skipdfc 0 /skiptetra 0
```

不支持的操作系统(OS)

如果FireAMP当前不支持Windows操作系统版本，但您希望安装安全终端以用于测试，则可以使用此交换机：

```
/skiposcheck 1
```

交换机的使用如下所示：

```
AMPSetup.exe /skiposcheck 1
```

卸载

> **注意：**卸载的交换机必须针对安装包运行，**而不是uninstall.exe**。

要静默完全**卸**载连接器5.1.11或更旧版本，交换机将：

```
FireAMPSetup.exe /S /remove 1
```

要对连接器v5.**1**.13或更高版本执行轻微、完整的卸载，交换机应为：

```
FireAMPSetup.exe /R /S /remove 1
```

您也可以通过移除/S开关以非休眠模式执行这些操作。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems
- 思科安全终端 — 技术说明
- 思科安全终端 — 用户指南