Switches de linha de comando para o Cisco Secure Endpoint Installer

Contents

[Introduction](#)
[Switches de linha de comando](#)
[Switches disponíveis](#)
[Switches padrão](#)
[Instalar com ferramentas de implantação remota](#)
[Instalação sem especificação de um switch](#)
[Sistemas operacionais (SO) não suportados](#)
[Desinstalação](#)
[Informações Relacionadas](#)

Introduction

Este documento descreve uma lista de switches disponíveis no Cisco Secure Endpoint Installer. O Instalador tem switches de linha de comando integrados. Você pode usá-los com um software de implantação para automatizar a implantação do Secure Endpoint.

> **Caution**: Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Switches de linha de comando

A partir da versão 5.1.13 do conector AMP para Windows, o primeiro argumento transmitido precisa ser ' **/R**', que é apenas um comutador fictício que é removido e o próximo argumento é processado. Qualquer linha de comando instala, atualiza e desinstala precisa incluir esse argumento como primeiro argumento. Veja abaixo exemplos.

```
Silent Install Examples:
v5.1.13 or newer: amp_install_package.exe /R /S

v5.1.11 or older: amp_install_package.exe /S

Uninstall Example:

v5.1.13 or newer: amp_install_package.exe /R /S /remove 1

v5.1.11 or older: amp_install_package.exe /S /remove 1
```

Switches disponíveis

Switch de linha de comando	Descrição do comando	Notas especiais
/R /S	Usado para	Esse deve ser especificado como o primeiro parâmetro para v5.1.13 ou

	colocar o instalador no modo silencioso.	
/s	Usado para colocar o instalador no modo silencioso.	Esse deve ser especificado como o primeiro parâmetro para v5.1.11 ou
/temppath	Usado para especificar um local temporário personalizado para os arquivos de instalação a serem extraídos e executados.	/temppath C:\
/desktopicon 0	Usado para especificar que um ícone da área de trabalho não é criado.	Essa é a configuração padrão e não precisa ser fornecida.
/desktopicon 1	Usado para especificar que um ícone da área de trabalho é criado.	
/startmenu 0	Os atalhos do menu Iniciar não são criados.	
/startmenu 1	Os atalhos do menu Iniciar são criados.	Essa é a configuração padrão e não precisa ser fornecida.
/contextmenu 0	Desativa **Analisar agora** a partir do menu de contexto do botão direito do rato.	
/contextmenu 1	Habilita **Scan Now (Verificar agora)** no menu de contexto do clique com o	Essa é a configuração padrão e não precisa ser fornecida.

	botão direito do mouse.	
/remove 0	Desinstala o conector deixando arquivos para trás para reinstalação posterior.	Os arquivos XML com o UUID continuarão permitindo que você reutiliz conector. Os arquivos de log também serão preservados.
/remove 1	Desinstala o conector e remove todos os arquivos associados.	
/uninstallpassword [Connector Protection Password]	Permite desinstalar o Conector quando a **Proteção do Conector estiver** ativada na política.	Você deve fornecer a senha **de Proteção do Conector** com este switch
/skipdfc 1	Ignore a instalação do driver DFC.	Todos os conectores instalados com esse sinalizador devem estar em **Device Flow Correlation (DFC) > Enable DFC** desmarcada.
/skiptetra 1	Ignore a instalação do driver TETRA.	Os conectores instalados com esse sinalizador devem estar em um gru **Offline Engine** definido como **Disabled**.

/D=[caminho]	Usado para especificar qual diretório executar a instalação. Por exemplo, `/D=C:\`	Este deve ser especificado como o último parâmetro.
		Para o switch de linha de comando /D=, o diretório de instalação padrã diretórios de instalação padrão no Microsoft Windows XP com Service
		Para plataformas x86:
		`C:\Program Files (x86)\Cisco\AMP`
		Para plataformas x64:
		`C:\Program Files\Cisco\AMP`

/overingpolicy 1	Substitua o arquivo policy.xml existente quando instalado sobre uma instalação anterior do Connector.	O switch **override policy** deve ser especificado como o último parâmetr `fireamp.exe /S` **`/overridepolicy 1`** No entanto, esta sintaxe **não** funciona: `fireamp.exe` **`/overridepolicy 1`** `/S`
/overingpolicy 0	Não substitua o arquivo policy.xml existente	

	quando instalado sobre uma instalação anterior do Connector.	
/goldenimage 1	Instala o conector para preparar as imagens douradas	Essa bandeira foi projetada para ajudar a preparar imagens douradas impede que o conector inicie e registre-se durante a criação da imager Como preparar uma imagem dourada com endpoints seguros https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/amp-endpoints/21

Switches padrão

Instalar com ferramentas de implantação remota

Quando usado com ferramentas de implantação remota, esse sinalizador adicional é usado e declarado primeiro:

```
v5.1.13 or newer: /R /S
v5.1.11 or older: /S
```

Instalação sem especificação de um switch

Se você executar o instalador de linha de comando e não especificar nenhum switch, isso é equivalente a esses switches que estão sendo habilitados:

```
/desktopicon 0 /startmenu 1 /contextmenu 1 /skipdfc 0 /skiptetra 0
```

Sistemas operacionais (SO) não suportados

Se uma versão do sistema operacional Windows não é suportada pelo FireAMP no momento, mas você deseja instalar um ponto de extremidade seguro para fins de teste, você pode usar este switch:

```
/skiposcheck 1
```

O switch é usado conforme mostrado aqui:

```
AMPSetup.exe /skiposcheck 1
```

Desinstalação

> **Note**: O comutador para desinstalação tem de ser executado contra o pacote de instalação e **não desinstall.exe**.

Para executar uma desinstalação silenciosa e **completa** dos conectores 5.1.11 ou mais antigos, o switch seria:

```
FireAMPSetup.exe /S /remove 1
```

Para executar uma desinstalação rápida e **completa** dos conectores v5.1.13 ou mais recente, o switch seria:

```
FireAMPSetup.exe /R /S /remove 1
```

Você também pode executá-los em modos não deslizantes removendo o switch /S.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems
- Endpoints seguros da Cisco - Notas técnicas
- Cisco Secure Endpoint - Guia do usuário