Konfigurieren der Cisco Unified Attendant Console 10.5.x Standard Edition

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Überprüfen Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die grundlegenden Konfigurationsschritte für die Cisco Unified Attendant Console 10.5.x Standard Edition beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Unified Attendant Console 10.5.1.1543
- Cisco Unified Communications Manager 8.6.2.23900-10
- Microsoft Windows 7 Professional Edition (64-Bit)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass ein Anwendungsbenutzer erstellt wird, der die Geräte steuert, auf die der Operator zur Anmeldung und für Besetzt-Anzeige (Busy Lamp Field, BLF) zugreifen soll. Hinweis: Verwechseln Sie diesen Anwendungsbenutzer nicht mit dem tatsächlichen Operator. Der Anwendungsbenutzer fungiert als Ressource des Telefonie-Dienstanbieters (TSP), um Geräteinformationen/-kontrolle zu erhalten, wenn der Operator die Anforderung auslöst. Dieses Bild zeigt die Geräte, die diese Anwendung im Abschnitt "Kontrolliertes Gerät" enthält. Beachten Sie, dass diese Geräte das Gerät enthalten, das der Operator für die "Anmeldung" und für BLF verwenden wird.

Cont

SEP001E7AC58B5B SEP3CCE73AC1A88 SEP3CCE73AC1A8E SEP445530B46D6E	
SEPA4503UBA0D0F	
SEPA45630BA6E65	
	SEP001E7AC58B5B SEP3CCE73AC1A88 SEP3CCE73AC1A8E SEPA45630BA6D6F SEPA45630BA6E65

Dieser Anwendungsbenutzer muss außerdem über folgende Rollen verfügen: Standard-API-Zugriff über AXLStandard-CTI ermöglicht die Änderung der Anrufernummer.Standard-CTI erlaubt AnrufparküberwachungStandard-CTI ermöglicht Steuerung aller GeräteStandard-CTI ermöglicht die Annahme von SRTP-SchlüsselmaterialStandard-CTI aktiviertAuf diesen Benutzer wird für die Anmeldung über den Cisco TAPI-Client (TSP) an CallManager verwiesen. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Geräte im Abschnitt "Kontrolliertes Gerät" für diesen Benutzer eingegeben sind. Andernfalls schlägt die Anmeldung beim Standardclient der Cisco Unified Attendant Console fehl.

- 2. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei.
- Geben Sie die Benutzer-ID und das Kennwort des Anwendungsbenutzers ein, die in Schritt 1 bereitgestellt wurden. Klicken Sie auf Weiter.

r		
Cisco Unifie	ed Attendant Console Standard - InstallShield Wizard	×
Cisco Un	nified Communications Manager Connection Details.	
Please er Console S	nter the following information that will allow the Cisco Unified Attendant Standard to connect to Cisco Unified Communications Manager.	
Please er appropria	ensure that you have set up the required application user profile and assigned ate roles to it in Cisco Unified Communications Manager before proceeding.	
	Cisco Unified Communications Manager Host Name / FQDN / IP	
	10.201.217.3	
	cueacs	
	Password:	
	••••••	
InstallShield -		
	< Back Next > Ca	ancel

4. Wählen Sie die entsprechende Sprache aus der Dropdown-Liste aus. Klicken Sie auf **Weiter**.

Cisco Unified Attendant Console Standard - I	InstallShield Wizard	x
Language Information		7
Please choose the language for your Cisco Ur	nified Attendant Console Standard .	
English	▼	
InstallShield		
	< Back Next > Cancel	

5. Geben Sie die Details zum Cisco Presence Server ein. Klicken Sie auf Weiter. Hinweis: Behandeln Sie diesen Anmeldebildschirm eher wie einen Jabber-Anmeldebildschirm, da Sie die Cisco Presence Admin-ID und das Kennwort nicht eingeben müssen. Geben Sie stattdessen die UID und das Kennwort des Bedieners ein, der die Standardsoftware der Cisco Unified Attendant Console verwaltet. Dieser Benutzer muss für IM und Presence aktiviert/lizenziert sein, damit die entsprechenden Presence-Informationen über den Cisco Presence/IM und Presence-Knoten abgerufen werden können.

Cisco Unifie	ed Attendant Console Standard - InstallShield Wizard	x
Cisco Un	ified Presence Server Connection Information	
Please ei installed.	nter the following connection information where Cisco Unified Presence Server is These fields must be filled in to proceed.	
	Server Address:	
	10.201.217.4	
	Domain:	
	amitdomain.test.com	
	Cisco Unified Presence User Name:	
	nupurk	
	Cisco Unified Presence Password:	
	••••••	
InstallShield		
matalionicia =	< Back Next > Cancel	

6. Wählen Sie den gewünschten Installationsstandort aus. Klicken Sie auf **Weiter**.

Cisco Unified Attendant Console Standard - InstallSh	ield Wizard
Choose Destination Location Select folder where setup will install files.	
Setup will install Cisco Unified Attendant Console Star	dard in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a differe another folder.	nt folder, click Browse and select
Destination Folder C:\Program Files (x86)\Cisco\	Browse
InstallShield	Back Next > Cancel

7. Überprüfen Sie die in den vorherigen Schritten eingegebenen Informationen. Wenn alles gut aussieht, klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation abzuschließen.

Cisco Unified Attendant Console Standard - InstallShield Wizard	×
Start Copying Files Review settings before copying files.	22
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to revi change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to copying files.	ew or begin
Current Settings:	
Install Path: C:\Program Files (x86)\Cisco\ Machine Information Machine Name: System Type: 64-Bit Operating System Selected Language: English CCM Information CCM IP Address: 10.201.217.3	A III
	,
nstallShield Kack Next >	Cancel

8. Starten Sie den Windows-PC neu, sobald diese Installation abgeschlossen ist. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den PC-Neustart zu starten.



9. Wenn der PC nach dem Neustart hochgefahren ist, doppelklicken Sie auf das Standard-10.5-Symbol der Cisco Unified Attenant Console, um die Software zu starten. Geben Sie die Durchwahl des Operators ein. In diesem Beispiel ist die Operator-UID "nupurk" und die Durchwahl "1008". Sobald die Durchwahl eingegeben ist, löst der TSP die Geräteinformationen auf. Dies wird nur mit der Anwendungs-Benutzer-ID geliefert, die der TSP verwendet (diese stammt aus Schritt 1), um dieses Gerät zu steuern. Wenn die Geräteinformationen gefunden wurden, müssen Sie lediglich auf das Gerät klicken. Die Anmeldung erfolgt automatisch. Hinweis: Die rote Warnung ist Standard und wird erwartet. Es ist eine Referenz für den Bediener, sicherzustellen, dass er die richtige Durchwahl auswählt.

Cisco Unified Attendant Console Standard

Überprüfen

Wenn alles wie erwartet gemäß den Schritten im Abschnitt Konfigurieren geht, wird dieser Anmeldungsbildschirm angezeigt. Die Verzeichnisauffüllung mit den Presence-Informationen wird angezeigt, sobald die Synchronisierung mit CallManager abgeschlossen ist. Der Verzeichnissynchronisierungsprozess ist normalerweise sehr schnell.

Gazo Us	Case Unified Attanded Canada Can						0			
e la sila- Creco	dinde. File Edit View CallControls Help									
Call Control					Parked Calls				×	
1008				# Park Extension	Galler ID	C Parked By	Duration			
0	Search the Directory or Fr	nter a Number to Call	Search Preferences							
-										
Searc	h Results Directory	-								
	Cast Name	© First Name	© Telephone	# Department	Notes					
\sim	kumar 🕴	nupur	1008	tac						
	abcd	test	9272056757							
	assistant	assistant								
	lant	test1								
	manager	manager								
	Kumar	ant								
	i kunar	samaira	2123291002							

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- CUAC 10.5 Standard Edition Administrationsleitfaden
- <u>Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems</u>