Solucionar el error de acceso seguro "La capacidad de establecimiento de VPN para un usuario remoto está deshabilitada. No Se establecerá una conexión VPN"

Contenido		
Introducción		
Problema		
<u>Solución</u>		
Información Relacionada		

Introducción

Este documento describe cómo resolver el error: "La capacidad de establecimiento de VPN para un usuario remoto está inhabilitada. No se establecerá una conexión VPN".

Problema

Cuando un usuario intenta conectarse con RA-VPN (VPN de acceso remoto) a la cabecera de acceso seguro, el error se imprime en la ventana emergente de notificación de Cisco Secure Client:

- La capacidad de establecimiento de VPN para un usuario remoto está desactivada. A VPN connection will not be established.
- Cisco Secure Client no pudo establecer una conexión con el gateway seguro especificado.
 Intente conectarse de nuevo.

🕤 🚱 Cisco Secure Client — 🗆 🗙	te modified
AnyConnect VPN: Ready to connect.	17/2023 5:01 PM
Cisco Secure Client	× 1/2023 2:07 AM
VPN establishment capability for a remote user is disabled. A VPN connection will not be established.	1/2023 2:05 AM
OK Cisco Secure Client	×
This PC Cisco Secure Client was not able to establish the specified secure gateway. Please try con	h a connection to necting again.
ems 1 item selected	ОК

Cisco Secure Client - Problema al conectarse a Cisco Secure Access

El error mencionado se genera, cuando el usuario está conectado a través del RDP al PC con Windows, intenta conectarse a RA-VPN desde el PC dado, y WindowsVPN Establishment se establece en Local Users Only (default option).

Windows VPN Establishment determina el comportamiento de Cisco Secure Client cuando un usuario que ha iniciado sesión de forma remota en el PC cliente establece una conexión VPN. Los valores posibles son:

• Local Users Only

Impide que un usuario con sesión iniciada de forma remota (RDP) establezca una conexión VPN.

• Allow Remote Users

Permite a los usuarios remotos establecer una conexión VPN. Sin embargo, si el ruteo de la conexión VPN configurado hace que el usuario remoto se desconecte, la conexión VPN termina para permitir que el usuario remoto recupere el acceso al equipo del cliente. Los usuarios remotos deben esperar 90 segundos después del establecimiento de VPN si desean desconectar su sesión de inicio de sesión remoto sin que la conexión VPN se termine.

Solución

Vaya a Cisco Secure Access Dashboard.

- Haga clic en Connect > End User Connectivity
- Haga clic en Virtual Private Network
- Elija el perfil que desea modificar y haga clic en Edit

VPN profile allows f	for configuration of r	emote user connections t	through a VPN. Help 🗗				^
A New Service Download th Certificate M	e Provider Certificat en ew service provid Management C	e Jer certificate and upload	d in your identity provider (IdP) to avo	id user Authentication failures. The cert	ificate will expire on date 11/8/2023. Download and up	date the certificate now from	×
Q Search						_	+ Add
name	General	Authentication	Traffic Steering	Secure Client Configuration	Profile URL	Download XML	
CiscoSSPT1	ciscosspt.es TLS, IKEv2	SAML	Connect to Secure Access 1 Exception(s)	12 Settings	fb57.vpn.sse.cisco.com/CiscoSSPT1 🗗	齿	
							Edit
							Duplic

Cisco Secure Access - RA-VPN

Haga clic en Cisco Secure Client Configuration > Client Settings > Edit

<- End User Connectivity VPN Profile			
General settings Default Domain: ciscospl.es DNS Server: Umbrella (208.67.222.222, 208.67.222.220) Protocol: TLS / DTLS, KEv2	Cisco Secure Client Config Select various settings to configure	guration e how Cisco Secure Client operates.Help C	Î
Authentication	Session Settings 3 Client Sett	tings 12 Client Certificate Settings 4	å Download XML
Connect to Secure Access 1 Exceptions	Pre Selected Settings		Bdit
Cisco Secure Client Configuration	Use Start before Logon	Enabled	
	Minimize on connect	Enabled	
	Autoreconnect	Enabled	
	Windows Logon Enforcement	Single Local Logon	
	Linux Logon Enforcement	Single Local Logon	
	Windows VPN Establishment	All Remote Users	
	Linux VPN Establishment	Local Users Only	
	Clear SmartCard PIN	Enabled	
	IP Protocol Supported	IPv4	
	Proxy Settings	Native	
	Allow local proxy connections	Enabled	
	Authentication Timeout	30	
٤)	Cancel		Back

Cisco Secure Access - Configuración del cliente RA-VPN

Haga clic en Administrator Settigns y modificar Windows VPN Establishment desde Local User Only a All Remote Users

BEFORE			→ AFTER			
Administrator Settings						
Windows Logon Enforcement		Windows VPN Establishment		Windows Logon Enforcement		Windows VPN Establishment
Single Local Logon	~	Local Users Only ~)	Single Local Logon	*	All Remote Users ~
Linux Logon Enforcement		Linux VPN Establishment		Linux Logon Enforcement		Linux VPN Establishment
Single Local Logon	*	Local Users Only ~		Single Local Logon	~	Local Users Only ~

Cisco Secure Access - Establecimiento de VPN de Windows

Y haga clic en Guardar

lient Settings		
General		3 🗸
Administrator Settings		9 ^
Windows Logon Enforcement	Windows VPN Establishment	
Single Local Logon ~	All Remote Users	
Linux Logon Enforcement	Linux VPN Establishment	
Single Local Logon ~	Local Users Only ~	
Clear SmartCard PIN		User controllable
IPv4	~	
Proxy Settings		
Native	~	
 Allow local proxy connections 		
Allow optimal gateway selection		User controllable
		Cancel Save

Cisco Secure Access - Establecimiento 2 de VPN con Windows

Al establecer la sesión RA-VPN desde el PC Windows remoto, debe configurar el Tunnel Mode como Bypass Secure Access. De lo contrario, corre el riesgo de perder el acceso al equipo Windows remoto.



Cisco Secure Access - Modo de túnel

Para obtener más información acerca de Tunnel Mode compruebe el siguiente artículo número de elemento 6:

https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/add-vpn-profiles

Información Relacionada

- Guía del usuario de Secure Access
- Soporte técnico y descargas de Cisco

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).