Integratie van meerdere ISE-clusters met beveiligde web-applicatie voor op Tech gebaseerd beleid

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Beperkingen Netwerkdiagram Configureren **ISE-configuratie** SXP inschakelen SXP op de clusterknooppunten configureren SXP op de aggregatieknop configureren PxGrid op het aggregatieknooppunt inschakelen Automatische goedkeuring van pxGrid Netwerkapparaten Instellingen voor vertrouwen Verificatie van netwerkapparaten SGT machtigingsbeleid ERS inschakelen op ISE Aggregation Node (optioneel) Gebruiker toevoegen aan ESR Admin-groep (optioneel) Configuratie van beveiligde web-applicatie **PxGrid-certificaat** SXP en ERS inschakelen voor beveiligde webapplicatie Identificatieprofiel SGT-gebaseerd decryptiebeleid Switchconfiguratie AAA **TrustSec** Verifiëren Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om informatie over Security Group Tag (SGT) van meerdere ISE-implementaties naar één Cisco Secure Web Appliance (Officieel Web Security Appliance WSA) via pxGrid om voordeel te halen uit SGT-gebaseerd Web Access Policy in een TrustSec-implementatie.

Vóór versie 14.5 kan Secure Web Appliance alleen integreren met één ISE-cluster voor identiteitsbeleid op basis van SGT. Dankzij de introductie van deze nieuwe versie kan Secure Web Appliance nu samenwerken met informatie uit meerdere ISE-clusters met een afzonderlijk ISE-knooppunt dat tussen deze clusters aggregeert. Dit levert grote voordelen op en stelt ons in staat gebruikersgegevens uit verschillende ISE-clusters te exporteren en de vrijheid om het punt te controleren dat een gebruiker kan gebruiken zonder de noodzaak van een 1:1-integratie.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Identity Services Engine (ISE)
- Secure web-applicatie
- RADIUS-protocol
- TrustSec
- PxGrid

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Secure Web-applicatie 14.5
- ISE versie 3.1 P3

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Beperkingen

- 1. Alle ISE-clusters moeten uniforme wachtrijen voor SGT's onderhouden.
- 2. ISE Aggregation Node moet de SGTs naam/nummer van de rest van de ISE-clusters hebben.
- 3. Secure Web Appliance kan alleen beleid (access/decryptie/routing) identificeren op basis van SGT Tag en niet groep of gebruikersnaam .
- 4. Rapportage en tracering zijn op SGT gebaseerde .
- 5. Bestaande parameters voor ISE/Secure Web Appliance blijven van toepassing voor deze functie.

Netwerkdiagram



Procesverloop:

1. Wanneer de eindgebruiker verbinding maakt met het netwerk, ontvangen zij een SGT op basis van het machtigingsbeleid in ISE.

2. De verschillende ISE-clusters sturen deze SGT-informatie vervolgens in de vorm van SGT-IPmappings naar ISE Aggregation Node via SXP.

3. ISE Aggregation Node ontvangt deze informatie en deelt met de Secure Web Appliance via PxGrid.

4. De beveiligde webapplicatie gebruikt de SGT-informatie die zij heeft geleerd om toegang te bieden aan gebruikers op basis van een beleid voor webtoegang.

Configureren

ISE-configuratie

SXP inschakelen

Stap 1. Selecteer het pictogram drie regels bevinden zich in de linker bovenhoek en selecteer deze optie op **Beheer > Systeem > Plaatsing**.

Stap 2. Selecteer het knooppunt dat u wilt configureren en klik op Bewerken.

Cisco ISE		Administration - System					Q. (1)		52	50 0	
Deployment Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Checks	Backup & Restore	Admin Access	Set	tings		
Deployment < 10 → 24 Deployment	• De	ploymer	nt Nodes				Selected 1 Total	10	0		
35- PAN Failover		Hostname	Personas Administra	ton, Monitoring, Policy	Role(s)	Services	R	lode St	atus		

Stap 3. Vink het vakje Enable SXP Service aan om SXP in te schakelen

E Cisco	Cisco ISE			Administration - System				. Q	0 23 4	þ.
Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Checks	Backup & Restore	Admin Access	Settings	
			2 V	Enable Session	Services 🧿)				
				Include Node in Nod	le Group None		~ 0			
			🔄 Enab	ie Profiling Service 🕣						
			Cheb	ie Threat Centric NAC 5	iervice 🕞					
			-	Enable SXP Se	rvice 🕣					
				Use interface	GigabitEthernet	0	~			

Stap 4. Scrolt naar de onderkant en klik op Opslaan

Opmerking: Herhaal alle stappen voor de rest van de ISE-knooppunten in elke cluster, inclusief het aggregatieknooppunt.

SXP op de clusterknooppunten configureren

Stap 1. Selecteer het pictogram drie lijnen Workforce > TrustSec > SXP.

bevinden in de linker bovenhoek en selecteer in

Stap 2. Klik op +Add om het ISE-aggregatieknooppunt te configureren als een SXP-peer.

≡ Cisco	ISE	W	Work Centers - TrustSec						Q	0	59	0
Overview	Components	TrustSec Policy	Policy Sets	SXP	ACI	Troubleshoot	Reports	Settings				
SXP Devices All SXP Mappings		SXP Devi	ces o			Course Own 2	- K7		- 00		Total D	land a second
		C Refresh + Ad	d 🕕 Trash 🗸 🖉	ear A	ssign SXP	Domain				V Filte	~	•

Stap 3. Bepaal de naam en het IP-adres van het ISE-aggregatieknooppunt, selecteer Peerrol als

LISTENER. Selecteer de gewenste PSN's onder Verbonden PSN's, vereiste SXP-domein, selecteer Ingeschakeld onder status en selecteer Wachtwoordtype en gewenste versie.

≡ Cisco	ISE	Work Centers • TrustSec				
Overview	Components	TrustSec Policy	Policy Sets	SXP	AC	
SXP Devices		SXP Devices > SXP C	onnection			
All SXP Mappings		Upload from a CS	/ file			
		- Add Single Device				
		Input fields marked v	with an asterisk (*)	are required	i.	
		Name ISE Aggregation n	ode			
		IP Address * 10.50.50.125				
		Peer Role * LISTENER		~		
		Connected PSNs *				
		ise01-CL1 ×		\sim		



Overview	Components	TrustSec Policy	Policy Sets	SXP	ACI
SXP Devices		SYD Domains *			
All SXP Mappings		default ×		\sim	
		Status *			
		Enabled		\sim	
		Password Type *			
		CUSTOM			
		Password			
		Version *			
		 Advanced Settings 	1		
			Cancel	Save	

Stap 4. Klik op Opslaan

Opmerking: Herhaal alle stappen voor de rest van de ISE-knooppunten in elk cluster om een SXP-verbinding met het aggregatieknooppunt te maken. **Herhaal hetzelfde proces voor het aggregatieknooppunt en selecteer SPEAKER als peer rol.**

SXP op de aggregatieknop configureren

Stap 1. Selecteer het pictogram drie regels in de linker bovenhoek en selecteer deze optie op WorkCenter > TrustSec > Settings

Stap 2. Klik op het tabblad SXP-instellingen

Stap 3. Om de IP-SGT-mappings te propageren, vinkt u het vakje SXP-bindingen publiceren op pxGrid.



Stap 4 (optioneel). Defineert een standaardwachtwoord voor SXP-instellingen onder Global Password

≡ Cisco	ISE	Work Centers • TrustSec						
Overview	Components	TrustSec Policy	Policy Sets	SXP	ACI	Troubleshoot	Reports	Settings
General TrustSec S TrustSec Matrix Se	Settings	SXP Settings						
Work Process Sett	lings	Publish SXP bindir	igs on PxGrid 🛃 Ad	d radius map	opings into S	XP IP SGT mapping table	0	
SXP Settings		Global Passwor	a					
ACI Settings		Global Password This global passwor the device specific	d will be overriden password	by				

Stap 5. Scrolt neer en klik op Opslaan.

PxGrid op het aggregatieknooppunt inschakelen

Stap 1. Selecteer het pictogram drie lijnen in de linker bovenhoek en selecteer dit op **Beheer > Systeem > Plaatsing.**

Stap 2. Selecteer het knooppunt dat u wilt configureren en klik op Bewerken.

E Cisco ISE		Administration - System								
Deployment Licensing Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Checks	Backup &	Restore	Admin Access	Settings		
Deployment C Deployment D 25 Deployment D 26 Outployment	Deployr	nent Node	o 🔒 Complete				Selected	1 Total 1 🕃 All V	• 7	
Ab Land Landada	- Host	name 🗠 Peri	sonas		Role(s)	Services		Node Star	ous	
	a bee	99 Adr	inistration, Monitoria	ig, Policy Service	STANDALONE	SESSION, PRO	SFLER			

Stap 3. Klik om pxGrid in te schakelen op de knop naast pxGrid.

Cisco ISE	Administration - System	୍ ୦ ହା ୧
Deployment Uconsing	Certificates Logging Maintenance Upgrade Health Checks Backup & Restore	Admin Access Settings
	Enable Session Services ()	
	include Node in Yorks Group Name 🗸 🔘	
	📑 Enables Problem Service 🕟	
	🗌 Knoble Thread Canter MHG Servers 💮	
	Enable SXP Service ()	
	Use sectors Oppositionment 0 V	
	🗌 Enalte Device Admin Service 💿	
	Chatter Persons cleantly Service 🔾	
	() todat	

Stap 4. Scrolt naar de onderkant en klik op Opslaan.

Automatische goedkeuring van pxGrid

Stap 1. Navigeer naar het pictogram drie lijnen in de linker bovenhoek en selecteer Beheer > PxGrid Services > Instellingen.

Stap 2. Standaard keurt ISE niet automatisch pxGrid de verbindingsverzoeken van nieuwe PxGrid-clients goed. Daarom moet u deze instelling inschakelen door het selectieteken te selecteren en **automatisch nieuwe op certificaat gebaseerde rekeningen goed te keuren**.



Stap 3. Klik op Opslaan

Netwerkapparaten Instellingen voor vertrouwen

Voor Cisco ISE om verzoeken van TrustSec-enabled apparaten te verwerken, moet u deze TrustSec-enabled apparaten in Cisco ISE definiëren.

Stap 1. Navigeer naar de drie lijnen die linksboven zijn geplaatst en selecteer deze optie in Beheer > Netwerkbronnen > Netwerkapparaten.



Stap 3. Voer de gewenste informatie in het gedeelte Netwerkapparaten en in de RADIUS-verificatie-instellingen.

Stap 4. Controleer het vakje **Advanced TrustSec** Settings om een op TrustSec-enabled apparaat te configureren.

Cisco ISE	Administration - Network Resources
Network Devices	Network Device Groups Network Device Profiles External RADIUS Servers
Network Devices	TACACS Authentication Settings
Default Device	SNMP Settings
Device Security Settings	Advanced TrustSec Settings

Stap 5. Klik op de **optie Apparaat-ID gebruiken voor de** optie **TechSec-identificatie** om automatisch de apparaatnaam te registreren die in het gedeelte **Netwerkapparaten** is opgenomen. Typ een wachtwoord in het veld **Wachtwoord**.



Opmerking: De ID en het wachtwoord moeten overeenkomen met de opdracht "cts aanmeldingsgegevens id <ID> wachtwoord <PW>" die later op de switch wordt ingesteld.

Stap 6. Controleer de **configuratie-wijzigingen van het apparaat** in het aanvinkvakje **verzenden**, zodat ISE TrustSec CoA-meldingen naar het apparaat kan verzenden.

Cisco ISE	Administration - Network Resources						
Network Devices	Network Device Groups	Network Device Profiles	External RADIUS Servers	RADIUS Server Sequences	More ~		
Network Devices							
Default Device	V Tru	stSec Notifications and U	pdates				
Device Security Settings			1				
	* Down	ricad environment data every	Days 👻				
			,				
	* Dow	ricad peer authorization policy every	Days 🗸				
			1				
	* Ann	thentication every	Days V ()				
	* 0ow	rioad SGACL lists every	-				
			Days V				
	Other 1	instituc devices to trust this device					
	Send o	onfiguration changes to device	Using O CoA (O cu			

Stap 7. Controleer of dit apparaat ook is gebruikt bij het aanvinken van het label voor het koppelen van de beveiligingsgroep.

Stap 8. Om ISE de configuratie van het netwerkapparaat te laten bewerken, typt u de gebruikersreferenties in de velden **EXEC-**mode en **EXEC-mode wachtwoord**. Typ desgewenst het wachtwoord in het veld **Wachtwoord voor toegangsmodus**.

Opmerking: Herhaal de stappen voor alle andere NAD's die bedoeld zijn om deel uit te maken van het TrustSec-domein.

Verificatie van netwerkapparaten

Stap 1. Selecteer het pictogram drie regels in de linker bovenhoek en selecteer deze optie in **Workcenters > TrustSec > TrustSec Policy.**

Stap 2. Klik in het linker deelvenster op Netwerkautorisatie.

E Cisco ISE	Work Centers • TrustSec		0.0510
Overview Components	TrustSec Policy Policy Sets SXP ACI Troubleshoot Reports	Settings	
Egress Policy ~ ~	Network Device Authorization	on rules to channe the court	- the
Matrix Source Tree	Overlauti Rule I no rules defined or no match Ino Text	et_Devices	LR -
Destination Tree			
Nataok Device Authorization			

Stap 3. Rechts gebruikt u de vervolgkeuzelijst naast Bewerken en invoegen van de nieuwe rij

boven om een nieuwe NDA-regel te maken.



Stap 4. Defineer een Naam, Voorwaarden en selecteer de gewenste SGT in de vervolgkeuzelijst onder Beveiligingsgroepen.

Stap 5. Klik op Gereed naar rechts.

E Cisco ISE	Work	Work Centers - TrustSec					
Overview Components	TrustSec Policy Policy Sets	SXP ACI Troublesho	ot Reports Settings				
Egreen Policy ~ ~	Network Device A	Authorization	k devices. Drag and drop rules to change the order.				
Source Tree	Rule Name	Conditions	Security Group				
Destination Tree	🗄 🗃 🗠 NDAD	F DEVICE Device Type repairs to	v ten Tratfec,Devices v Dore]			
Network Device Authorization	Default Rule	If no rules defined or no match	then TrustBet_Devices for -				

Stap 6. Scrolt neer en klik op Opslaan.

SGT

Stap 1. Selecteer het pictogram drie regels in de linker bovenhoek en selecteer deze optie op Workcenters > TrustSec > Componenten.

Stap 2. vouwt in het linker deelvenster beveiligingsgroepen uit.

Stap 3. Klik op +Add om een nieuwe SGT te maken.

III Claco ISE	Work Centers - TrustSec	0.050.0
Overview Components	TrustSec Policy Policy Sets SHP ACI Trustenhoot Reports Settings	
Security Groups	Constant Constant	
IP 907 State Mapping	Security Groups	
Security Droup ACLs	For Policy Equat prior Administration + Society & Restors + Policy Equat Page	
Nation's Devices		Selected ID Total 18
Trainer Servers)	Ant + Ant ≥ input ≥ faunt ≤ § faunt ≤ © faunt ≥ © faunt ≥ inputs	м ~

Stap 4. Voer de naam in en kies een pictogram in de juiste velden.

≡ Cisco	ISE	Work Centers · TrustSec						
Overview	Components	TrustSec Policy	Policy Sets	SXP	ACI	Troubleshoo		
Security Groups		Security Groups List >	New Security Group					
P SGT Static Map;	ping	Security Groups	5					
Security Group AC	Ls							
Network Devices		* Name						
Trustsec Servers	>	Cluster1_Endpo	ints					
		* Icon						
			> 4 0					
			* * *					

Stap 5. Kies desgewenst een omschrijving en voer een tagwaarde in.

Opmerking: Om een tagwaarde handmatig in te kunnen voeren, navigeer naar werkcentra > TrustSec > Instellingen > General TrustSec Instellingen en selecteer de optie **Gebruiker moet SGT Number handmatig invoeren** onder **Identificatie van** de **Security Group**.

Stap 6. Scrolt neer en klik op Indienen

Opmerking: Herhaal deze stappen voor alle vereiste SGT's.

machtigingsbeleid

Stap 1. Selecteer het pictogram drie regels in de linker bovenhoek en selecteer deze optie in **Beleidsformaten > Beleidsformaten.**

Stap 2. Selecteer de gewenste beleidsset.

Stap 3. Binnen het vastgestelde beleid moet het machtigingsbeleid worden uitgebreid.

II Cisco ISE	Policy - I	holicy	Sets		9.0	51 O
Policy Sets-+ Wired Access				Reset	Reset Policyset Hitcourts	
Status Policy Set Name Description	Condition				Allowed Protocols / Server Sequence	1014
Q Sech						
Wind Access			DEVICE Oncice Paper EQUALS AT Device Paper/Haltytes		Default Network Access 🛛 😨 🗸 4	
			Radius Mrd. Part Type EQUAL3 Ethernet			
> Authentication Policy (2)						
> Authorization Policy - Local Exceptions						
> Authorization Policy - Global Exceptions						
> Authorization Policy (1)						

Stap 4. Klik op de



knop om een **vergunningsbeleid** te maken.

- Here and the first					
		Results			
Status Rule Name	Conditions	Profiles	Security Groups	Hits	Actions

Stap 5. Bepaal de gewenste naam van de regel, voorwaarde/voorwaarden en profielen en selecteer de gewenste SGT in de vervolgkeuzelijst onder Beveiligingsgroepen.

and the		Results		
🛞 Status Rule Name	Conditions	Profiles	Security Groups	Hits Actions
Q Search				
Detter-Particy	E Winters, 812.13	PermitAccess ×	v 🕂 Oussert "Endpoins 🛛 😅 v	+ o

Stap 6. Klik op Opslaan.

ERS inschakelen op ISE Aggregation Node (optioneel)

De Externe RESTful API Service (ERS) is een API die door de WSA voor groepsinformatie kan worden ingeroepen. De ERS-service is standaard uitgeschakeld op ISE. Als deze optie is ingeschakeld, kunnen klanten de API opnieuw vragen als ze zich als leden van de **ERS Admin**groep op het ISE-knooppunt authentiseren. U kunt de service op ISE inschakelen en een account aan de juiste groep toevoegen door de volgende stappen te volgen:

Stap 1. Selecteer het pictogram drie regels in de linker bovenhoek en selecteer deze optie op **Beheer > Systeem > Instellingen.**

Stap 2. Klik in het linker venster op ERS-instellingen.

E Cisco IS	8		Administration - System					Q	0 9
Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Checks	Backup & Restore	Admin Access	Settings
Client Provisioning FIPS Mode	Í	ERS S	Settings						
Varm Settings		✓ Genera	d.						
Posture		External RE The ERS se An ISE Adm	External RESTM Services (ERS) is a REST API based on HTTPS over port 9060. The DIS service is disabled by default. An ISE Administrator with the "ERS-Admin" or "ERS-Operator" group assignment is required to use the API.						
hofiling		For more in https://10.5	formation, please 0 50 125 9060/ers	visit the ERS SDK page (sdk	at:				
Protocols	>								
Indpoint Scripts	>	✓ ERS Se	etting for Adr	ninistration Node					
toxy		O Enable	C Enable DRS forleast Write						
MTP Server		O DeadA	DAR						
MS Gateway									
ystem Time									
ERS Settings		CSRF (CSR	Check						

Stap 3. Selecteer de optie ERS voor lezen/schrijven inschakelen.

Stap 4. Klik op Opslaan en bevestig met OK.

Gebruiker toevoegen aan ESR Admin-groep (optioneel)

Stap 1. Selecteer het pictogram drie regels in de linker bovenhoek en selecteer Beheer > Systeem > Admin Access

Stap 2. Vul in het linker venster de beheerders uit en klik op Admin-gebruikers.

Stap 3. Klik op +Add en selecteer Admin User uit de vervolgkeuzelijst.

≡ Cisco IS	E					Q (0)	9 B				
Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Checks	Backup & R	estore	Admin Access	Setti	ngs
Authentication		Admir	nistrator	s							
Authorization	>								Select	ed 0 Total 1	30
Administrators	~	O Edit .	+ Add 🛞 d	hange Status	Delete DO	uplicate				AI	~ V
Admin Users		-									
Admin Groups			Create an Admir	n User	Description	First Name	Last Name	Email Addre	rss Admin	Groups	
			Select from Net	work Access Users	> Default Admir	User			Super	Admin	
Settings	>										

Stap 4. Voer in de juiste velden een gebruikersnaam en een wachtwoord in.

≡ Cisco	SE		Q	0 20 0			
Deployment	Licensing	Certificates Log	jing Maintenance	Upgrade Health Checks	Backup & Restore	Admin Access	Settings
Authentication		Administration List 3 w					
Authorization	>	✓ Admin User					
Administrators	~	"Name WSA					
Admin Users							
Admin Groups		Enabl	ed 🛩				
		Drud		Dirclude system atems in email			
Settings	>	Internet III O		-			
		Brad Only					
		Inactive account new	r disabled				
		✓ Password					
		* Password		0			
		* Ro-Enter Passwor		0			

Stap 5. Gebruik in het veld Admin Groepen de vervolgkeuzelijst om ERS Admin te selecteren.

E Cisco ISE			A	dministration • Sy	/stem			9.0		
Deployment Lic	ensing	Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Checks	Backup & Restore	Admin Access	Settings	
Authentication		First Name								
Authorization	>	Last Name								
Administrators	Ŷ									
Admin Users		× Account	Ontions							
Admin Groups		Description								
Settings	>									
		✓ Admin	Groups (PS Admin		v +					
								Save	Reset	

Stap 6. Klik op Opslaan.

Configuratie van beveiligde web-applicatie

Root-certificaat

Indien het integratieontwerp een interne certificeringsinstantie gebruikt als bron van vertrouwen voor de verbinding tussen de WSA en ISE, dan moet dit basiscertificaat op beide apparaten worden geïnstalleerd.

Stap 1 . Navigeer naar Netwerk > certificaatbeheer en klik op Trusted Root Certificates beheren om een CA-certificaat toe te voegen.

P S100V Reporting rtificate Mana pliance Certificates dd Certificate	Web Security Manager	Security Service	rs Netwo	rk Sys	tem Administration	
Reporting	ngement	Security Service	es Netwo	vik Syr	item Administration	
ertificate Mana plance Certificates dd Certificate	gement					
ertificate Mana plinne Certificates dd Certificate	gement					
pliance Certificates dd Certificate						
pliance Certificates dd Certificate ttilcate						
dd Certificate						
rtificate Commo						
	n Name Issu	ed By Domains	Status	Time Remaining	Expiration	Date Dele
xport Certificate						
eak Signature Usage 1	iettings					
Restrict	Weak Signature Usage:	Disabled				
						Edit Setting
etificate FQDN Validat	ion Settings					
Certificate	PQON Validation Usage:	Disabled				
						Edit Setting
etificate Lists						
Updates						
e Type		Last Update			Current Version	New Update
ico Trusted Root Certifici	ete Bundle	Success - Thu Jun	30 15:32:47 2022		2.1	Not Available
to Certificate Blocked U	st.	Success - Wed Ma	w 11 21:04:06 2023	2	1.3	Not Available
updates in progress.						Update No
Certificate Hanageme	wet.					
	Trust Root Certificates:	244 certificates in C	aco trusted root cer	tificate list		

Stap 2. Klik op Importeren.

Custom Trusted Root Certificates
Import
Trusted root certificates are used to determine whether HTTPS sites' signing certificates should be trusted based on their chain of certificate authorities. Certificates imported here are added to the trusted root certificate list. Add certificates to this list in order to trust certificates with signing authorities not recognized on the Cisco list.

Stap 3. Klik op Kies bestand om de gegenereerde wortelen te vinden en klik op Verzenden.

Stap 4. Klik nogmaals op Indienen.

Stap 5. Klik rechtsboven op Aanpassen.



Stap 6. Klik nogmaals op Aanmelden voor wijzigingen.

PxGrid-certificaat

In de WSA, wordt de creatie van het zeer belangrijke paar en het certificaat voor gebruik door pxGrid voltooid als deel van de ISE dienstconfiguratie.

Stap 1. Navigeer naar Network > Identity Services Engine.

Stap 2. Klik op Instellingen inschakelen en bewerken.

Stap 3. Klik op Kies bestand om de gegenereerde wortelen te vinden en klik op Upload File.

Identity Services Engine		
Edit Mentity Services Engine Settings		
C Enable 15E Service		
1	nimary 158 petinki Node:	The Blob Applance will communicate with the 202 pectral non-to support Blob Applance data subscription (regaing updates). A primary 202 pricini node (server) must be configured.
		Be period hode Certificate: If the ISE period certificate is signed by a Certificate Authority, confirm that the Certificate Authority is lated in the Trusted Root Certificate side (see Network in Certificate Menagement) and spaced the CA-apped net certificate sets. If the certificate is set signed, seport the certificate horn the 22 period hold in a set balance, to use uplied the certificate can their module any reterminates certificate. Certificate: C

Opmerking: Een veel voorkomende misconfiguratie is het uploaden van het ISE pxGridcertificaat in deze sectie. Het basiscertificaat van CA moet worden geüpload naar het veld ISE PxGrid Node.

Stap 4. Selecteer in het gedeelte Web applicatie Client certificaatcertificaat, de optie Gegenereerd certificaat en sleutel gebruiken.

Web Appliance Client Certificate:	For secure communication to the ISE peGrid node(s)	m between the Web Appliance and the ISE particle servers, provide a client certificate. This may need to be uploaded ρ configured above.
	O Use Uploaded Cert	flicate and Key
	Certificate:	Crocos Fix No file chosen. Upload Files.
	Key:	Choose File Map Nie choosen
		Key is Encrypted
		No certificate has been uploaded.
	Use Generated Ce	officate and Key

Stap 5. Klik op de knop **Nieuw certificaat genereren** en **sleutel** tot het invullen van de vereiste certificaatvelden.

Generate Certificate an	d Key	×
Common Name:		
Organization:		
Organizational Unit:		
Country:		
Duration before expiration:	months	
Basic Constraints:	 Set X509v3 Basic Constraints Extension to Critical 	
Generate Cancel		

Stap 6. Klik op de aanvraag voor het downloaden van certificaten.

Opmerking: Het wordt aanbevolen de knop **Indienen** te selecteren om de wijzigingen in de ISE-configuratie aan te brengen. Als de sessie wordt overgelaten aan de tijdelijke versie voordat de wijzigingen worden verzonden, kunnen de sleutels en het certificaat dat werd

gegenereerd verloren gaan, zelfs als de CSR was gedownload.

Stap 7. Klik nadat u de CSR met uw CA hebt ondertekend op **Kies bestand** om het certificaat te vinden.

Web Appliance Client Certificate:	For secure communication between the Web Appliance and the ISE priCrid servers, provide a client certificate. This may need to be uploaded to the ISE priCrid note(s) configured above.							
	O Use Uploaded Certificate and Key							
	Certificate: Choose File No file chosen Upload Files							
	Key: Choose File No file chosen							
	Key is Encrypted							
	No certificate has been uploaded.							
	Use Generated Certificate and Key Generate New Certificate and Key							
	Common name: wsa.security/abunet							
	Organization: Circo							
	Country: SI							
	Expiration Date: May 10 19:19:26 2024 GMT							
	Basic Constraints: Not Oritical							
	Download Certificate Download Certificate Signing Request							
	Signed Certificate:							
	To use a signed certificate, first download a certificate signing request using the link above. Submit the request to a certificate authority, and when you receive the signed certificate, upload it using the field below.							
	Certificate: Choose File No file chosen 33pload File.							

Stap 8. Klik op Upload File.

Stap 9. Indienen en beloven.

SXP en ERS inschakelen voor beveiligde webapplicatie

Stap 1. Klik op de knoppen Enable voor zowel SXP als ERS.



Stap 2. Voer in het veld Administrator **Credentials** van **ERS** de gebruikersinformatie in die op ISE is ingesteld.

Stap 3. Controleer het vakje voor **Server dezelfde naam als ISE pxGrid Node** om de vorige geconfigureerde informatie te erven. Voer anders de vereiste informatie in.

C Enable ISE External Restful Service (ERS)			
	ERS Administrator Credentials		
	Username:	WSA	
	Password:	•••••	
	ERS Servers		
	Server name same as ISE pxGrid Node		
	Primary:	ise-agg.securitylab.net	(Hostname or IPv4 address)
	Secondary (Optional):		(Hostname or IPv4 address)
	Port:	9060 (Enter the port m	mber specified for ERS in ISE)

Stap 4. Indienen en beloven.

Identificatieprofiel

Om de veiligheidsgroeptags of ISE-groepsinformatie in het WSA-beleid te kunnen gebruiken, moet eerst een identificatieprofiel worden gecreëerd dat ISE gebruikt als middel om op transparante wijze gebruikers te identificeren.

Stap 1. Navigeer naar Web Security Manager > Verificatie > Identificatieprofielen.

Stap 2. Klik op Identificatieprofiel toevoegen.

Stap 3. Voer een naam in en kies een omschrijving.

Stap 4. In het gedeelte Identificatie en Verificatie, gebruik de vervolgkeuzelijst om gebruikers met ISE te kiezen.

Inable Identification Profile				
Name: 🕐	ISE Profile (e.g. my IT Profile)			
Description:	Identification profile for ISE Integration.			
	(Maximum allowed characters 256)			
Insert Above:	2 (Global Ilvofile) ¥			
dentification Hethod				
Identification and Authentication: 🕐	Transparently identify users with ISE			
Fallback to Authentication Realm or Guest Privileges: ①	If user information is not available from the Identity Services Engine:			
	Support Guest Privileges V			
	Authorization of specific users and groups is defined in subsequent policy layers (see Web Security Manager > Decryption Policies, Routing Policies and Access Policies).			
ership Definition				
ership is defined by any combination of the A	ollowing options. All criteria must be met for the policy to take effect.			
Define Members by Subnet:				
	(examples: 10.1.1.0, 10.1.1.0/24, 10.1.1.1-10, 2001:420:80:11:5, 2000:458::1-2000:458::10			
Define Members by Protocol:	HTTP/HTTPS			

Identification Profiles: Add Profile

Stap 5. Indienen en beloven.

SGT-gebaseerd decryptiebeleid

Stap 1. Navigeer naar Web Security Manager > Web Policy > Decryptie Policy.

Stap 2. Klik op Add Policy.

Stap 3. Voer een naam in en kies een omschrijving.

Stap 4. Gebruik in het gedeelte Identificatieprofielen en gebruikers de vervolgkeuzelijst om een of meer identificatieprofielen te selecteren.

Stap 5. Gebruik in het gedeelte **Identificatieprofielen** de vervolgkeuzelijst om de naam van het ISEidentificatieprofiel te kiezen.

Stap 6. Selecteer in het gedeelte Geautoriseerde gebruikers en groepen de optie Geselecteerde groepen en gebruikers.



Stap 7. Klik op de hyperlink naast de ISE Secure Group-tags.

Stap 8. In het gedeelte Secure Group Search, kruis het vakje rechts van de gewenste SGT en klik op Add.

ithorized Secure Group Tags				
Use the search function below to	add Secure Group Tags. To remove included in this policy.	Becure Group Tags from this policy, use the Delete optio	n.	
Secure Group Tag Name	SGT Number	SGT Description	Delete	I
Cluster1_Endpoints	111	Endpoints residing in ISE Cluster-1	0	1
4			•	j
			Delete	1

ecure Group Tag Search			
Enter any text to search for a Sec Add botton to add to this policy. Search	oure Group Tag name, number, or o	lescription. Select one or more Secure Group Tags from th	e list and use the
0 Secure Group Tag(s) select	ed for Add		100
Secure Group Tag Name	SGT Number	SGT Description	Select All
Production_Servers	11	Production Servers Security Group	0 .
Point_of_Sale_Systems	10	Point of Sale Security Group	
Test Servers	13	Test Servers Security Group	0
Development_Servers	12	Development Servers Security Group	0
8YOD	15	8YOO Security Group	0
PCI_Servers	14	PCI Servers Security Group	0
Guests	6	Guest Security Group	0
ANY	65535	Any Security Group	0
Unknown	0	Unknown Security Group	0
Network_Services	3	Network Services Security Group	0
TrustSec_Devices	2	TrustSec Devices Security Group	0
Cluster1_Endpoints	111	Endpoints residing in ISE Cluster-1	
Employees	4	Employee Security Group	

Stap 9. Klik op Gereedschap om terug te keren.

Stap 10. Indienen en beloven.

Switchconfiguratie

AAA

aaa new-model

```
aaa group server radius ISE
server name ise01-cl1
server name ise02-cl1
ip radius source-interface Vlan50
aaa authentication dot1x default group ISE
aaa authorization network ISE group ISE
aaa accounting update newinfo periodic 2440
aaa accounting dot1x default start-stop group ISE
aaa server radius dynamic-author
client 10.50.50.120 server-key Ciscol23
client 10.50.50.121 server-key Cisco123
auth-type any
radius server ise01-cl1
address ipv4 10.50.50.121 auth-port 1812 acct-port 1813
pac key Cisco123
radius server ise02-cl1
address ipv4 10.50.50.120 auth-port 1812 acct-port 1813
pac key Cisco123
```

TrustSec

cts credentials id SW1 password Ciscol23 (This is configured in Privileged EXEC Mode) cts role-based enforcement

```
aaa authorization network cts-list group ISE cts authorization list cts-list
```

Verifiëren

SGT toewijzing van ISE aan eindpunt.

Hier kunt u een eindpunt van ISE Cluster 1 zien die een SGT toegewezen heeft na succesvolle authenticatie en vergunning:



Hier kunt u een eindpunt van ISE Cluster 2 zien die een SGT toegewezen heeft na succesvolle authenticatie en vergunning:

	v	identify.	Endpoint D	Engene Profile	Automation Parks	Autorization Pulloy	Autorization Profiles	P Address v	Decarity Group	lar-ar-
ACK 20210-004121		Inter-Pressort	1410.00	Marcall Bark.	We define the 0 -	Wend for any $t \in \mathbb{D}_+$	Paper de la company	10.06.00.12	Over1.0-Barris	1001-012

SXP-afbeeldingen

Aangezien SXP-communicatie tussen de clusterISE-knooppunten en de ISE-aggregatieknooppunt is ingeschakeld, worden deze SGT-IP-mappings geleerd door ISE-aggregatie via SXP:

III Cieco 155				A Transaction			
Overview Components	Trustlec Policy P	No 900 million	houtieshoot	Reports Settings			
DIP Devices All DAP Requires	All SXP Ma	opings o					
	() Balance - Anno 107	Install The Manage Diff Donald			2000/Pape 4	<u>v</u> (<u>)</u>)	1) the first first first the second sec
	IP Address	947	ww.	Learned From	Lowrood By	507 Domain	PSNs involved
	10.00.00.010	Turbs, Jacob (2001)		101010-022-03030-0	547	anut	144-400
	10.00.00.1102	Number, Jacobs (2000)		10.00.00.122.70.00.007	547	annut	144 100
	10.00.00.10.02	Dunet_Extension (111,0007)		10.00.00.121.10.00.00.0	5.0	default.	144-920
	10.00.00.10/02	Darter1_Endpoints (20211000)		10.00.00.102.00.00.00.0	147	defect.	144-1000

Deze SXP-mappings, van verschillende ISE-clusters, worden dan naar WSA via pxGrid door het ISE-aggregatieknooppunt verzonden:



Op SGT gebaseerde beleidshandhaving

Hier zie je dat de verschillende endpoints overeenkomen met hun respectievelijke beleid en dat verkeer geblokkeerd is op basis van hun SGT:

Endpoint dat behoort tot ISE Cluster 1



This Page Cannot Be Displayed

Based on your organization's access policies, access to this web site (https://bbc.com/) has been blocked.

If you have questions, please contact your organization's network administrator and provide the codes shown below.

Date: Thu, 14 Jul 2022 14:28:16 CEST Usemame: isesxp_10.50.50.121_sgt111_10.50.50.12 Source IP: 10.50.50.12 URL: GET https://bbc.com/ Category: Block URLs CL1 Reason: UNKNOWN Notification: BLOCK_DEST

Results					
					Items Displayed 50 💌
Displaying 1 - 50 of 13	7 items.				+ Previous 1 2 3 Next +
Time (GHT +02:00) +	Website (zourt)	Display Al Details	Disposition	Bandwidth	User / Client IP
54 Jul 2022 54:28:57	Mass//bbc.som/s43/faviosr.ice coverant mine. del Coverant Block URLs CL1 Cost MLS - Decrystee Policer 1958_Clut Malware Analytics File Verdict -	der1", WBRS: No Score,	Block - URL CH	ce	isessg_10.50.50.121_sg711_10.50.50.12 (2dentified by 158) 10.50.50.12

Endpoint dat behoort tot ISE Cluster 2

	() Noti	fication: Polic	y: Destination	×	+
\leftarrow	\rightarrow	C	https://ww	w.fa	cebook.com

Based (https	I on your organization's a //www.facebook.com/) h	ccess policies, a las been blocked	ccess to this 1.	s web site	
If you codes	have questions, please c shown below.	ontact your orga	nization's n	etwork admini	strator and provide the
Date: Usem Souro URL: (Categ Reaso Notific	Thu, 14 Jul 2022 14:23:58 ame: isesxp_10.50.50.122 https://www.facebool ory: Block URLs CL2 n: UNKNOWN ation: BLOCK_DEST	3 CEST 2_sgt222_10.50. k.com/	50.13		
esults					
ime (GMT +02:00) *	Website (count)	Display All Details	Disposition	Bandwidth	User / Ciant IP
14 24 2022 14:22:58	Mips //www.facebook.com.i43/favior CONTENT FYTE: - URL CATEGORY: Block URLs CL2	enilee	Bieck - URL Cat	08	isessg_30.50.50.122_sg6222_30.50.50.1 (3den0.fed by 158 30.50.50.1

Gerelateerde informatie

Integratiegids voor web security applicatie en Identity Services Engine

- WSA-integratie met ISE configureren voor TrustSec Aware Services
- <u>Administrator-gids voor Cisco Identity Services Engine, release 3.1</u>
- Gebruikershandleiding voor AsyncOS 14.5 voor Cisco Secure Web Appliance