ليكولا ةشدردل Finesse 12.0 ليكو نيوكت

تايوتحملا

<u>ةمدق مل ا</u> <u>ةيساسألا تابلطتملا</u> تا<u>بلطتملا</u> ةمدختسملا تانوكملا <u>ةيساساً تامولعم</u> نىوكتلا <u>دجاوتال ممدخو Cisco Unified IM ل قبسمالا تىبثتال مامم</u> <u>Cisco نم روضحلاو ةدحوملا ةيروفلا ةلسارملا ةمدخ تيبثت</u> <u>روضحلاو ةيروفلا ةلسارملا ةمدخب ةصاخلا تيبثتلا دعب ام ماهم</u> <u>اذەو ،Finesse ليكو ةشدرد مدختسمل يرايتخا) ةدحوملا تالاصتالا ةمدخ فيرعت فلم ءاشنا</u> <u>(Jabber ليمعل يسايق</u> <u>ليمعل يسايق اذهو ،Finesse ليكو ةشدرد مدختسمل يرايتخا) ةمدخلا فيرعت فلم ءاشنا</u> Jabber) SIP لاصتا طخ نامأ فيرعت فلم نيوكت ءاشنا IM & Presence <u>یل SIP لاصتا طخ ءاشنا</u> IM & Presence يف SIP لاصتاطخ ةفاضا <u>روضحلاو ةيروفلا ةلسارملاب ءالمعلا نارقا</u> <u>روض حلاو قي وفلا قلس ارملا يف تامدخلا طي شنت</u> <u>ةحصلا نم ققحتلا</u> <u>اهحالصاو ءاطخألا فاشكتسا</u> <u>ةلص تاذ تامولعم</u>

ەمدقملا

رادصإ يف ليكولا ةشدرد ىلإ Finesse ليمع نيوكت ةيفيك دنتسملا اذه حضوي 12.0.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

:ةيلاتا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يصوت

- Cisco (UCCE) نم ةدحوملا لاصتالا زكارم تاسسؤم لولح •
- Cisco نم ةدحوملا تالاصتالا ريدم •
- Cisco نم IM&P دوجو •
- Cisco Finesse

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلاتلا ةيداملا تانوكملاو جماربلا تارادصإ ىلإ دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا دنتست:

- Cisco Finesse، ثدحألا تارادصإلاو 12.0 رادصإلا
- Cisco Unified Communications Manager، اثدحألاا تارادصإلاو 12.5 رادصإل
- ثدحألاا تارادصإلاو 12.5 رادصإلا، Cisco IM & Presence •

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألاا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت. تناك اذإ .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجألا عيمج تأدب رمأ يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديق كتكبش.

ةيساسأ تامولعم

نأ امب Cisco Agent Desktop (CAD) جمانربك (Cisco Agent Desktop تلدبتسا Cisco Finesse تأ اذه Finesse نم 12.0 رادصإلا ىتح رفوتت ال ةشدردلا ليكو ىلإ ليمعلا جمانربلا ةفيظو ثدحألا تارادصإلاو.

ليكو مدختسي Finesse لي ما ي الكول ال المعي يذلال Finesse ليكو مدختسي Cisco IMP ليكو مدختسي MPP لي ما جرجل يف MPP

نيوكتلا

1. مداخ تيبثت دعب Desktop Chat مداخ تيبثت دعب h**ttps://Finesse-server**ip/cfadmin مداخ دادعإ يف **دادع!لا** مسق يف Desktop Chat مداخ دادع!

انه كب صاخلا IMP مداخل FQDN لاخدا علام جاتحت :**قظحالم**

Desktop Chat Server Settings						
New Dealers and is seen	fect on Olice Unified Presence 12.5 and higher.					
Prinary Chat Senier	https://ing125.v/ce/1/ac/5280/https/inding					
Secondary Chut Server	Non-Neurolayina Strategionality					

Cisco Unified IM&P. مداخو Cisco نم ةدحوملا تالاصتالا ريدم يف تاوطخلا هذه ذيفنت مزلي .2

دجاوتلا ةمدخو Cisco Unified IM ل قبسملا تيبثتلا ماهم

Cisco. نم ةدحوملا تالاصتالا ريدم ةرادإ ىلإ لوخدلا لجس .1 ةوطخلا

.مداخلا < ماظنلا علام لقتنا .2 ةوطخلا

ديدج فيضي ةقطقط .3 ةوطخلا

ياتات التا يوف رقناو **روضحاو CUCM IM** ةئيه يلع مداخلا عون ددح .4 ةوطخلا .

ظفح رقناو ،ةروصلا يف حضوم وه امك ،ليصافتلا ةئبعتب مق .5 ةوطخلا.

Server Configuration								
🔜 Save 🗶 Delete 👍 Add New								
Status Status: Ready								
Server Information								
Server Type	CUCM IM and Presence							
Fully Qualified Domain Name/IP Address*	10.66.75.138							
IM and Presence Domain**	voice11.tac							
IPv6 Address (for dual IPv4/IPv6)	IPv6 Address (for dual IPv4/IPv6)							
Description								
- IM and Presence Server Information								
Presence Redundancy Group DefaultCUPSubcluster								
Assigned Users 5 users Presence Server Status								

Cisco نم روضحلاو ةدحوملا ةيروفلا ةلسارملا ةمدخ تيبثت

ةدحوملا تالاصتالا ريدم يف كرتشمك روضحلاو ةيروفلا ةلسارملا مداخ تيبثت .1 ةوطخلا نم Cisco

Cisco. نم ةدحوملا تالاصتالا ريدم ىلإ نيددعتم نيكرتشم ةفاضإ نكمي .2 ةوطخلا

ةيروفلا ةلسارملا ةمدخب ةصاخلا تيبثتلا دعب ام ماهم روضحلاو

ليكو ةشدرد مدختسمل يرايتخإ) ةدحوملا تالاصتالا ةمدخ فيرعت فلم ءاشنإ Finesse، ليمعل يسايق اذهو Jabber

Cisco. نم ةدحوملا تالاصتالا ريدم ةرادإ ىلإ لوخدلا لجس .1 ةوطخلا

. قدحوملا تالاصتالا قمدخ < مدختسملا تادادعإ < مدختسملا قرادا على القتنا. 2 قوطخلا

ديدج ةفاضإ قوف رقنا .3 ةوطخلا.

روضحلاو ةيروفلا لئاسرلاب ةدحوملا تالاصتالا ةمدخ عون ددح .4 ةوطخلا.

ظفح رقناو ،ةروصلا يف حضوم وه امك ،ليصافتلا ةىبعتب مق .5 ةوطخلا.

UC Service Configuration	on
🔚 Save 🗙 Delete	🗋 Copy 🎦 Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New
Status	
i Status: Ready	
UC Service Information	
UC Service Type:	IM and Presence
Product Type*	Unified CM (IM and Presence)
Name*	imp125
Description	
Host Name/IP Address*	10.66.75.138
Save Delete	Copy Reset Apply Config Add New

اذهو ،Finesse ليكو ةشدرد مدختسمل يرايتخإ) ةمدخلا فيرعت فلم ءاشنإ ليمعل يسايق (Jabber

Cisco. نم ةدحوملا تالاصتالا ريدم ةرادإ ىلإ لوخدلا لجس .1 ةوطخلا

.ةمدخلا فيرعت فلم < مدختسملا تادادعإ < مدختسملا ةرادإ ىلإ لقتنا. 2 ةوطخلا

ديدج ةفاضإ قوف رقنا .3 ةوطخلا.

ظفح رقناو ،ةروصلا يف حضوم وه امك ،ليصافتلا ةئبعتب مق .4 ةوطخلا.

Service Pro	file Configuration
Save	🗙 Delete [Copy 🕂 Add New
Status	Ready
Service Pro	file Information
Name*	JabberForWindows
Description	
🗹 Make thi	is the default service profile for the system

- IM and Presence Profile					
Primary	imp125	٥			
Secondary	<none></none>	٢			
Tertiary	<none></none>	٢			

SIP لاصتا طخ نامأ فيرعت فلم نيوكت ءاشنإ

Cisco. نم ةدحوملا تالاصتالا ريدم ةرادإ ىلإ لوخدلا لجس .1 ةوطخلا

SIP. **ةنحاش نامأ فيرعت فلم < نامألا < ماظنلا** ىلإ لقتنا .2 ةوطخلا

ديدج ةفاضإ قوف رقنا .3 ةوطخلا.

ظفح رقناو ،ةروصلا يف حضوم وه امك ،ليصافتلا ةئبعتب مق .4 ةوطخلا.

SIP Trunk Security Profile Configuration	
🔚 Save 🗶 Delete 📄 Copy 睯 Reset 💡	🖉 Apply Config 👍 Add New
Status	
Add successful	
 Reset of the trunk is required to have changes ta 	ke effect.
SIP Trunk Security Profile Information	
Name*	Non Secure SIP Trunk Profile for IMP
Description	Non Secure SIP Trunk Profile authenticated by null St
Device Security Mode	Non Secure
Incoming Transport Type*	TCP+UDP
Outgoing Transport Type	TCP
Enable Digest Authentication	
Nonce Validity Time (mins)*	600
Secure Certificate Subject or Subject Alternate Name	
Incoming Port*	5060
Enable Application level authorization	
Accept presence subscription	
Accept out-of-dialog refer**	
Accept unsolicited notification	
Accept replaces header	

IM & Presence دلإ SIP لاصتا طخ ءاشنإ

Cisco. نم ةدحوملا تالاصتالا ريدم ةرادإ ىلإ لوخدلا لجس .1 ةوطخلا

لاصتالاً طخ < زامج ىلاً لقتناً .2 ةوطخلاً.

ديدج ةفاضإ قوف رقنا .3 ةوطخلا.

ظفح رقناو ،ةروصلا يف حضوم وه امك ،ليصافتلا ةئبعتب مق .4 ةوطخلا.

Trunk Configuration			
🔜 Save 🗙 Delete 🎦 Roset 👍	Add New		
Status			
i Status: Ready			
- SIP Trunk Status			
Service Status: Unknown			
Duration: Unknown			
Device Information			
Product:		SIP Trunk	
Device Protocol:		SIP	
Trunk Service Type		None(Default)	
Device Name*		uc125cups-sip-trunk	
Description		uc125cups-sip-trunk	
Device Pool*		Default	0
Common Device Configuration		< None >	0
Call Classification*		Use System Default	0
Media Resource Group List		< None >	0
Location*		Hub_None	0
AAR Group		< None >	0
Tunneled Protocol*		None	0
QSIG Variant*		No Changes	0
ASN.1 ROSE OID Encoding*		No Changes	0
Packet Capture Mode*		None	
Packet Capture Duration		0	
SIP Information			
Destination			
Destination Address is an SRV			
Destination Address		Destination Address IPv6	Destination Port
1* 10.66.75.138			5060
MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw	0	
BLF Presence Group*	Standard Prese	ince group	
SIP Trunk Security Profile*	Non Secure SIF	P Trunk Profile for IMP	
Rerouting Calling Search Space	< None >		
Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >	0	
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >	0	
SIP Profile*	Standard SIP P	rofile	View Details
DTMF Signaling Method*	No Preference	0	
		_	

IM & Presence يف SIP لاصتا طخ ةفاضإ

نم ةدحوملا روضحلاو ةيروفلا ةلسارملا ةرادا ىلا لوخدلا ليجست .1 ةوطخلا Cisco. **تاباوبلا < دجاوتلا** ىلا لقتنا .2 ةوطخلا. ديدج ةفاضا قوف رقنا .3 ةوطخلا. ظفح رقناو ،ةروصلا يف حضوم وه امك ،ليصافتلا ةئبعتب مق .4 ةوطخلا.

Presence Gateway Configuration						
识 Save 🗶 Delete 👍 Add New						
Status						
i Status: Ready						
Presence Gateway Settings (Cisco Unified Communic	cations Manager)					
You can configure a Cisco Unified Communications Manager se status).	erver as a presence galeway. The IM and Presence	e Service will then trigger				
Presence Gateway Type*	CUCM	0				
Description*	ucm125					
Presence Gateway*	10.66.75.137					

.**يسايقلا نيوكتلا < تادادعإ < دجاوتلا** ىلإ لقتنا .5 ةوطخلا

ظفح ىلع رقناو ةروصلا يف حضوم وه امك ،دجاوتلا تادادعإ نيوكتب مق .6 ةوطخلا.

Presence Settings		
Save		
Status		
(i) Status: Ready		
Presence Settings		
Cluster ID*	StandAloneCluster7c776	
Enable evailability sharing		
Allow users to view the availability of other user	s without being prompted for approval	
NOTE: this option must be turned on for SIP of	lents to function property	
Enable use of Email Address for Inter-domain F	edenation	
Maximum Contact List Size (per user)*	200	No Limit
Maximum Watchers (per user)*	200	No Limit
CUCM IM and Presence Publish Trunk	uc125cups-sip-trunk	•

روضحلاو ةيروفلا ةلسارملاب ءالمعلا نارقإ

Cisco. نم ةدحوملا تالاصتالا ريدم ةرادإ ىلإ لوخدلا لجس .1 ةوطخلا

.يئاەنلا مدختسملا < مدختسملا قرادا ىل لقتنا .2 قوطخلا

ەديدحتو ءالكولا دحأ نع ثحبلا. 3 ةوطخلا.

ظفح ىلع رقناو ،ةروصلا يف حضوم وه امك ،نيوكتلاب مق .4 ةوطخلا.

Service Settings		
Home Cluster		
Enable User for	Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence	e in the associated UC Service Profile)
Include me	eting information in presence(Requires Exchange Preser	toe Gateway to be configured on CUCM IM and Presence server)
Presence Vev	ver for User	
UC Service Profile	Use System Default("JabberForWindows")	View Details

روضحلاو ةيروفلا ةلسارملا يف تامدخلا طيشنت

Cisco. نم دجاوتلاو ةدحوملا ةيروفلا ةلسارملا ةمدخ ىلإ لوخدلا ليجست .1 ةوطخلا

.ةمدخلا طيشنت < تاودأ ىلإ لقتنا .2 ةوطخلا

روضحلاو ةيروفلا ةلسارملا مداخ ددح .3 ةوطخلا.

تارمتؤملا ريدمو Cisco نم دجاوتلا كرحمو Cisco نم SIP ليكو طيشنتب مق 4 ةوطخلا ةقداصم ةمدخو Cisco XCP لاصتا ةرادإو Cisco XCP بيولا لاصتا ريدمو Cisco XCP ل قيصنلا Cisco XCP، تقروصلا يف حضوم وه امك Cisco XCP،

Select	Server		
Server	10.66.75.138-CUCM IM and Presence 📴 Go		
Datab	use and Admin Services		
	Service Name	Status	Activation Status
0	Cisco AXL Web Service	Started	Activated
	Cisco Bulk Provisioning Service	Starled	Activated
Perfor	mance and Monitoring Services		
	Service Name	Status	Activation Status
0	Cisco Serviceability Reporter	Started	Activated
) IM and	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name	Started	Activation Status
) IM and	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SIP Proxy	Started Status Started	Activated Activation Status Activated
O IM and	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SIP Proxy Cisco Presence Engine	Started Status Started Started	Activation Status Activation Status Activated Activated
M and	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SIP Proxy Cisco Presence Engine Cisco XCP Text Conference Manager	Started Status Started Started Started Started	Activation Status Activation Status Activated Activated Activated
M and	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SIP Proxy Cisco Presence Engine Cisco XCP Text Conference Manager Cisco XCP Web Connection Manager	Started Status Started Started Started Started Started	Activation Status Activation Status Activated Activated Activated Activated
0 IM and 0 0 0	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SiP Proxy Cisco Presence Engine Cisco XCP Text Conference Manager Cisco XCP Web Connection Manager Cisco XCP Connection Manager	Started Status Started Started Started Started Started Started	Activation Status Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated
	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SIP Proxy Cisco XCP Text Conference Manager Cisco XCP Web Connection Manager Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP SIP Federation Connection Manager	Started Status Started Started Started Started Started Started Started	Activation Status Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated Activated
	Cisco Serviceability Reporter	Started Started Started Started Started Started Started Started Started Not Running	Activation Status Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated
	Cisco Serviceability Reporter	Started Started Started Started Started Started Started Started Net Running Not Running	Activation Status Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated
	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SIP Proxy Cisco Presence Engine Cisco XCP Text Conference Manager Cisco XCP Web Connection Manager Cisco XCP Web Connection Manager Cisco XCP SIP Federation Connection Manager Cisco XCP SMPP Federation Connection Manager Cisco XCP File Transfer Manager Cisco XCP Message Archiver	Started Started Started Started Started Started Started Net Running Net Running Net Running	Activation Status Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated
	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SIP Proxy Cisco SIP Proxy Cisco XCP Text Conference Manager Cisco XCP Web Connection Manager Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP SIP Federation Connection Manager Cisco XCP SIP Federation Connection Manager Cisco XCP SiP Federation Connection Manager Cisco XCP Message Archiver Cisco XCP Directory Service	Started Status Started Started Started Started Started Started Not Running Not Running Not Running Not Running Started	Activation Status Activation Status Activator Activator Activator Activator Activator Activator Activator Activator Activator Activator Activator

دوجو ططخم →) روضحلاو ةيروفلا ةلسارملا ةرادإ عم ءالمعلا ةنمازم نم ققحت .5 ةوطخلا (ماظنلا).

Finesse ليكوب صاخلا بتكملا حطس يف مهل IM&P نيكمت مت نيذلا نيمدختسملا ىل لوخدلا ليجست كنكمي ،تاوطخلا هذه دعب

Cisco Finesse Volt Ready ·									1 1 0 ·	
Queue Statistics	Queue Statistics									
Course Name a	# Colle	Mary Trees	Dente	Not Dearty		Active			• A Q Search	
Cueue Name -	# Calls	Max Time	ready	NOT Ready	In	Out	Other	Ready (Pen		
cucm12	0	00:00:00	0	2	0	0	0	0	 Available 	
IPCC	0	00:00:00	0	1	0	0	0	0	e Away	Jac
							 Do Not Disturb 			
									Sign Out	
4										

LDAP مداخ نيوكت ىلإ جاتحت ،Finesse ليكو ةشدرد يف لاصتالا ةمج نع ثحبالا لمعي يكل .3

LDAP. دادعإو ةيجراخلا تاهجلا ءالمعب صاخلا

Cisco. نم ةدحوماا روضحاو ةيروفاا ةلسارماا ةرادإ ىلإ لوخدا ليجست .1 ةوطخاا

. **ةيجراخ تامج نم LDAP مداوخ < ةيجراخلا تامجلا ءالمع < قيبطت** ىلإ لقتنا. 2 ةوطخلا

ديدج ةفاضإ قوف رقنا .3 ةوطخلا.

ظفح رقناو ،ةروصلا يف حضوم وه امك ،ليصافتلا ةئبعتب مق .4 ةوطخلا.

cisco	Cisco Unif For Cisco Unified	fied CM IM a	nd Presenc	e Administration					
System -	Presence -	Messaging -	Application -	Bulk Administration -	Diag	nostics -	Help 🗸		
LDAP Server - Third-Party XMPP Clients									
Save	Delete	[Сору 🕂	Add New						
Status –									
i Sta	tus: Ready								
LDAP Server - Third-Party XMPP Clients									
Server I	*כ					imp125			
Hostnam	ne*					10.66.75.2	11		
Port*						389			
Username*						administrator@voice11.tac			
Passwor	d*					•••••			
Confirm	Password*					•••••			
Enable SSL									
- Save Delete Copy Add New									
Caro									

Cisco. نم ةدحوماا روضحاو ةيروفانا ةلسارمانا ةرادإ ىلإ لوخدانا ليجست .5 ةوطخانا

.ةيجراخ تامج نم LDAP تادادعإ < ةيجراخ تامج نم ءالمع < قيبطت ىلإ لقتنا .6 ةوطخلا

.*LDAP 1 مداخ ىلع رقنا .7 ةوطخلا

.هالعأ LDAP مداخ ددح .8 ةوطخلا

LDAP Settings - Third-Party XMPP Clients									
Save 🔀 Delete									
Status									
LDAP Settings - Third-Party XMPP Clients									
You must specify the LDAP settings that will allow the IM and Presence Service to successfully perform contact search for third party XMPP clients									
LDAP Server Type*	Microsoft Active Directory	Reset Defaults							
User Object Class *	user								
Base Context*	cn=Users,dc=voice11,dc=tac								
User Attribute*	SamAccountName								
LDAP Server 1*	imp125 📀								
LDAP Server 2	< None >								
LDAP Server 3	< None >								

.نآلاا "Finesse ليمع ةشدرد" ةذفان يف لاصتالاا ةمج يف ثحبلاا كنكمي



مداخ يف نييلحملا نيمدختسملا نع ثحبلا نكمي ال :**قظحالم** Cisco Unified IM&P، ليكو ةشدرد يف لاصتالا تامج ىلإ طقف LDAP يمدختسم ةفاضإ نكميو Finesse.

.تارييغتلل XCP هجوم ةمدخ ليغشت ةداعإ مزلي :**ةظحالم**

ةحصلا نم ققحتلا

نيوكتلا اذه ةحص نم ققحتلل ءارجإ أًيلاح دجوي ال.

اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا

ليكشت اذه ل رفوتي ةمولعم اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسأ صاخ نم ام ايلاح كانه.

ةلص تاذ تامولعم

- <u>رادصإل</u>ا <u>Cisco Finesse ل Unified Contact Center Enterprise، رادصإل</u>ا <u>12.0(1)</u>
- <u>الدصإلا Sisco Finesse، اراد الي ا</u>
- <u>Cisco نم 12.x نواعتلا ماظنل (SRND) لولحلا عجرم ةكبش تاميمصت</u> •
- <u>Cisco Systems تادنتسملاو ينقتلا معدلا</u>

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما