Beispielerweiterung für die Integration mit Cisco Prime IPAM

Inhalt

Einführung Bevor Sie beginnen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Installation Konfiguration Festlegen der globalen Cisco Prime Network Registrar IPAM-Variablen Nebenstelle hinzufügen: CPNR-IP abrufen Nebenstelle hinzufügen: CPNR-IP zurücksenden Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielerweiterung für die Integration des Cisco Prime Network Registrar[™] IPAM als externes IP-Adressenmanagementsystem für Netzwerke, die als *externer* Netzwerktyp in Cisco Intelligent Automation for Cloud identifiziert wurden.

Bevor Sie beginnen

Anforderungen

Hinweis: Dieses Dokument enthält Programmierbeispiele. Der gesamte Beispielcode wird von Cisco zur Veranschaulichung als Grundlage für die Erweiterung bereitgestellt. Diese Beispiele wurden nicht unter allen Bedingungen gründlich getestet. Der Beispielcode sollte vor der Verwendung in einer Produktionsumgebung kopiert und entsprechend geändert werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie versuchen, diese Konfiguration durchzuführen:

- Gültige Anmeldeberechtigungen für Cisco Process Orchestrator mit Berechtigung zum Bearbeiten von Prozessen
- Gültige Anmeldeinformationen für die Cisco Prime Network Registrar IPAM-Software, die von Cisco Process Orchestrator verwendet wird.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Hardware- und Softwareversionen:

- Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1 (beliebige Version)
- Cisco Process Orchestrator 2.3.5
- Cisco Prime Network Registrar IPAM 8.0 oder höher

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u>.

Installation

- 1. Erstellen Sie auf dem Cisco Process Orchestrator-Server ein Webziel.
- 2. Geben Sie http://<*Cisco Prime Network Registrar IPAM Server*>:8080/inc-ws/services in das Base-URL-Feld ein.
- 3. Wählen Sie einen neuen Laufzeitbenutzer aus, und erstellen Sie einen neuen Laufzeitbenutzer mit Anmeldeinformationen für die Anmeldung bei Cisco Prime Network Registrar.
- 4. Importieren Sie das Ticket Beispiele für Cisco Intelligent Automation for Cloud Extension.

Konfiguration

Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, um die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen zu konfigurieren:

- 1. Festlegen der globalen Cisco Prime Network Registrar IPAM-Variablen
- 2. Cisco Prime Network Registrar IPAM-Erweiterung hinzufügen: CPNR-IP abrufen
- 3. Cisco Prime Network Registrar IPAM-Erweiterung hinzufügen: CPNR-IP zurücksenden

Festlegen der globalen Cisco Prime Network Registrar IPAM-Variablen

Legen Sie die folgenden globalen Variablen für Cisco Prime Network Registrar IPAM fest:

Cisco Prime IPAM - Zielname

Hinweis: Legen Sie den Wert dieser Variablen auf den Anzeigenamen des für Cisco Prime Network Registrar IPAM erstellten Webziels fest.

Nebenstelle hinzufügen: CPNR-IP abrufen

- 1. Kopieren Sie den Prozess **Extension: CPNR-IP abrufen** Es wird empfohlen, die Kopie lokal bedeutend umzubenennen.
- 2. Bearbeiten Sie den Workflow Get IP Address >> User Defined (IP-Adresse abrufen).
- 3. Fügen Sie die Kopie der Durchwahl hinzu: CPNR-IP-Prozess in den Workflow einbinden.
- 4. Fügen Sie auf der Registerkarte "Eingaben" die Werte hinzu, die in dieser Tabelle aufgelistet sind:Dieses Bild enthält ein Beispiel für die

Konfiguration:	
Properties - Extension: Get CPNR IP (Start Process)	Ρ×
General Start Point Target Credentials Inputs Knowledge Base Result Handlers	
domain:	
[Process.Target.Properties.Cloud.Service.Server.General.Domain]	
VLAN Instance:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance]	
VLAN Instance DNS Server:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance DNS Server]	
VLAN Insance Gateway:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance Gateway]	
VLAN Instance Netmask:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance Netmask]	
deviceType:	
Server	
hostname:	
[Process, Target, Properties, Cloud, Service, Server, General, Name], [Process, Target, Properties, C	<u>c</u> 💦
Container:	

- 5. Fügen Sie dem Workflow die Aktivität Mehrere Variablen festlegen hinzu.
- 6. Fügen Sie auf der Registerkarte Variablen die in dieser Tabelle aufgeführten Werte hinzu:Dieses Bild enthält ein Beispiel für die Konfiguration:

Properties - Set M	ultiple Variables (Set Multiple Variables)	► 🗙
General Variables	Knowledge Base Result Handlers	
Variables to set: —		
Variable:	[Process.Variables.Output.IP Address]	
New value:	[Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Address]	
Variable:	[Process.Variables.Output.Gateway]	
New value:	[Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Gateway]	
Variable:	[Process.Variables.Output.Netmask]	
New value:	[Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Netmask]	
Variable:	[Process.Variables.Output.DNS Server]	
New value:	[Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP DNS Server]	
	,	1001
Variable:	[Process.Variables.Output.VLAN Object Reference]	
New value:	Workflow Extension: Get CPNB IP VI AN Object Beference1	
Variable:	[Process.Variables.Output.Service Item Record Name]	
New value:	Rufestufferur, Eutomainer, Cist CBNR ID ID Address Record Name1	
Herr Halde.	[Worknow, Extension: Get CENIR IP.IP Address Record Name]	<u>#1</u>

7. Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, sollte der Workflow wie in diesem Bild gezeigt



Get IP Address >> User Defined

angezeigt werden:

8. Speichern Sie den Prozess, und beenden Sie ihn.

Nebenstelle hinzufügen: CPNR-IP zurücksenden

- 1. Kopieren Sie den Prozess **Extension: CPNR-IP zurückgeben.** Es wird empfohlen, die Kopie lokal bedeutend umzubenennen.
- 2. Bearbeiten Sie den Workflow für die IP-Adresse zurückgeben >> Benutzerdefiniert.
- 3. Fügen Sie die Kopie der **Durchwahl hinzu: Rückgabe des CPNR-IP-**Prozesses an den Workflow
- 4. Fügen Sie auf der Registerkarte "Eingaben" die Werte hinzu, die in dieser Tabelle aufgelistet sind:Dieses Bild enthält ein Beispiel für die Konfiguration.

Properties - Extension: Return CPNR IP (Start Process)	► X
General Start Point Target Credentials Inputs Knowledge Base Result Handlers	
IP Address: [Process.Variables.Input.IP Address]	
VLAN Instance: [Process.Variables.Input.VLAN Instance]	
Container:	
Device Type:	
	<u> •• </u>

5. Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, sollte der Workflow wie in diesem Bild gezeigt Return IP Address >> User Defined



angezeigt werden:

6. Speichern Sie den Prozess, und beenden Sie ihn.

Zugehörige Informationen

<u>Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems</u>