Verwenden der Prime Collaboration-Bereitstellung als SFTP-Server

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Konfigurieren Verwendung von PCD als Backup-Repository Verwendung von PCD als Recovery Repository Verwenden von PCD als Remote-Dateisystem für Upgrades Überprüfen Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Prime Collaboration Deployment (PCD) als SFTP-Server (Secure File Transfer Protocol) verwendet wird, um eine Remote-Serveroption für Aufgaben wie Upgrades, Backups und Wiederherstellungen bereitzustellen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) Version 11.5(1) oder höher
- PCD-Version 11.6(2) oder spätere Version
- Dateiübertragungsclients (wie z.B. Filezilla) werden ebenfalls empfohlen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- CUCM-Version 11.5SU6
- PCD-Version 11.6(2)
- Filezilla

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Das Disaster Recovery System (DRS), das von der Cisco Unified Communications Manager-Verwaltung oder von jedem Instant Messaging- und Presence-Knoten aufgerufen werden kann, bietet vollständige Funktionen für Datensicherung und Wiederherstellung für alle Server in einem CUCM-Cluster. Das Disaster Recovery System ermöglicht die Durchführung regelmäßig geplanter automatischer oder vom Benutzer aufgerufener Datensicherungen.

Das Disaster Recovery System führt eine Sicherung auf Cluster-Ebene durch, d. h. es sammelt Backups für alle Server in einem CUCM-Cluster an einem zentralen Standort und archiviert die Backup-Daten auf das physische Speichergerät.

Um Daten auf einem Remote-Gerät im Netzwerk zu sichern, müssen Sie über einen konfigurierten SFTP-Server verfügen. Cisco ermöglicht die Verwendung beliebiger SFTP-Serverprodukte. PCD ist jedoch das einzige SFTP, das vom Cisco Technical Assistance Center (TAC) unterstützt wird.

Konfigurieren

Verwendung von PCD als Backup-Repository

Schritt 1: Öffnen Sie Filezilla, und melden Sie sich mit den folgenden Informationen bei Ihrem PCD-Server an:

- Host: <IP- oder Hostname des PCD-Servers>
- Benutzername: adminsftp
- Kennwort: <Kennwort Ihrer PCD-Anwendung>
- Port: 22

Schritt 2: Wählen Sie das /Sicherungsverzeichnis aus, und öffnen Sie es.

Schritt 3: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dateiliste, die **leere Verzeichnisliste** lautet, und wählen Sie **Create Directory (Verzeichnis erstellen) aus**, wie im Bild gezeigt.



Schritt 4: Nennen Sie Ihr neues Verzeichnis CUCM_BU, und wählen Sie OK aus.

Hinweis: Aufgrund von Linux-Zugriffsbeschränkungen ist das Erstellen neuer Verzeichnisse unter dem Stammverzeichnis ("/") nicht möglich, Sie können stattdessen ein Verzeichnis in einem beliebigen Unterverzeichnis erstellen.

Schritt 5: Navigieren Sie auf dem CUCM zu **Disaster Recovery System > Backup > Backup Device** > Add New.

Schritt 6: Geben Sie die im Bild angezeigten Werte ein, und wählen Sie dann Speichern aus.

- Name des Sicherungsgeräts: PCD-SFTP
- Hostname/IP-Adresse: <IP- oder Hostname des PCD-Servers>
- Pfadname: /backup/CUCM_BU
- Benutzername: adminsftp
- Kennwort: <Kennwort Ihrer PCD-Anwendung>

Backup 👻 Restore 👻 Help	•	
Backup Device		
🔚 Save 🖕 Back		
_ Status —		
Status:Ready		
┌ Backup device name		
Backup device name*		PCD_SFTP
Select Destination*		
Network Directory		
	Host name/IP address	192.0.2.1
	Path name	/backup/CUCM_BU
	User name	adminsftp
	Password	•••••
Number of backups to store on Network Directory		2 ~
Save Back		

Schritt 7: Navigieren Sie zu **Backup > Manuelle Sicherung**, wählen Sie **PCD_SFTP** als Sicherungsgerät aus, sowohl **UCM** als auch **CDR_CAR** als **Ausgewählte Funktionen, und wählen Sie Sicherung starten aus.**

Backup - Restore - Help -		
Manual Backup		
Start Backup 🕘 Estimate Size 🔛 Select All 🔛 Clear All		
_ Status		
Status:Ready		
⊂ Select Backup Device		
Device Name* PCD_SFTP ~		
Select Features *		
⊠ucm ⊠cdr_car		
The following components are registered with Disaster Recovery System	:	
Feature	6 -22-22	
LCM	125PUB	PLATEORM
UCM	125PUB	SYSLOGAGT
UCM	125PUB	CLM
UCM	125PUB	CDPAGT
UCM	125PUB	BAT
UCM	125PUB	TFTP
UCM	125PUB	CCMPREFS
UCM	125PUB	CCMDB
UCM	125PUB	TCT
UCM	125PUB	SLM
UCM	125SUB	PLATFORM
UCM	125SUB	CLM
UCM	125SUB	CDPAGT
UCM	125SUB	SYSLOGAGT
UCM	125SUB	ANN
UCM	125SUB	мон
UCM	125SUB	тст
CDR_CAR	125PUB	CAR
Start Backup Estimate Size Select All Clear All		

Schritt 8: Nach Abschluss der Sicherung können Sie zum Dateiübertragungs-Client navigieren und die Sicherungsdateien überprüfen, wie im Bild gezeigt.



Verwendung von PCD als Recovery Repository

Schritt 1: Navigieren Sie auf dem CUCM zu **Disaster Recovery System > Restore > Restore Wizard**, wählen Sie **PCD_SFTP** als Gerät aus, und wählen Sie **Next (Weiter)**.

Backup 👻 Restore 👻 Help 👻
Step1 Restore - Choose Backup device
Next 🙆 Cancel
Status
Status:Ready
Select Backup Device
Device Name* PCD_SFTP ~
Next Cancel
• Indicates required items.

Schritt 2: Wählen Sie die Sicherungsdatei aus, von der Sie die Wiederherstellung durchführen möchten, und wählen Sie **Weiter aus**, wie im Bild gezeigt.

Backup Restore Help		
Step2 Restore - Choose the Backup Tar File		
Back I Next 🙆 Cancel		
Chature		
Status:Ready		
- Select Backup Archive**		
Select Backup File* 2020-04-20-17-12-52		
Back Next Cancel		
(i) * Indicates required items.		
** Only the archives of the same version, having at least one feature with backup status SUCCESS or WARNING will be listed.		

Schritt 3: Wählen Sie UCM und CDR_CAR aus, und wählen Sie Weiter aus.

tep3 Restore - Select the type of Restore		
🖿 Back 🏢 Select All 🏢 Clear All 📫 Next 🐼 Cancel		
Status-		
G Status Ready		
C Status. Ready		
Select Features*		
CDR_CAR		
☑ UCM		
Backed up components in TAR:		
Feature	Server	
CDR_CAR	125PUB	CAR
UCM	125PUB	PLATFORM
UCM	125PUB	SYSLOGAGT
UCM	125PUB	CLM
UCM	125PUB	CDPAGT
UCM	125PUB	BAT
UCM	125PUB	TFTP
UCM	125PUB	CCMPREFS
UCM	125PUB	CCMDB
UCM	125PUB	тст
UCM	125PUB	SLM
UCM	125SUB	PLATFORM
UCM	125SUB	CLM
UCM	125SUB	CDPAGT
UCM	125SUB	SYSLOGAGT
UCM	125SUB	ANN
UCM	125SUB	MOH
UCM	1255UB	TCT
Back Select All Clear All Next Cancel		

Schritt 4: Wählen Sie die Knoten aus, die Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie dann **Wiederherstellen aus**.

Backup - Restore - Help -		
Step4 Restore - Final Warning for Restore		
Back Restore Cancel		
⊂ Status		
Status: Ready		
_ Warning		
* Feature(s) CDR_CAR,UCM have been selected for restore. Select the servers on which these features need to be restored. Once the selection has been made, restore will overwrite the data on the destination server and all the existing data for the selected feature will be lost.		
* The following is applicable in case of a cluster setup : If node selected is publisher, whole cluster database will be restored. This may take upto several hours based on number of nodes and size of database being restored. In case of only the publisher restore, please restart the entire cluster after the successful restore of the publisher.		
The following is applicable in case of a cluster setup : If you are attempting to restore the entire cluster on a freshly installed publisher, then click on the one-step restore button. This allows the publisher to become cluster aware. If the publisher becomes cluster aware then select the servers and click on Restore button which will start the restore of cluster in one go. In case the publisher fails to become cluster aware then follow the normal two-step restore process where the publisher is to be restored first. The subsequent nodes can then be selected only after the completion of publisher restore. For further details please refer to the Disaster Recovery System Administration Guide.		
Cone-Step Restore		
One-Step Restore Perform a one-step restore of entire cluster.		
File integrity check		
Perform file integrity check using SHA1 Message Digest		
Select the servers to be restored for each feature*		
• CDR_CAR		
✓ 125PUB		
• UCM		
✓ 125PUB ✓ 125SUB		
Select the server from which database data need to be restored		
* This feature can be used if the Publisher database is in inconsistent state and needs to be restored from duplicate database in subscriber. If a subscriber is selected from the following list, publisher database will be restored from selected subscriber. Also, this restore process will not restore database on any of the subscribers even if the subscribers checkbox is checked above. Please ensure selected subscriber is up and connected to the cluster before restore process starts.		
Select server name v		
Back Restore Cancel		

Verwenden von PCD als Remote-Dateisystem für Upgrades

Schritt 1: Öffnen Sie Filezilla, und melden Sie sich mit diesen Informationen bei Ihrem PCD-Server an.

- Host: <IP- oder Hostname des PCD-Servers>
- Benutzername: adminsftp
- Kennwort: <Kennwort Ihrer PCD-Anwendung>
- Port: 22

Schritt 2: Navigieren Sie zum Verzeichnis /Upgrade, und öffnen Sie es.

Schritt 3: Kopieren Sie die Upgrade-Datei vom Computer in das Verzeichnis /Upgrade, wie im Abbild gezeigt.



Schritt 4: Navigieren Sie auf dem CUCM zu **Unified OS Administration > Software Upgrades > Install/Upgrade**.

Schritt 5: Geben Sie die im Bild angezeigten Werte ein, und wählen Sie dann Weiter.

- Quelle: Remote-Dateisystem
- Verzeichnis: /upgrade
- Server: <IP- oder Hostname des PCD-Servers>
- Benutzername: adminsftp
- Benutzerkennwort: <Kennwort Ihrer PCD-Anwendung>
- Übertragungsprotokoll: SFTP

Show - Settings -	Security - Software Upgrades - Services - Help -		
Software Installation/Upgrade			
Cancel 📫 Next			
_ Status			
i Status: Ready	,		
Software Location	ı 		
Source*	Remote Filesystem ~		
Directory*	/upgrade		
Server*	192.0.2.1		
User Name*	adminsftp		
User Password*	•••••		
Transfer Protocol*	SFTP ~		
SMTP Server			
Email Destination			
Cancel Next			
(i) *- indicates required item.			

Schritt 6: Wählen Sie die Aktualisierungsdatei aus, die Sie anwenden möchten, und wählen Sie Weiter aus.

Show ▼ Settings ▼ Security ▼ Software Upgrades ▼ Services ▼ Help ▼	
Software Installation/Upgrade	
Cancel Next	
- Status	
i Status: Ready	
⊂ Software Location	
Options/Upgrades* UCSInstall_UCOS_11.5.1.17900-52.sgn.iso ~	
Cancel Next	
(i) *- indicates required item.	

Schritt 7: Fahren Sie bei Bedarf mit dem Upgrade fort.

Überprüfen

Die Überprüfung ist Teil des Konfigurationsprozesses.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.