Prime-Infrastruktur-Integration mit ACS 4.2 TACACS - Konfigurationsbeispiel

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Konfigurationen ACS als TACACS-Server in PI hinzufügen AAA-Moduseinstellungen in PI Abrufen von Benutzerrollenattributen von PI Konfigurieren von ACS 4.2 Überprüfen Fehlerbehebung

Einführung

Dieses Dokument beschreibt das Konfigurationsbeispiel für das Terminal Access Controller Access-Control System (TACACS+).

Authentifizierung und Autorisierung in der Cisco Prime Infrastructure (PI)-Anwendung.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Definieren von PI als Client im Access Control Server (ACS)
- Definieren Sie die IP-Adresse und einen identischen geheimen Schlüssel für ACS und PI.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- ACS Version 4.2
- Prime Infrastructure Version 3.0

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Konfigurationen

ACS als TACACS-Server in PI hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um ACS als TACACS-Server hinzuzufügen:

Schritt 1: Navigieren zu Administration > Benutzer > Benutzer, Rollen und AAA in PI

Schritt 2: Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü **TACACS+ Servers** aus, klicken Sie unter **TACACS+-Server hinzufügen** auf **Go**, und die Seite wird angezeigt, wie im Bild gezeigt:

erine Infrastructure				
Administration / Users / Users, Roles & AAA ★				
AAA Mode Settings	Add TACACS+ Server			
Active Sessions	O [★] IP Address			
Change Password	DNS Name			
Local Password Policy	- * Port	49		
RADIUS Servers	Shared Secret Format	ASCII		
SSO Server Settings	* Shared Secret] 🕐	
SSO Servers	* Confirm Shared Secret]	
TACACS+ Servers	* Retransmit Timeout	5 (secs)		
User Groups	* Retries	1		
Users	Authentication Type			
	Local Interface IP	10.100.68.130		
	Save Cancel			

Schritt 3: Fügen Sie die IP-Adresse des ACS-Servers hinzu.

Schritt 4: Geben Sie den im ACS-Server konfigurierten gemeinsamen geheimen TACACS+-Schlüssel ein.

Schritt 5: Geben Sie den freigegebenen geheimen Schlüssel erneut in das Textfeld **Freigegebenen geheimen Schlüssel bestätigen ein**.

Schritt 6: Belassen Sie die übrigen Felder mit den Standardeinstellungen.

Schritt 7: Klicken Sie auf Senden.

AAA-Moduseinstellungen in PI

Gehen Sie wie folgt vor, um einen AAA-Modus (Authentication, Authorization, and Accounting) auszuwählen:

Schritt 2: Wählen Sie **AAA Mode** aus dem linken Seitenleistenmenü aus. Sie können die Seite wie im Bild gezeigt sehen:

e viliviliv Prime Infrastructure				
🔒 Administration / Users / Users, Roles & AAA 🔺				
AAA Mode Settings	AAA Mode Settings			
Active Sessions	AAA Mode 🔞			
Change Password	Enable fallback to Local	ONLY on no server respons -		
Local Password Policy	Cruz			
RADIUS Servers	Save			
SSO Server Settings				
SSO Servers				
TACACS+ Servers				
User Groups				
Users				

Schritt 3: Wählen Sie TACACS+ aus.

Schritt 4: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable Fallback to Local (Fallback an Lokalen aktivieren**), wenn der Administrator die lokale Datenbank verwenden soll, wenn der ACS-Server nicht erreichbar ist. Dies ist eine empfohlene Einstellung.

Abrufen von Benutzerrollenattributen von PI

Schritt 1: Navigieren Sie zu Administration > AAA > User Groups. Dieses Beispiel zeigt die Administratorauthentifizierung. Suchen Sie den Admin-Gruppennamen in der Liste, und klicken Sie wie im Bild gezeigt auf die Option Aufgabenliste rechts:

😑 🖞	ure		Q ▼ Application Search	😣 38 root - ROOT-DOMAIN 🏼 🌣
Administration / Users / U	Jsers, Roles & AAA 🔺			0
AAA Mode Settings	User Groups			
Active Sessions	Group Name	Members	Audit Trail	View Task
Change Password	Admin	virtual		Task List
Local Password Policy	Config Managers		8	Task List
RADIUS Servers	Lobby Ambassador			Task List
SSO Server Settings	Monitor Lite		8	Task List
	NBI Credential		8	Task List
SSO Servers	NBI Read			Task List
TACACS+ Servers	NBI Write		8	Task List
User Groups	North Bound API			Task List
Users	Root	root	8	Task List
	Super Users			Task List
	System Monitoring	virtual	a	Task List

Wenn Sie auf die Option Aufgabenliste klicken, wird das Fenster angezeigt, wie im Bild gezeigt:

• Please copy and paste the appropriate protocol data below into the ct	astorni venuor-specific attribute field in your AAA server.
TACACS+ Custom Attributes	RADIUS Custom Attributes
	If the size of the RADIUS attributes on your AAA server is more than 4096 bytes, Please copy ONLY role retrieve the associated TASKS
role0=Admin	NCS:role0=Admin
task0=View Alerts and Events	NCS:task0=View Alerts and Events
task1=Run Job	NCS:task1=Run Job
task2=Device Reports	NCS:task2=Device Reports
task3=Alarm Stat Panel Access	NCS:task3=Alarm Stat Panel Access
task4=RADIUS Servers	NCS:task4=RADIUS Servers
task5=Raw NetFlow Reports	NCS:task5=Raw NetFlow Reports
task6=Credential Profile Delete Access	NCS:task6=Credential Profile Delete Access
task7=Compliance Audit Fix Access	NCS:task7=Compliance Audit Fix Access
task8=Network Summary Reports	NCS:task8=Network Summary Reports
task9=Discovery View Privilege	NCS:task9=Discovery View Privilege
task10=Configure ACS View Servers	NCS:task10=Configure ACS View Servers
task11=Run Reports List	NCS:task11=Run Reports List
task12=View CAS Notifications Only	NCS:task12=View CAS Notifications Only
task13=Administration Menu Access	NCS:task13=Administration Menu Access
task14=Monitor Clients	NCS:task14=Monitor Clients
task15=Configure Guest Users	NCS:task15=Configure Guest Users
task16=Monitor Media Streams	NCS:task16=Monitor Media Streams
task17=Configure Lightweight Access Point	NCS:task17=Configure Lightweight Access Point
Templates	Templates
task18=Monitor Chokepoints	NCS:task18=Monitor Chokepoints
task19=Maps Read Write	NCS:task19=Maps Read Write
task20=Administrative privileges under Manage and	nd NCS:task20=Administrative privileges under Manage

Schritt 2: Kopieren Sie diese Attribute und speichern Sie sie in einer Notizblock-Datei.

Schritt 3: Möglicherweise müssen Sie dem ACS-Server benutzerdefinierte Attribute für virtuelle Domänen hinzufügen. Benutzerdefinierte Attribute virtueller Domänen sind unten auf derselben Seite der Aufgabenliste verfügbar.

• Virtual Domain custom attributes are mandatory. To add custom attributes related to Virtual Domains, please click here.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Klicken Sie hier**, um die Attributseite "Virtual Domain" (Virtuelle Domäne) anzuzeigen. Die Seite wird angezeigt, wie im Bild gezeigt:

TACACS+ Custom Attributes	RADIUS Custom Attributes
virtual-domain0=ROOT-DOMAIN virtual-domain1=test1	NCS:virtual-domain0=ROOT-DOMAIN NCS:virtual-domain1=test1

Konfigurieren von ACS 4.2

Schritt 1: Melden Sie sich bei der ACS Admin-GUI an, und navigieren Sie zur Schnittstellenkonfiguration > TACACS+-Seite.

Schritt 2: Erstellen Sie einen neuen Service für Prime. Dieses Beispiel zeigt einen Dienstnamen, der mit dem Namen **NCS** konfiguriert wurde, wie in der Abbildung gezeigt:



Schritt 3: Fügen Sie alle in Schritt 2 erstellten Attribute von Notizblock zur Benutzer- oder Gruppenkonfiguration hinzu. Stellen Sie sicher, dass virtuelle Domänenattribute hinzugefügt werden.

NCS HTTP

```
Custom attributes
virtual-domain0=ROOT-DOMAIN
role0=Admin
task0=View Alerts and Events
task1=Device Reports
task2=RADIUS Servers
task3=Alarm Stat Panel Access
```

Schritt 4: Klicken Sie auf OK.

Überprüfen

Melden Sie sich mit dem von Ihnen erstellten neuen Benutzernamen beim Prime an, und bestätigen Sie, dass Sie die **Administratorrolle** haben.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Überprüfen Sie usermgmt.log von der primären Root-CLI, die im Verzeichnis /opt/CSCOlumos/logs verfügbar ist. Überprüfen Sie, ob Fehlermeldungen vorliegen.

2016-05-12 15:24:18,517 [http-bio-443-exec-10] DEBUG usermgmt - [[TacacsLoginModule] user entered username: 138527] 2016-05-12 15:24:18,517 [http-bio-443-exec-10] DEBUG usermgmt - [[TacacsLoginModule] Primary server=172.18.70.243:49] 2016-05-12 15:24:18,517 [http-bio-443-exec-10] DEBUG usermgmt - Thread Id : [835], Entering Method : [login], Class : [com.cisco.xmp.jaas.tacacs.TacacsLoginClient]. 2016-05-12 15:24:18,517 [http-bio-443-exec-10] DEBUG usermgmt - Thread Id : [835], Entering Method : [login], Class : [com.cisco.xmp.jaas.tacacs.SecondaryTacacsLoginClient]. 2016-05-12 15:24:18,518 [http-bio-443-exec-10] INFO usermgmt - [Tacacs:connectTacacs()] : [prepare to ping TACACS+ server (> 0):/172.18.70.243 (-1)]. 2016-05-12 15:24:18,619 [http-bio-443-exec-10] INFO usermgmt - [Tacacs:connectTacacs()] : [Tacacs: Num of ACS is 3]. 2016-05-12 15:24:18,619 [http-bio-443-exec-10] INFO usermgmt - [Tacacs:connectTacacs()] : [Tacacs:activeACSIndex is 0]. 2016-05-12 15:24:18,619 [http-bio-443-exec-10] INFO usermgmt - [Tacacs:connectTacacs()] : [Tacacs: Unable to connect to Server 2: /172.18.70.243 Reason: Connection refused]. 2016-05-12 15:24:18,619 [http-bio-443-exec-10] DEBUG usermgmt - [[Thu May 12 15:24:18 EST 2016] [TacacsLoginModule] exception in client.login(primaryServer, primaryPort, seconda..: com.cisco.xmp.jaas.XmpAuthenticationServerException: Server Not Reachable: Connection refused] Dieses Beispiel zeigt ein Beispiel für eine Fehlermeldung, die möglicherweise auf verschiedene Ursachen zurückzuführen ist, z. B. auf eine von einer Firewall verweigerte Verbindung oder ein zwischengeschaltetes Gerät usw.