Konfigurieren von Standalone CUIC mit UCCX 12.5

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderung Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Eigenständiger CUIC im Vergleich zu kodiertem CUIC Konfigurieren Importieren des CUIC Tomcat-Zertifikats auf UCCX UCCX-Datenquellenkonfiguration auf CUIC Standalone CUIC-Serverkonfiguration auf UCCX Importieren von Berichten aus dem Co-Resident CUIC in ein eigenständiges CUIC Überprüfung Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument werden die Konfigurationsschritte beschrieben, die für die Integration von Unified Contact Center Express (UCCX) mit Cisco Unified Intelligent Center (CUIC) erforderlich sind.

Voraussetzungen

Anforderung

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Unified Contact Center Express Version 12.5
- Cisco Unified Intelligence Center Version 12.5

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco Unified Contact Center Express Version 12.5
- Cisco Unified Intelligence Center Version 12.5

Hintergrundinformationen

Eigenständiger CUIC im Vergleich zu kodiertem CUIC

Der eigenständige CUIC bietet im Vergleich zum gleichzeitig implementierten CUIC auf UCCX nicht die Funktion von Live-Daten. Im Vergleich zu eigenständigen CUIC wird die Anpassung von Benutzerberechtigungen auf dem gleichzeitig vorhandenen CUIC nicht unterstützt. Die UCCX-Ressourcen werden nicht automatisch mit einem eigenständigen CUIC synchronisiert, der manuell zum CUIC hinzugefügt oder aus einem LDAP-Server importiert werden muss.

Standalone vs Co-resident CUIC

Feature	Co-resident CUIC	Standalone CUIC
Automatic data source creation	0	0
Automatic data source failover	0	3
User/Permission sync	0	0
Automatic report installation	0	0
Automatic report upgrades	0	0
Historical reports	0	0
Live Data reports	٢	0
Develop custom reports	0	③

Konfigurieren

Importieren des CUIC Tomcat-Zertifikats auf UCCX

Führen Sie nach der erfolgreichen Installation des CUIC-Servers einen der folgenden Schritte durch:

Wenn das Cisco Unified Intelligence Center (CUIC) das selbstsignierte Zertifikat verwendet, laden Sie Tomcat-Zertifikate von den Cisco Unified Intelligence Center-Knoten in den Unified CCX Tomcat Trust Store hoch.

Verwenden Sie die Cisco Unified OS Administration-Schnittstelle des CUIC (https://<cuichostname/IP-Adresse>/cmplatform), um die CUIC-selbstsignierte Tomcat-Zertifikatsdatei (tomcat.pem) herunterzuladen oder die Zertifikatinformationen aus der Befehlsausgabe show cert own tomcat CLI zu kopieren.

Certificate Details for sac	uic, tomcat	
Regenerate 📳 Gene	rate CSR 🔋 Download .PEM File 🔋 Download .D	ER File
Status		
G Status: Ready		
- Certificate Settings-		
The Name		
File Name	tomcat.pem	
Certificate Purpose	tomcat	
Certificate Type	certs	
Certificate Group	product-cpi	
Description(friendly nam	e) Self-signed certificate generated by system	
L		

]BEGIN	CERTIFICATE
and the second statement	
END CERT	TIFICATE

Verwenden Sie die Cisco Unified OS Administration-Schnittstelle von UCCX (z. B. https://<ucxhostname>/cmplattform), um die selbst signierte CUIC-Zertifikatsdatei als tomcat-Vertrauenszertifikat hochzuladen oder die aus der CUIC-CLI abgerufene Zertifikatsausgabe mithilfe des Befehls set cert import trust aus der CLI einzufügen.

Upload Certificate/Certifica	te chain
Dpload 🖳 Close	
Status Warning: Uploading a du	ster-wide certificate will distribute it to all servers in this cluster
Certificate Purpose*	tomcat-trust v
Description(friendly name)	CUIC-tomcatcertificate
Upload File	Browse tomcat .pem
Upload Close	



Wenn das Cisco Unified Intelligence Center (CUIC)-Cluster das Zertifikat mit Zertifizierungsstelle (CA) verwendet, laden Sie das Stammzertifikat der Zertifizierungsstelle in den Unified CCX Tomcat Trust Store hoch.

Nachdem die Zertifikate erfolgreich im UCCX-Trust-Store hochgeladen wurden, starten Sie die UCCX-Server mithilfe des Utils-Systemneustarts von der CLI aus neu, beginnend mit dem Herausgeberknoten, gefolgt vom Teilnehmer.

Upload Certificate/Certifica	te chain
Deload The Close	
[Status	
Success: Certificate Uplo	aded
Restart the node(s) using	the CLI command, "utils system restart".
If SAML SSO is enabled, r	egenerate the SP metadata and upload it on the IDP server.
Upload Certificate/Certificat	e chain
Certificate Purpose*	tomcat-trust v
Description(friendly name)	
Upload File	Browse No file selected.
(Upload) (Close)	
(i) *- indicates required iter	n.

UCCX-Datenquellenkonfiguration auf CUIC

Zum Abrufen von Verlaufsdaten aus der UCCX-Datenbank aus dem eigenständigen CUIC fügen Sie die UCCX-Datenquelle in CUIC hinzu.

- Navigieren Sie von der Konfigurationsoption in CUIC zu Datenquelle.
- Neue Option auswählen
- Geben Sie den Namen und die Beschreibung ein.
- Wählen Sie den Datenquellentyp als INFORMIX aus.
- Klicken Sie auf Weiter, um die anderen Details von UCCX einzugeben.

New Data Source		
Name*		
UCCX		
Description		
Description		
Data Source Type		
Microsoft SQL Server		
Informix		

Geben Sie im Host die Details wie unten beschrieben ein.

- Datenquellen-Host: IP-Adresse des UCCX Publisher-Knotens
- Anschluss: 1504
- Datenbankname: DB_cra
- Instanz: Geben Sie den Hostnamen des UCCX-Serverunterstrichs uccx ein (Beispiel: uccxpub_uccx).
- Zeitzone: W\u00e4hlen Sie die Zeitzone aus der Dropdown-Liste aus, die auf dem UCCX-Server konfiguriert ist.

UCCX Z		Primary Node	, Secondary Node	~
Host Settings	Datasource Host* 0			
	IP ADDRESS OF UCCX PUBLISHER			
	Port*			
	1504			
	Database Name*			
	db_cra			
	Instance*			
	uccxpub_uccx			
	Time Zone			
	Asia/Kolkata 👻			

Geben Sie unter Authentifizierungseinstellungen Details wie unten ein.

- Datenbank-Benutzer-ID: uccxhruser
- Kennwort: Geben Sie das erforderliche Kennwort ein.

Anmerkung: Das Kennwort für ucchruser wird über die Kennwortverwaltung verwaltet: CCX Administration > Tools > Password Management > Historical Reporting User. Wenn Sie das Kennwort ändern, müssen Sie das Kennwort auch für andere Anwendungen aktualisieren, die den Anwendungsbenutzer ucchruser verwenden.

- Zeichensatz: UTF-8
- Max. Pool-Größe: 100

Authentication Settings	Database User ID		
	uccxhruser		
	Password		
	Charset		
	UTF-8	*	
	Max Pool Size		
	5	, ,	
	Test Connection 🖉 Online		

Hinweis: Verwenden Sie die Optionen Testverbindung, nachdem die CUIC-Serverkonfiguration auf UCCX abgeschlossen ist, um zu überprüfen, ob auf die Datenbank zugegriffen werden kann und ob die angegebenen Anmeldeinformationen korrekt sind.

- Wählen Sie die Registerkarte Sekundär, um das Failover für die Datenquelle zu konfigurieren.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Failover-aktiviert.
- Geben Sie die Details zum UCCX-Subscriber-Knoten ein.

Host Settings	Enable Failover
	Datasource Host* 0
	IP ADDRESS OF UCCX SUBSCRIBER
	Port* 1504
	Database Name*
	us_cre
	subucax_ucax
	Time Zone
	Select a Time Zone 👻

Hinweis: Wenn es sich um einen einzelnen Knotenserver handelt, ist diese Konfiguration nicht erforderlich.

Standalone CUIC-Serverkonfiguration auf UCCX

Navigieren Sie auf der UCCX-Admin-Seite zu System, und wählen Sie die eigenständige CUIC-Konfiguration aus, um die CUIC-Serverdetails in UCCX hinzuzufügen.

- FQDN: Geben Sie den FQDN des CUIC-Servers ein.
- Name der Datenquelle: Geben Sie den für CUIC konfigurierten Datenquellennamen ein.
- Benutzername: Geben Sie den Administratorbenutzernamen für den eigenständigen CUIC ein.
- Kennwort: Geben Sie das Administratorkennwort für den eigenständigen CUIC ein.

Status	
(i) Ready	
CUIC Configuration:	
FQDN*	sacuicuccx.cisco.loca
Datasource Name*	UCCX
User Name*	admin
Password*	•••••
Save Cancel	
(i) *- Enter complete domain name	server in the FQDN field

Hinweis: Fügen Sie dem für UCCX verwendeten DNS-Server den Hosteintrag des CUIC-Servers hinzu.

Importieren von Berichten aus dem Co-Resident CUIC in ein eigenständiges CUIC

Der eigenständige CUIC-Server importiert die UCCX-Verlaufsberichte nicht standardmäßig.

 Laden Sie zunächst die UCCX-Berichte über den gleichzeitig vorhandenen CUIC von UCCX mit der Exportoption auf der Registerkarte Aktionen herunter.

Reports			0
Q All Favorites 0			rt New +
Reports > Stock			
Name +	Description	Report Definition	Actions
Intelligence Center Admin			
Unified CCX Historical	Unified CCX Historical		
Unified CCX Live Data	Unified CCX Live Data		Rename
			Delete
			Permissions
			Export

• Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Bestand als Ordner aus, in den Sie den UCCX-Bericht importieren möchten.

File Name*(XML or ZIP file) Save to Folder* UCCX.20 Stock	Reports	Import Re	eports
File Name*(XML or ZIP file) Save to Folder* UCCX.2P Stock •	Import Reports		
UCCX2p Stock v	File Name*(XML or ZIP file)	Save to Folder*	
	UCCK.zp	Stock	*

• Aktivieren Sie die Option Auswählen, um die Berechtigung für die Berichte zu überschreiben,

und wählen Sie dann die Importoption aus.

seports					
	The selected reports may take se	wers' minutes to import. Estimated import time: 3 mi	nute(s) 45 second(s).		
Import Reports					
File Name*(XML or ZIP file)	Save to	Folder*			
000020	Stock		¥		
	Report Def	inition Data Source* Vi	alue List Data Source		
	UCCX	~ 📀	uccx 🗸 🧹		
	The solucios	rabite source la online Tr	he selected data source is online		
Report Template		Available Version	Incoming Version	✓ Select	
Report : Application Summary Report Report Definition : Application Summary Report Definition Value List : UCDX_ApplicationNeme		68.0 68.0 68.0	68.0 68.0 68.0	Verwrite	
Report : Application Performance Analysis Report Report Definition : Application Performance Analysis Report Definition		68.0 68.0	68.0 68.0	🕑 Overwite	
Report : United License Consumption Report Report Definition : United License Consumption Report Definition		71.0 71.0	71.0 71.0	Verwrite	
Report : Queue Management Audit Trail Report Report Definition : Queue Management Audit Trail Report Definition Value Litte : UCDX, Modified, Gly Value Litte : UCDX, SeamNames Value Litte : UCDX, SequentNames Value Litt : UCDX, AgentName		 71.0 71.0 76.0	 71,0 71,0 76,0	✓ Overwrite	
Report : Multichannel Agent Summary Report Report Definition : Multichannel Agent Summary Report Definition Value List : UCCX_StaffName Value List : UCCX_TeamNamis Value List : UCCX_AgentName		5.0 70.0 71.0 76.0	5.0 70.0 71.0 76.0	Overwrite	
Report : Wrap-Up Reasons Report for Chat and Email Report Definition : Wrap-Up Reasons Report for Chat and Email				Verwite	
				Cancel	Import

 Weisen Sie den erforderlichen Benutzern oder Gruppen die Berechtigung f
ür Berichte zu, indem Sie die Registerkarte "Berechtigungen" aufrufen, die in der Konfigurationsoption f
ür CUIC verf
ügbar ist.

Name	Ó	User	Permissions Ö			Groups
Q		٩	View	Edit		
✓ ■ Reports (1) ✓ ■ Stock (2) → ■ Intelligence Center Admin (1) → ■ Unified CCX Historical (6)		CUIC\admin	\checkmark	\checkmark		
		CUIC\agentproxy	\checkmark			
	>	CUIC\user1	\checkmark		>	
						Select a user to view the associated groups.

Überprüfung

Führen Sie einen der CUIC-Bestandsberichte aus, um die Daten aus UCCX auf dem eigenständigen CUIC anzuzeigen.

Fehlerbehebung

- Überprüfen Sie, ob der FQDN korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das selbstsignierte Tomcat-Zertifikat oder das Stammzertifikat von CUIC dem UCCX Tomcat-Trust-Store hinzugefügt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Testverbindungsoption in der Datenquelle des CUIC ein grünes Häkchen anzeigt, nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Netzwerkverbindung aktiviert ist und ob der CUIC-Server vom UCCX-Server aus erreichbar ist.
- Der Benutzername oder das Kennwort, das für den eigenständigen CUIC-Server eingegeben wurde, sind falsch.
- Der Instanzname wird für die Datenquelle angegeben, deren eigenständige Übereinstimmung mit der in UCCX übereinstimmt.

• Der Cisco Unified CCX-Datenbankservice unter "Serviceability" sollte INSERVICE sein.