# Konfigurieren der SNMPv3-Trap auf dem Cisco cEdge-Router

#### Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Konfigurationen Überprüfen Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

## Einführung

In diesem Dokument wird die Konfiguration zur Aktivierung von Simple Network Management Protocol (SNMP) Version 3-Traps mithilfe einer vManage-Funktionsvorlage auf einem cEdge-Router beschrieben.

## Voraussetzungen

#### Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco SDWAN-Lösung
- Grundlegende Kenntnisse von SNMP

#### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Cloud Services Router 1000V (CSR1000v) mit 16.12.3
- vManage-Version mit 19.2.2.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

**Hinweis**: Edges benötigen im Allgemeinen keine Trap-Gruppen. In vManage-Versionen 20.x und höher sind cEdge- und vEdge-Vorlagen getrennt. Die Abhängigkeit von einer Trap-

Gruppe ist nicht mehr gegeben.

## Konfigurieren

#### Konfigurationen

In vManage:

Schritt 1: Um eine SNMP-Funktionsvorlage zu erstellen, wählen Sie CONFIGURATION > VORLAGEN > Feature Template > SNMP (KONFIGURATION > Vorlage > Funktionsvorlage > SNMP).

Geben Sie einen Vorlagennamen und eine Beschreibung ein, gefolgt von SNMP ohne Herunterfahren, wie in diesem Bild gezeigt.

Cisco vManage	
	ES
Device Feature	
Feature Template > SNMP	
Template Name	CSR1000v-SNMP
Description	CSR1000v-SNMP
SNMP SNMP Vers	ion
SNMP	
Shutdown	Yes No

Schritt 2: Wählen Sie die SNMP-Version aus. In diesem Fall - Version 3.



Schritt 3: Erstellen Sie SNMP-Trap-Gruppe, und füllen Sie Trap-Module aus, wie in diesem Bild gezeigt.

TRAP GROUP TRAP TARGET SE	ERVER Update Trap Group		×
New Trap Group Trap Group Name	Group Name	SNMP-TRAP-GRP_VMANAGE	
SNMP-TRAP-GRP_VMANAGE	Trap Type Modules	1 Trap Type Modules	
		Save Changes Cance	4
VIEW & GROUP			
Trap Type Modules			×
Module Name		Severity Levels	
⊕ ▼ all	T	Critical X major X minor X	
• Add Trap Module			
		Save Changes Can	cel

Schritt 4: Erstellen Sie einen SNMP-Trap-Zielserver.

Hier wird mgmt-intf Virtual Routing Forwarding (VRF) zum Sourcing von SNMP-Traps verwendet.

interface GigabitEthernet1 vrf address dhcp negotiation auto	forwarding Mgmt-intf ip dhcp arp timeout 1200 no mop enable	client default-router distance 1 ip ed no mop sysid end	)
Update Trap Target		×	
VPN ID	<b>⊕ ▼</b> 512	Mark as Optional Row 🚺 📤	
IP Address	⊕ ▼ 10.48.35.219		
UDP Port	<b>⊕ -</b> 161		
Trap Group Name	⊕   SNMP-TRAP-GRP_VMANAGE   ▼		
User Name	⊕ ▼ SNMP_V3_USER_VMANAGE ▼		
Source Interface	⊕   GigabitEthernet1		
		Save Changes Cancel	

Schritt 5: Erstellen Sie die SNMP-Ansicht, und fügen Sie den SNMP Object Identifier (OID) hinzu.

	Object Identifiers X					
VIEW & GROUP	Object Identifier	Exclude OID				
VIEW GROUP	<b>⊕ ▼ 1.3.6.1.4.1</b>	⊕ - On ⓒ Off	•			
New View						
Name	Add Object Identifer					
SNMP-VIEW_VMANAGE						
		Save 0	Changes Cancel			

Schritt 6: Erstellen Sie eine SNMP-Gruppe, und fügen Sie eine zuvor erstellte SNMP-Ansicht hinzu.

VIEW & GROUP	Update Group			×	
VIEW GROUP	Name	۲	SNMP-GRP-VMANAGE		
New Group	Security Level	۲	AuthPriv		
Group Name ONMP-GRP-VMANAGE	View	•	SNMP-VIEW_VMANAGE		
				Save Changes	Cancel

Schritt 7: SNMPv3-Benutzer hinzufügen, wie in diesem Bild gezeigt.

SNMP SNMP Version	Update User				×
Group Name  SNMP-GRP-VMANAGE	User	۲	SNMP_V3_USER_VMANAGE		
	Authentication Protocol	•	SHA 🗸		
	Authentication Password	•			
USER	Privacy Protocol	•	AES-CFB-128		- 1
New User	Privacy Password	•			
Username Auth	Group	•	SNMP-GRP-VMANAGE		
				Save Changes	Cancel

Schritt 8: Fügen Sie die SNMP-Funktionsvorlage im zusätzlichen Vorlagenbereich der Gerätemelvorlage hinzu:

CONFIGURATION   TEMPLATES							
Basic Information T	ransport & Management VPN	Service VPN	Additional Templates				
			<b>†</b>				
Additional Templates							
AppQoE	Choose	•					
Banner	Choose	•					
Global Template	Chaosa						
closul remplate	010036	•					
Policy	Choose	•					
Probes	Choose	•					
SNMP	CSR1000v-SNMP	× 4					
Security Policy	test-1-sec	•					
AppQoE Banner Global Template Policy Probes SNMP Security Policy	Choose Choose Choose Choose Choose CSR1000v-SNMP test-1-sec						

Schritt 9: Bringen Sie die Geräteliste dem entsprechenden Gerät an.

# Überprüfen

Auf cEdge:

Aktivieren Sie diese Debugger:

debug snmp packets debug snmp detail SNMP-Trap erstellen: snmp trap config

```
cEdge#test snmp trap config Generating CONFIG-MAN-MIB Trap cEdge# Aug 19 14:26:03.124: SNMP:
Queuing packet to 10.48.35.219 Aug 19 14:26:03.124: SNMP: V2 Trap, regid 5563, errstat 0, erridx
0 sysUpTime.0 = 233535801 snmpTrapOID.0 = ciscoConfigManEvent ccmHistoryEventCommandSource.2 = 1
ccmHistoryEventConfigSource.2 = 2 ccmHistoryEventConfigDestination.2 = 2
ccmHistoryEventTerminalUser.2 = test Aug 19 14:26:03.374: SNMP: Packet sent via UDP to
10.48.35.219
```

Hier wird bemerkt, dass das SNMP-Trap an den Server 10.48.35.219 gesendet wird.

Paketerfassung:

	2 2020-08-18 12:58:22.830950	10.48.62.184	10.48.35.219	SNMP	306 encryptedPDU: privKey Unknown	
<						
>	rame 2: 306 bytes on wire (2448 b	its), 306 bytes cap	tured (2448 bits)			
>	thernet II, Src: VMware_8d:61:ce	(00:50:56:8d:61:ce)	, Dst: Cisco_5b:a6:1d	(cc:7f:76:5b:	a6:1d)	
> 1	internet Protocol Version 4, Src: 1	10.48.62.184, Dst:	10.48.35.219			
>	Jser Datagram Protocol, Src Port: 4	19444, Dst Port: 16	1			
× :	Simple Network Management Protocol					
	msgVersion: snmpv3 (3)					
	> msgGlobalData					
	> msgAuthoritativeEngineID: 766d61	6e6167652d0a151515				
	msgAuthoritativeEngineBoots: 1					
	msgAuthoritativeEngineTime: 4490	)				
	msgUserName: SNMP_V3_USER_VMANAG	E				
	msgAuthenticationParameters: ecb71af6d4616f7944426464					
	msgPrivacyParameters: d2c8f7ee67	/0781e2				
	> msgData: encryptedPDU (1)					

Manchmal fällt Ihnen "CheckMIBView: OID nicht in MIB-Ansicht." Fehler im Debugging.

Überprüfen Sie die Konfiguration der SNMP-Ansicht oben, und fügen Sie der OID hinzu (z. B.: 1.3.6.1.4.1).

## Fehlerbehebung

debug snmp detail debug snmp packets cEdge#test snmp trap config Generating CONFIG-MAN-MIB Trap SPOKE-8#CheckMIBView: OID is in MIB view. CheckMIBView: OID is in MIB view. SrCheckNotificationFilter: OID is included. Aug 19 14:30:16.527: SNMP: Queuing packet to 10.48.35.219Sr\_send\_trap: trap sent to 10.48.35.219:161:Mgmt-intf Aug 19 14:30:16.527: SNMP: V2 Trap, reqid 5564, errstat 0, erridx 0 sysUpTime.0 = 233561141 snmpTrapOID.0 = ciscoConfigManEvent ccmHistoryEventCommandSource.2 = 1 ccmHistoryEventConfigSource.2 = 2 ccmHistoryEventConfigDestination.2 = 2 ccmHistoryEventTerminalUser.2 = test SrV2GenerateNotification:Function has reached clean up routine. Aug 19 14:30:16.777: SNMP: Packet sent via UDP to 10.48.35.219 cEdge#sh snmp | i sent Logging to 10.48.35.219.161, 0/10, 3316 sent, 2039 dropped. cEdge#sh snmp user User name: SNMP\_V3\_USER\_VMANAGE Engine ID: 766D616E6167652D0A151515 storage-type: nonvolatile active Authentication Protocol: SHA Privacy Protocol: AES128 Group-name: SNMP-GRP-VMANAGE cEdge#show snmp group groupname: ILMI security model:v1 contextname:

# Zugehörige Informationen

- Integrierte Paketerfassung für Cisco IOS und IOS-XE Konfigurationsbeispiel
- SNMP-Traps verwenden
- <u>SNMP-Objekt-Navigator</u>
- Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems