Konfigurieren eines IPsec-Tunnels - Cisco Router zu Checkpoint Firewall 4.1

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Konfigurieren Netzwerkdiagramm Konfigurationen Überprüfen Fehlerbehebung Befehle zur Fehlerbehebung Netzwerkzusammenfassung Prüfpunkt Beispielausgabe für Debugging Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird veranschaulicht, wie ein IPsec-Tunnel mit vorinstallierten Schlüsseln aufgebaut wird, um zwei private Netzwerke miteinander zu verbinden: das private Netzwerk 192.168.1.x innerhalb des Cisco Routers und das private Netzwerk 10.32.50.x innerhalb der Checkpoint-Firewall.

Voraussetzungen

Anforderungen

Bei dieser Beispielkonfiguration wird davon ausgegangen, dass der Datenverkehr vom Router und innerhalb des Prüfpunkts zum Internet (dargestellt durch die Netzwerke 172.18.124.x) fließt, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

Cisco Router der Serie 3600

- Cisco IOS® Software (C3640-JO3S56I-M), Version 12.1(5)T, Release-SOFTWARE (fc1)
- Checkpoint-Firewall 4.1

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das <u>Command Lookup Tool</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:



Konfigurationen

In diesem Dokument werden diese Konfigurationen verwendet.

- Routerkonfiguration
- <u>Checkpoint-Firewall-Konfiguration</u>

Routerkonfiguration

Konfiguration des Cisco 3600 Routers
Current configuration : 1608 bytes
!

```
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname cisco_endpoint
!
logging rate-limit console 10 except errors
ip subnet-zero
no ip finger
!
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
1
!--- Internet Key Exchange (IKE) configuration crypto
isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key ciscorules address 172.18.124.157
!
!--- IPsec configuration crypto ipsec transform-set
rtpset esp-des esp-sha-hmac
crypto map rtp 1 ipsec-isakmp
set peer 172.18.124.157
set transform-set rtpset
match address 115
!
call rsvp-sync
cns event-service server
1
controller T1 1/0
1
controller T1 1/1
!
interface Ethernet0/0
ip address 172.18.124.35 255.255.250.240
ip nat outside
no ip mroute-cache
half-duplex
crypto map rtp
1
interface Ethernet0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
half-duplex
1
interface FastEthernet1/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
1
ip kerberos source-interface any
ip nat pool INTERNET 172.18.124.36 172.18.124.36 netmask
255.255.255.240
ip nat inside source route-map nonat pool INTERNET
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.34
no ip http server
1
access-list 101 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.32.50.0
```

```
0.0.0.255
access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 115 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255
10.32.50.0 0.0.0.255
access-list 115 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
route-map nonat permit 10
match ip address 101
!
dial-peer cor custom
!
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
login
!
end
```

Checkpoint-Firewall-Konfiguration

Führen Sie diese Schritte aus, um die Checkpoint-Firewall zu konfigurieren.

 Da sich die Standard-Lebensdauer von IKE und IPsec von Anbieter zu Anbieter unterscheidet, wählen Sie Eigenschaften > Verschlüsselung aus, um die Lebensdauer des Prüfpunkts so einzustellen, dass sie den Cisco Standardeinstellungen entspricht.Die IKE-Standardlebensdauer von Cisco beträgt 86400 Sekunden (= 1440 Minuten) und kann mithilfe der folgenden Befehle geändert werden:crypto isakmp policy #Lebenszeitnr.Die konfigurierbare Cisco IKE-Lebensdauer beträgt 60-86400 Sekunden. Die standardmäßige IPsec-Lebensdauer von Cisco beträgt 3.600 Sekunden und kann mit dem Befehl crypto ipsec security-associated life seconds #(Lebensdauer der Crypto ipsec-Sicherheitszuordnung) geändert werden.Die konfigurierbare Cisco IPsec-Lebensdauer beträgt 120-86400 Sekunden.

Properties Setup			×
High Availability Security Policy Tr Authentication	IP Pool NAT Acc raffic Control Services SYNDefender LDAP	ess Lists Log and Alert Encryption	Desktop Security Security Servers ConnectControl
SKIP Enable E <u>x</u> porta Change SKIP Sess	able SKIP ion Key :	- Manual SPI alle	IPSEC ocation range (hex):
<u>E</u> very 120 or E⊻ery 10485	Seconds (0 for infinity 760 Bytes (0 for infinity)) <u>F</u> rom	100 ffff
IKE Renegotiate I <u>K</u> E So Renegotiate I <u>P</u> SEC	ecurity Associations every C Security Associations every	1440	minutes seconds
- WordPad	🗱 Command Prompt	TR T	PCPVPN - Check

 Wählen Sie Verwalten > Netzwerkobjekte > Neu (oder Bearbeiten) > Netzwerk aus, um das Objekt für das interne Netzwerk (als "cpinside" bezeichnet) hinter dem Prüfpunkt zu konfigurieren.Dies sollte mit dem Ziel-Netzwerk (zweites) im Befehl access-list 115 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.32.50.0 0.0.0.255 übereinstimmen.Wählen Sie Interne unter

Netwo	ork Properties
Gene	eral NAT
	<u>N</u> ame: cpinside
<u>I</u> I	P Address: 10.32.50.0 <u>G</u> et address
	Net <u>M</u> ask: 255.255.255.0
	Comment: Color:
	ocation: Internal O External O Allowed O Disallowed
Speicherort aus.	OK Cancel Help

3. Wählen Sie Verwalten > Netzwerkobjekte > Bearbeiten, um das Objekt für den RTPCPVPN Checkpoint (Gateway)-Endpunkt zu bearbeiten, auf den der Cisco Router im Befehl set peer 172.18.124.157 verweist.Wählen Sie Interne unter Speicherort aus. Wählen Sie als Typ Gateway aus. Aktivieren Sie unter Installierte Module das Kontrollkästchen VPN-1 & FireWall-1, und aktivieren Sie außerdem das Kontrollkästchen Management

Workstation Properties	×						
General Interfaces SNMP N	IAT Certificates VPN Authe						
Name: RTPCPVPN							
IP Address: 172.18.124.157	<u>G</u> et address						
Comment: Firewalled gatew	ay to internet						
Location:	Туре:						
	<u>○ H</u> ost ⊙ Gate <u>w</u> ay						
Modules Installed							
VPN-1 & <u>F</u> ireWall-1	Version: 4.1 💌 <u>Get</u>						
FloodGate-1	Version: 4.1						
Compression	Version: 4.1						
Management Station	Color:						
	,						
ОК	Cancel Help						

4. Wählen Sie Verwalten > Netzwerkobjekte > Neu > Netzwerk, um das Objekt für das externe Netzwerk (namens "inside_cisco") hinter dem Cisco Router zu konfigurieren. Dies sollte mit dem Quell-(Erstes) Netzwerk im Cisco Zugriffsliste-Befehl 115 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.32.50.0 0.0.255 übereinstimmen. Wählen Sie Extern unter Speicherort

Network Properties	5
General NAT	
<u>Name:</u> inside_cisco	
IP Address: 192.168.1.0	<u>G</u> et address
Net <u>M</u> ask: 255.255.255	.0
<u>C</u> omment:	Color:
Location: O <u>I</u> nternal O <u>E</u> xternal	Broadcast: ⊙ <u>A</u> llowed ○ <u>D</u> isallowed
	Cancel Help

5. Wählen Sie Verwalten > Netzwerkobjekte > Neu > Workstation, um ein Objekt für das externe Cisco Router-Gateway (auch "cisco_endpoint" genannt) hinzuzufügen. Dies ist die Cisco-Schnittstelle, auf die der Befehl crypto map name angewendet wird.Wählen Sie Extern unter Speicherort aus. Wählen Sie als Typ Gateway aus.Hinweis: Aktivieren Sie nicht das Kontrollkästchen VPN-1/FireWall-

Workstation Properties	×
General Interfaces SNMP N	IAT VPN
<u>N</u> ame: cisco_endpoint	
IP <u>A</u> ddress: 172.18.124.35	<u>G</u> et address
<u>C</u> omment:	
Location:	Type:
O <u>I</u> nternal ⊙ <u>E</u> xternal	U Host U Gateway
Modules Installed	
VPN-1 & <u>F</u> ireWall-1	Version: 4.1 <u>Get</u>
FloodGate-1	Version: 4.1
Compression	Version: 4.1
Management Station	Color:
ОК	Cancel Help

6. Wählen Sie Verwalten > Netzwerkobjekte > Bearbeiten, um die Registerkarte f
ür das Checkpoint Gateway-Endger
ät (RTPCPVPN genannt) zu bearbeiten. W
ählen Sie unter Domain (Dom
äne) die Option Other (Andere) aus, und w
ählen Sie dann die Innenseite des Checkpoint-Netzwerks (als "cpinside" bezeichnet) aus der Dropdown-Liste aus. W
ählen Sie unter Definierte Verschl
üsselungsschemata die Option IKE aus, und klicken Sie dann auf

Workstation Properties	×
General Interfaces SNMP NAT	Certificates VPN Authe
Domain: Disabled Disabled Valid Addresses(of Interfaces) Other: Disable Disable Disable Disable Disable Disable	Encryption <u>s</u> chemes defined:
Traffic Control Logging	
Ium on Traffic Control Loggi	ng
OK Car	ncel Help

Bearbeiten.

- 7. Ändern Sie die IKE-Eigenschaften für die DES-Verschlüsselung, um diesen Befehlen zuzustimmen:crypto isakmp policy #VerschlüsselungHinweis: Die DES-Verschlüsselung ist die Standardeinstellung, daher ist sie in der Cisco Konfiguration nicht sichtbar.
- 8. Ändern Sie die IKE-Eigenschaften in SHA1-Hashing, um diesen Befehlen zuzustimmen:crypto isakmp policy #Hash-ShaHinweis: Der SHA-Hashing-Algorithmus ist die Standardeinstellung, sodass er in der Cisco Konfiguration nicht angezeigt wird.Ändern Sie diese Einstellungen:Deaktivieren Sie die Option Aggressiver Modus.Aktivieren Sie Subnetze unterstützen.Aktivieren Sie Pre-Shared Secret unter Authentication Method. Dies entspricht den folgenden Befehlen:crypto isakmp policy #Authentifizierung Pre-

General Interfaces SNMP NAT Certificates	VPN	Authe 🔨	►
KE Properties			×
General			
Key <u>N</u> egotiation Encryption Method(s):	– <u>H</u> ash I	Method: -	
🖬 🖾 DES	E M	1D <u>5</u>	
CAST		ца1	
I Ben 3DES			
_Authentication Method:			
Pre-Shared Secret Edit S	ecrets		
Public Key Signatures	figure		
Supports Aggresive Mode 🔽 Support	ts Subnet		
	<u></u>		
OK Cancel	Help	1	
			_

9. Klicken Sie auf **Edit Secrets** (Geheimnisse **bearbeiten**), um den vorinstallierten Schlüssel so festzulegen, dass er mit dem **Befehl** Cisco **crypto isakmp key** *address* **address** *address*

Workstation Properties
General Interfaces SNMP NAT Certificates VPN Authe
IKE Properties
General
Shared Secret 🗙
Shared Secrets List:
Peer Name Shared Secret
Cisco_endpoint Edit <u>R</u> emove
OK Cancel
OK Cancel Help
OK Cancel Help

übereinstimmt:

10. Wählen Sie Verwalten > Netzwerkobjekte > Bearbeiten, um die Registerkarte "cisco_endpoint" für VPN zu bearbeiten. Wählen Sie unter Domain (Domäne) die Option Other (Andere) aus, und wählen Sie dann die interne Schnittstelle des Cisco Netzwerks aus (namens "inside_cisco"). Wählen Sie unter Definierte Verschlüsselungsschemata die Option IKE aus, und klicken Sie dann auf

Workstation Properties	×
General Interfaces SNMP NAT	VPN
Domain: Disabled Valid Addresses(of Interfaces) Disabled Uther: Egortable for SecuRemote	Encryption schemes defined:
	ng
OK Car	ncel Help

Bearbeiten.

- 11. Ändern Sie die IKE-Eigenschaften-DES-Verschlüsselung, um mit den folgenden Befehlen zuzustimmen: crypto isakmp policy #VerschlüsselungHinweis: Die DES-Verschlüsselung ist die Standardeinstellung, daher ist sie in der Cisco Konfiguration nicht sichtbar.
- 12. Ändern Sie die IKE-Eigenschaften in SHA1-Hashing, um diesen Befehlen zuzustimmen: crypto isakmp policy #Hash-ShaHinweis: Der SHA-Hashing-Algorithmus ist die Standardeinstellung, sodass er in der Cisco Konfiguration nicht angezeigt wird.Ändern Sie diese Einstellungen: Deaktivieren Sie die Option Aggressiver Modus. Aktivieren Sie Subnetze unterstützen. Aktivieren Sie Pre-Shared Secret unter Authentication Method. Dies entspricht den folgenden Befehlen: crypto isakmp policy #Authentifizierung Pre-

General Interfaces SNMP NAT Certificates	VPN Authe
KE Properties	×
General	
Key <u>N</u> egotiation Encryption Method(s):	- <u>H</u> ash Method: -
🔽 🖾 DES	□ MD <u>5</u>
CAST	
D 🖾 3DES	I♥ SHA <u>T</u>
_ <u>A</u> uthentication Method:	
Pre-Shared Secret Edit Se	ecrets
Public Key Signatures	gure
Supports Aggresive Mode V Supports	: Su <u>b</u> nets
8	

13. Klicken Sie auf **Edit Secrets** (Geheimnisse **bearbeiten)**, um den vorinstallierten Schlüssel so einzustellen, dass er mit dem Befehl **crypto isakmp key** address address Cisco

	IKE Properties	×
	General	
	Shared Secret	×
	Shared Secrets List: Peer Name Shared Secret RTPCPVPN **** Edit Remove	
	OK Cancel	
übereinstimmt.	OK Cancel Help	

 Fügen Sie im Fenster des Richtlinien-Editors eine Regel mit Quelle und Ziel als "inside_cisco" und als "cpinside" (bidirektional) ein. Set Service=Any, Action=Encrypt und Track=Long.

1	RTP	CPVPN - Check P	oint Policy Editor				- 🗆 ×
ļ	Eile <u>E</u> d	it ⊻iew <u>M</u> anage	<u>Policy Window H</u>	elp			
	- 5	🖪 🎗 🖒 🖻	n 🔒 😽 🤧	B. 🕫 🌌 🖆	🖳 🖀 🛲 👞	u 🖡 🖝 🛃	🛼 🎹 🚯
	🛱 Sec	urity Policy - Standard	📩 Address Trans	slation - Standard 🛛 😿	Bandwidth Policy - St	andard	
	No.	Source	Destination	Service	Action	Track	In
1	1	👷 inside_cisco	👷 cpinside 👷 inside_cisco	Any	Encrypt	Long	G
į.	4						•
F	or Help,	press F1		RTPC	PVPN Read	d/Write	1.

15. Klicken Sie auf das grüne Symbol Verschlüsseln, und wählen Sie Eigenschaften bearbeiten aus, um Verschlüsselungsrichtlinien unter der Überschrift Aktion zu konfigurieren

Kornigarioren.				
rity Policy - Standard	Address Translation -	Standard 🚼 Band	width Policy - Standard	
∼ FVV1 Host	∼ Ldap-Servers	🧐 Idap	accept	
∼ FVV1 Host	∼ Logical-Servers	∼ load_agent	accept	5
😓 inside_cisco	👮 cpinside	Any		ba
🔁 cpinside	🚆 inside_cisco		Elemanye Enametica	
		omp dest-unreach	Edit Encryption	
		echo-reply		
		echo-request	accept	am 🤆
		icmp-proto		
		info-reply	(ROP) drop	
	-	info-req		<u> </u> pm
🔁 Any	Any	mask-reply	🚺 🦰 reject	hg l
•		ICMP mark ranuart		

16. Wählen Sie IKE aus, und klicken Sie dann auf

En	cryption Properties	×
6	General	
	Encryption schemes defined:	
	<u>[dit</u>]	
	OK Cancel Help	

Bearbeiten.

17. Ändern Sie im Fenster IKE-Eigenschaften diese Eigenschaften so, dass sie mit den Cisco IPsec-Transformationen im Befehl crypto ipsec-transformation rtpset esp-des esp-sha-hmac übereinstimmen:Wählen Sie unter Transform (Transform) Encryption + Data Integrity (ESP) aus. Der Verschlüsselungsalgorithmus muss DES sein, die Datenintegrität muss SHA1 sein, und das zulässige Peer-Gateway muss das externe Router-Gateway sein (der Name lautet "cisco_endpoint"). Klicken Sie auf

IKE Pr	operties	
Gene	ral	
Ŀ,	 Transform: Encryption + Data Integrity (ESP) Data Integrity Only (AH) 	
	Encryption Algorithm: DES	
	Data Integrity SHA1 Allowed Peer Gateway: ■	
	□ Use Perfect Forward Secrecy	
	OK Cancel Help	

18. Nachdem Sie den Checkpoint konfiguriert haben, wählen Sie im Checkpoint-Menü **Richtlinien > Installieren**, damit die Änderungen wirksam werden.

<u>Überprüfen</u>

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das <u>Output Interpreter Tool</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte **show**-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der **Ausgabe des** Befehls **show anzuzeigen**.

- show crypto isakmp sa Zeigen Sie alle aktuellen IKE-Sicherheitszuordnungen (SAs) auf einem Peer an.
- show crypto ipsec sa: Zeigen Sie die von aktuellen SAs verwendeten Einstellungen an.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Befehle zur Fehlerbehebung

Hinweis: Beachten Sie <u>vor der</u> Verwendung von **Debug-**Befehlen die <u>Informationen</u> zu <u>Debug-</u><u>Befehlen</u>.

- debug crypto engine Zeigt Debugmeldungen über Krypto Engines an, die Verschlüsselung und Entschlüsselung durchführen.
- debug crypto isakmp: Zeigt Meldungen über IKE-Ereignisse an.
- debug crypto ipsec: Zeigt IPsec-Ereignisse an.
- clear crypto isakmp Löscht alle aktiven IKE-Verbindungen.
- clear crypto sa: Löscht alle IPsec-SAs.

Netzwerkzusammenfassung

Wenn mehrere benachbarte Netzwerke in der Verschlüsselungsdomäne am Checkpoint konfiguriert sind, kann das Gerät diese automatisch in Bezug auf interessanten Datenverkehr zusammenfassen. Wenn der Router nicht so konfiguriert ist, dass er übereinstimmt, schlägt der Tunnel wahrscheinlich fehl. Wenn beispielsweise die internen Netzwerke 10.0.0.0 /24 und 10.0.1.0 /24 so konfiguriert sind, dass sie in den Tunnel eingeschlossen werden, können sie in 10.0.0.0 /23 zusammengefasst werden.

Prüfpunkt

Da die Nachverfolgung im Fenster des Policy Editor auf Long (Lang) festgelegt wurde, sollte der abgelehnte Datenverkehr in der Protokollanzeige rot angezeigt werden. Ausführlichere Debugging-Informationen finden Sie unter:

C:\WINNT\FW1\4.1\fwstop C:\WINNT\FW1\4.1\fw d -d und in einem anderen Fenster: Führen Sie diese Befehle aus, um SAs am Prüfpunkt zu löschen:

fw tab -t IKE_SA_table -x
fw tab -t ISAKMP_ESP_table -x
fw tab -t inbound_SPI -x
fw tab -t ISAKMP_AH_table -x
Beantworten Sie im Fenster "Sind Sie sicher?" mit Ja. eingeben.

Beispielausgabe für Debugging

```
Configuration register is 0x2102
```

```
cisco_endpoint#debug crypto isakmp
Crypto ISAKMP debugging is on
cisco_endpoint#debug crypto isakmp
Crypto IPSEC debugging is on
cisco_endpoint#debug crypto engine
Crypto Engine debugging is on
cisco_endpoint#
20:54:06: IPSEC(sa_request): ,
  (key eng. msg.) src= 172.18.124.35, dest= 172.18.124.157,
    src_proxy= 192.168.1.0/255.255.255.0/0/0 (type=4),
    dest_proxy= 10.32.50.0/255.255.255.0/0/0 (type=4),
    protocol= ESP, transform= esp-des esp-sha-hmac ,
    lifedur= 3600s and 4608000kb,
    spi= 0xA29984CA(2727969994), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x4004
20:54:06: ISAKMP: received ke message (1/1)
20:54:06: ISAKMP: local port 500, remote port 500
20:54:06: ISAKMP (0:1): beginning Main Mode exchange
20:54:06: ISAKMP (0:1): sending packet to 172.18.124.157 (I) MM_NO_STATE
20:54:06: ISAKMP (0:1): received packet from 172.18.124.157 (I) MM_NO_STATE
20:54:06: ISAKMP (0:1): processing SA payload. message ID = 0
20:54:06: ISAKMP (0:1): found peer pre-shared key matching 172.18.124.157
20:54:06: ISAKMP (0:1): Checking ISAKMP transform 1 against priority 1 policy
20:54:06: ISAKMP: encryption DES-CBC
20:54:06: ISAKMP:hash SHA20:54:06: ISAKMP:default group 120:54:06: ISAKMP:auth pre-share
20:54:06: ISAKMP (0:1): atts are acceptable. Next payload is 0
20:54:06: CryptoEngine0: generate alg parameter
20:54:06: CRYPTO_ENGINE: Dh phase 1 status: 0
20:54:06: CRYPTO_ENGINE: Dh phase 1 status: 0
20:54:06: ISAKMP (0:1): SA is doing pre-shared key authentication
   using id type ID_IPV4_ADDR
20:54:06: ISAKMP (0:1): sending packet to 172.18.124.157 (I) MM_SA_SETUP
20:54:06: ISAKMP (0:1): received packet from 172.18.124.157 (I) MM_SA_SETUP
20:54:06: ISAKMP (0:1): processing KE payload. message ID = 0
20:54:06: CryptoEngine0: generate alg parameter
20:54:06: ISAKMP (0:1): processing NONCE payload. message ID = 0
20:54:06: ISAKMP (0:1): found peer pre-shared key matching 172.18.124.157
20:54:06: CryptoEngine0: create ISAKMP SKEYID for conn id 1
20:54:06: ISAKMP (0:1): SKEYID state generated
20:54:06: ISAKMP (1): ID payload
        next-payload : 8
               : 1
        type
                    : 17
        protocol
                     : 500
        port
                     : 8
        length
20:54:06: ISAKMP (1): Total payload length: 12
```

```
20:54:06: CryptoEngine0: generate hmac context for conn id 1
20:54:06: ISAKMP (0:1): sending packet to 172.18.124.157 (I) MM_KEY_EXCH
20:54:06: ISAKMP (0:1): received packet from 172.18.124.157 (I) MM_KEY_EXCH
20:54:06: ISAKMP (0:1): processing ID payload. message ID = 0
20:54:06: ISAKMP (0:1): processing HASH payload. message ID = 0
20:54:06: CryptoEngine0: generate hmac context for conn id 1
20:54:06: ISAKMP (0:1): SA has been authenticated with 172.18.124.157
20:54:06: ISAKMP (0:1): beginning Quick Mode exchange, M-ID of 1855173267
20:54:06: CryptoEngine0: generate hmac context for conn id 1
20:54:06: ISAKMP (0:1): sending packet to 172.18.124.157 (I) QM_IDLE
20:54:06: CryptoEngine0: clear dh number for conn id 1
20:54:06: ISAKMP (0:1): received packet from 172.18.124.157 (I) QM_IDLE
20:54:06: CryptoEngine0: generate hmac context for conn id 1
20:54:06: ISAKMP (0:1): processing HASH payload. message ID = 1855173267
20:54:06: ISAKMP (0:1): processing SA payload. message ID = 1855173267
20:54:06: ISAKMP (0:1): Checking IPSec proposal 1
20:54:06: ISAKMP: transform 1, ESP_DES
20:54:06: ISAKMP: attributes in transform:
20:54:06:ISAKMP:encaps is 120:54:06:ISAKMP:SA life type in seconds20:54:06:ISAKMP:SA life duration (basic) of 360020:54:06:ISAKMP:SA life type in kilobytes20:54:06:ISAKMP:SA life duration (VPI) of 0x0 0x46 0x50 0x020:54:06:ISAKMP:authenticator is HMAC-SHA
20:54:06: validate proposal 0
20:54:06: ISAKMP (0:1): atts are acceptable.
20:54:06: IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1,
  (key eng. msg.) dest= 172.18.124.157, src= 172.18.124.35,
    dest_proxy= 10.32.50.0/255.255.255.0/0/0 (type=4),
    src_proxy= 192.168.1.0/255.255.255.0/0/0 (type=4),
    protocol= ESP, transform= esp-des esp-sha-hmac ,
    lifedur= 0s and 0kb,
    spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x4
20:54:06: validate proposal request 0
20:54:06: ISAKMP (0:1): processing NONCE payload. message ID = 1855173267
20:54:06: ISAKMP (0:1): processing ID payload. message ID = 1855173267
20:54:06: ISAKMP (0:1): processing ID payload. message ID = 1855173267
20:54:06: CryptoEngine0: generate hmac context for conn id 1
20:54:06: ipsec allocate flow 0
20:54:06: ipsec allocate flow 0
20:54:06: ISAKMP (0:1): Creating IPSec SAs
                  inbound SA from 172.18.124.157 to 172.18.124.35
20:54:06:
        (proxy 10.32.50.0 to 192.168.1.0)
20:54:06: has spi 0xA29984CA and conn_id 2000 and flags 4
20:54:06:
                  lifetime of 3600 seconds
20:54:06:
                  lifetime of 4608000 kilobytes
20:54:06:
                  outbound SA from 172.18.124.35
                                                    to 172.18.124.157
   (proxy 192.168.1.0 to 10.32.50.0)
20:54:06:
                 has spi 404516441 and conn_id 2001 and flags 4
20:54:06:
                  lifetime of 3600 seconds
                  lifetime of 4608000 kilobytes
20:54:06:
20:54:06: ISAKMP (0:1): sending packet to 172.18.124.157 (I) QM_IDLE
20:54:06: ISAKMP (0:1): deleting node 1855173267 error FALSE reason ""
20:54:06: IPSEC(key_engine): got a queue event...
20:54:06: IPSEC(initialize_sas): ,
  (key eng. msg.) dest= 172.18.124.35, src= 172.18.124.157,
    dest_proxy= 192.168.1.0/255.255.255.0/0/0 (type=4),
    src_proxy= 10.32.50.0/255.255.255.0/0/0 (type=4),
    protocol= ESP, transform= esp-des esp-sha-hmac ,
    lifedur= 3600s and 4608000kb,
    spi= 0xA29984CA(2727969994), conn_id= 2000, keysize= 0, flags= 0x4
20:54:06: IPSEC(initialize_sas): ,
  (key eng. msg.) src= 172.18.124.35, dest= 172.18.124.157,
    src_proxy= 192.168.1.0/255.255.255.0/0/0 (type=4),
```

```
dest_proxy= 10.32.50.0/255.255.255.0/0/0 (type=4),
   protocol= ESP, transform= esp-des esp-sha-hmac ,
   lifedur= 3600s and 4608000kb,
    spi= 0x181C6E59(404516441), conn_id= 2001, keysize= 0, flags= 0x4
20:54:06: IPSEC(create_sa): sa created,
  (sa) sa_dest= 172.18.124.35, sa_prot= 50,
    sa_spi= 0xA29984CA(2727969994),
    sa_trans= esp-des esp-sha-hmac , sa_conn_id= 2000
20:54:06: IPSEC(create_sa): sa created,
  (sa) sa_dest= 172.18.124.157, sa_prot= 50,
    sa_spi= 0x181C6E59(404516441),
    sa_trans= esp-des esp-sha-hmac , sa_conn_id= 2001
cisco_endpoint#sho cry ips sa
interface: Ethernet0/0
   Crypto map tag: rtp, local addr. 172.18.124.35
   local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (10.32.50.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer: 172.18.124.157
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 14, #pkts encrypt: 14, #pkts digest 14
    #pkts decaps: 14, #pkts decrypt: 14, #pkts verify 14
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0,
    #pkts decompress failed: 0, #send errors 1, #recv errors 0
    local crypto endpt.: 172.18.124.35, remote crypto endpt.: 172.18.124.157
     path mtu 1500, media mtu 1500
     current outbound spi: 181C6E59
     inbound esp sas:
     spi: 0xA29984CA(2727969994)
       transform: esp-des esp-sha-hmac ,
       in use settings ={Tunnel, }
       slot: 0, conn id: 2000, flow_id: 1, crypto map: rtp
                         sa timing: remaining key lifetime (k/sec):
 --More--
    (4607998/3447)
       IV size: 8 bytes
       replay detection support: Y
     inbound ah sas:
     inbound pcp sas:
     outbound esp sas:
     spi: 0x181C6E59(404516441)
       transform: esp-des esp-sha-hmac ,
       in use settings ={Tunnel, }
       slot: 0, conn id: 2001, flow_id: 2, crypto map: rtp
       sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4607997/3447)
       IV size: 8 bytes
       replay detection support: Y
     outbound ah sas:
     outbound pcp sas:
cisco_endpoint#show crypto isakmp sa
   dst src state
                                          conn-id slot
172.18.124.157 172.18.124.35 QM_IDLE
                                             1
                                                       0
```

Zugehörige Informationen

- IPsec-Aushandlung/IKE-Protokolle
- Konfigurieren der IPsec-Netzwerksicherheit
- Konfigurieren des Internet Key Exchange Security Protocol
- Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems