Upgrade der ISE mit voller Upgrade-Methode

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Unterstützte Pfade Vergleich des vollständigen Upgrades mit der Split-Upgrade-Methode Reihenfolge der Knoten-Upgrades mit Split-Upgrade-Methode in einer verteilten Bereitstellung Reihenfolge der Node-Upgrades mit voller Upgrade-Methode in einer verteilten Bereitstellung Vorteile einer vollständigen Upgrade-Methode über Split-Upgrade Vollständiger Upgrade-Flow Benutzeroberfläche aktualisieren Willkommensseite Checkliste Upgrade-Vorbereitung **Upgrade-Bereitstellung Upgrade-Knoten** Zusammenfassung **Health Checks** Aufgaben nach dem Upgrade **Probleme und Rechtsmittel**

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie mithilfe der Full Upgrade-Methode eine bestehende ISE-Bereitstellung von Version 2.7 auf Version 3.1 aktualisieren. Darüber hinaus wird erläutert, wie mithilfe der Health Checks-Funktion potenzielle Bereitstellungsprobleme erkannt und behoben werden. Die ältere Aktualisierungsmethode wird jetzt als Split Upgrade bezeichnet und ist als Alternative verfügbar, wenn die vollständige Upgrade-Methode nicht bevorzugt wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Identity Services Engine (ISE)
- Verständnis der Terminologie zur Beschreibung verschiedener Arten von ISE-Bereitstellungen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- ISE, Version 2.7, Patch 4
- ISE, Version 3.1

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Anmerkung: Die Vorgehensweise ist mit anderen ISE-Versionen vergleichbar oder identisch. Diese Schritte können ab Version 2.6 verwendet werden, um auf Version 3.1 und höher der ISE-Software zu aktualisieren, sofern nicht anders angegeben.

Unterstützte Pfade

Vollständiges Upgrade auf ISE 3.1 wird von unterstützt

- ISE 2.6 Patch 10 und höher
- ISE 2.7 Patch 4 und höher
- ISE 3.0 Patch 3 und höher

Split-Upgrade auf ISE 3.1 wird von ISE 2.6 und höheren Versionen mit oder ohne Patch unterstützt.

Vergleich des vollständigen Upgrades mit der Split-Upgrade-Methode

Reihenfolge der Knoten-Upgrades mit Split-Upgrade-Methode in einer verteilten Bereitstellung

Erfordert mindestens fünf Schritte für eine vollständig verteilte Bereitstellung, um ein Upgrade auf die neuere Version durchzuführen.



Bei Berücksichtigung von ca. 240 Minuten für jeden Schritt würde der gesamte Upgrade-Prozess hier 240*5 Minuten = 20 Stunden dauern.

Reihenfolge der Node-Upgrades mit voller Upgrade-Methode in einer verteilten Bereitstellung

Erfordert nur zwei Schritte für eine vollständig verteilte Bereitstellung, um ein Upgrade auf die neuere Version durchzuführen.



Bei Berücksichtigung von ca. 240 Minuten für jeden Schritt wird der gesamte Upgrade-Prozess jetzt auf 240*2 Minuten = 8 Stunden reduziert.

Vorteile einer vollständigen Upgrade-Methode über Split-Upgrade

• Die Full-Upgrade-Methode beansprucht weniger Zeit für die Gesamtaktivität, da die Knoten parallel aktualisiert werden, während die Split-Upgrade-Methode gut geplant werden muss,

während eine längere Laufzeit des Wartungsfensters erforderlich ist.

- Die Full-Upgrade-Methode ist in Bezug auf die Upgrade-Sequenz problemlos, da es nur zwei Schritte gibt. Bei der Split Upgrade-Methode müssen die Knoten vor dem Start des Aktualisierungsvorgangs entsprechend sequenziert werden.
- Die Full Upgrade-Methode behält die Rollen und Personas bei, die sie vor dem Upgrade hatten. Die Split Upgrade-Methode schaltet die primäre und die sekundäre Admin-Rolle in der aktualisierten Version um.
- Die Fehlerpunkte wurden in der Full-Upgrade-Methode reduziert, indem die API-Abhängigkeit mit bereitstellungsbezogenen Änderungen während des Upgrade-Prozesses eliminiert wurde.
- Die Full Upgrade-Methode ermöglicht die Nachverfolgung des Upgrade-Status vom sekundären Admin-Knoten, wenn der primäre Admin-Knoten wegen eines Upgrades ausfällt. Dies ist bei der Split Upgrade-Methode nicht möglich.
- Die Patch-Installation nach dem Upgrade wird automatisiert und als Option in der Full-Upgrade-Methode bereitgestellt.

Vorsicht: Für ein vollständiges Upgrade ist eine vollständige Ausfallzeit erforderlich, da alle PSNs gleichzeitig ausfallen. Stellen Sie sicher, dass die Aktivität während eines geplanten Wartungsfensters geplant ist.

Vollständiger Upgrade-Flow

Dieses Dokument veranschaulicht den Upgrade-Fluss einer Bereitstellung mit vier Knoten. Der Gesamtprozess bleibt für Bereitstellungen mit zwei oder mehreren Knoten gleich.

-thome Identity Services Engine Home	Context Visibility	Policy Administration Work Centers			License Warning 🔺	
System Identity Management Network Resc Deployment Licensing Certificates Logging	urces	ent pxGrid Services	entric NAC s + Settings	C	lick here to do wireless setu	p Do not show this again
Deployment	Deployment Nodes				Selec	cted 0 Total 4 🚳 🍪 🖕
Deployment	🥖 Edit 🔯 Register 👌 Syncu	p 💆 Deregister			Show All	- 8
🔆 PAN Failover	 Hostname 	Personas	Role(s)	Services	Noc	le Status
	cisco-ise-1	Administration, Monitoring	PRI(A), SEC(M)	NONE	Sec.	
	cisco-ise-2	Administration, Monitoring	SEC(A), PRI(M)	NONE	Sec.	
	cisco-ise-3	Policy Service		ALL		
	cisco-ise-4	Policy Service, pxGrid		SESSION, PROFILER, DEVICE	ADMIN 🔽	

Benutzeroberfläche aktualisieren

Navigieren Sie zu **Administration > System > Upgrade**, um die Aktivität wie im Bild gezeigt zu starten.

dentity Services Engine			Engine _H e	ome ►Co	ntext Visibility	 Operations 	▶ Policy	- Administration	 Work Centers 	
	System Identity Management		nagement 🕨 N	letwork Resour	ces	ortal Managem	ent pxGrid S	ervices Feed Se	rvice	ic NAC
	Deploymen	t Licensing	 Certificates 	Logging	Maintenance	Upgrade H	lealth Checks	Backup & Restore	Admin Access	 Settings

Upgrade Selection

Select the upgrade process you want to carry out:

1. Full upgrade is a multi-step process that enables a complete upgrade of your Cisco ISE Deployment. This will upgrade all nodes in parallel so services will be down during the upgrade with this option. This is intended to upgrade the deployment as quickly as possible.

2. Split upgrade is a multi-step process that enables the upgrade of your Cisco ISE Deployment while allowing services to remain available during the upgrade process for end-users and administrators. This may require changes to the network or load balancers to ensure there are available nodes to service authentications. Uptime is accomplished by upgrading nodes in batches and is the option to limit downtime while taking longer than full upgrade.

Before you begin an upgrade process, check that all your Cisco ISE software is stable by performing the required Health Checks.

Full Upgrade

O Split Upgrade

Anmerkung: Nur die Split Upgrade-Methode wird auf ISE 2.6 Patch 9 und niedriger, ISE 2.7 Patch 3 und niedriger und ISE 3.0 Patch 2 und höher unterstützt. Standardmäßig wird das Fenster "Aufrüstung aufteilen" für diese Versionen gestartet. Der Split-Upgrade-Prozess kann <u>hier</u> referenziert werden. Aktivieren Sie das Optionsfeld **Vollständige Aktualisierung**, und klicken Sie auf **Upgrade starten**.

Start Upgrade

Willkommensseite



Klicken Sie im Begrüßungsbildschirm auf Weiter, um fortzufahren.

Checkliste

Überprüfen Sie die Checkliste, und stellen Sie sicher, dass Sie die Aufgaben ausführen, bevor Sie

fortfahren.



Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich habe die Checkliste überprüft und klicken Sie auf Weiter.

Upgrade-Vorbereitung

Vor dem Upgrade wird bei der vollständigen Bereitstellung eine Vorabprüfung durchgeführt, und die Ergebnisse werden auf dieser Seite angezeigt. Neben den Prüfungen wird in diesem Schritt das Upgrade-Paket auf alle Knoten heruntergeladen, das Offline-Daten-Upgrade (ODU) wird auf dem sekundären Admin-Knoten ausgeführt (dies entspricht der URT-Simulation (Upgrade Readiness Tool) der Split Upgrade-Methode) und schließlich wird auch die Zeitschätzung für die Aktivität angezeigt.

Das Upgrade-Paket wird von der Cisco Software Download-Seite heruntergeladen.

Upgrade bundle for upgrading ISE version 2.6, 2.7, 3.0 to	11-Aug-2021	12607.68 MB	🛨 👾 🖿
3.1. This is a signed bundle for image integrity.			
ise-upgradebundle-2.6.x-3.0.x-to-3.1.0.518.SPA.x86_64.tar.gz			
Advisories 📑			

Um die Prüfung vor dem Upgrade durchzuführen, wählen Sie den Repository-Namen aus, in dem das Upgrade-Paket abgelegt ist. Wählen Sie im Dropdown-Feld "Paket" den Dateinamen des Upgrade-Pakets aus.

Anmerkung: Die vollständige Upgrade-Methode führt auch zur automatischen Patch-Installation nach dem Upgrade. Die Patch-Datei ist zusammen mit dem Upgrade-Paket im selben Repository abzulegen, und der Name der Patch-Datei kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden, wenn eine automatische Patch-Installation gewünscht wird.

dualue Identity	Services Engine	Home → Co	ontext Visibility	 Operations 	Policy	 Administration 	 Work Centers 	
▼ System	Identity Management	Network Resource	rces	ortal Managemer	nt pxGrid Se	ervices + Feed Ser	vice	ric NAC
Deployment	Licensing	tes Logging	Maintenance	Upgrade He	alth Checks	Backup & Restore	Admin Access	 Settings
Upgrade								

A Welcome 2 Checklist 3 Prepare to Upgrade 4 Upgrade Staging 5 Upgrade Nodes 6 Summary

Prepare to Upgrade

From the following drop-down lists, choose the required repository, upgrade software bundle, and patch file. Then, click Start Preparation.

Repository*	Upgrade31	~
Bundle*	ise-upgradebundle-2.6.x-3.0.x-to-3.1.0.518.SPA.x	•
Patch	None	~
Start Prepa	aration	

Klicken Sie auf **Vorbereitung starten**, um die Vorabprüfungen auszuführen. Alle Vorabprüfungen, mit Ausnahme der Prüfung für Paketdownload und Konfigurationsdaten-Upgrade, laufen nach 4 Stunden nach Beginn der Systemvalidierung automatisch ab. Das Upgrade der Konfigurationsdaten (nur ODU) läuft nach 12 Stunden ab.

the large	ty Services Engine Home	+ Contact Visibility	y K Operatives X Palley = All-Installation: X Noti Centers	Literes Warring 📥 🔍	
*System	+ identity Management + Nervor	K Raecurses + De	n/un Forst Interagement public Services + Fines Service + Theor Centric NAC		
Deployment	Upersing + Certificates + 5	roping + Maintenar	nos Usgawán Health Charlos + Becking & Rexters + Admin Access + Derlings		
Repository	* Upgradebt	v			
Bandw'	te-oprobinde-25.x30.x1	03.10.010.09% v			
Pate		۷			
Downloa	d Report				
Estimated	tine of Upgrade process: Shr 12	nia			
Ŷ	Repository Validation	44	•		
	Bundle Counicad	44	•		
	Memory Check	44	•		
	NN Palover Valdeton	<u>11</u>	•		
	Scheduled Backup Check	11	e 0		
	Config Backup Check	10	e C		
	Configuration Data Upgrade	10	•		
	Pletform Support Check	44	•		
	Deployment Validation	11	•		
	DNS Repolvability	41	•		
	Trust Store Certificate Validation	11	•		
	System Certificate Validation	44	•		
	Disk Sproe Check	44	•		
	NTP Reschability and Time Source I	Check d/l	•		
	Lost Average Check	4/1	•		
••	License Validation	a1 (e 5		
1	Services or Process Failures	44	-		

Anmerkung: Die PAN-Failover-Einstellung sollte vor der Upgrade-Aktivität deaktiviert werden. Wenn die Aktualisierung nicht manuell durchgeführt wird, wird sie automatisch deaktiviert, sobald sie ausgelöst wird.

Reck Start Steging

Anmerkung: Die ISE ab Version 3.0 erfordert die Nutzung von Smart Licensing. Herkömmliche Lizenzierung wird nicht unterstützt. Falls Smart Licensing vor dem Upgrade nicht aktiviert oder registriert ist, wird die ISE standardmäßig nach dem Upgrade in den Evaluierungszeitraum für Smart Licensing verschoben. Referenzlink zur Lizenzmigration: <u>Produkte - ISE Licensing Migration Guide - Cisco</u> Wenn Sie ISE von 2 aktualisieren. x bis 3.x, es sind Änderungen der Lizenzierungsstufen erforderlich. Details finden Sie hier: <u>Cisco</u> <u>Identity Services Engine - Häufig gestellte Fragen zur Cisco ISE-Lizenz - Cisco.</u>

Vorsicht: Alle Konfigurationsänderungen auf der ISE sind zu vermeiden, sobald das Upgrade der Konfigurationsdaten ausgelöst wird. Alle vorgenommenen Änderungen gehen nach dem Upgrade verloren.

Wenn eine der Komponentenvorprüfungen fehlschlägt, werden sie je nach Kritikalität rot oder orange angezeigt. Die in Rot aufgezeigten Fehler müssen zwingend beseitigt werden, bevor weitere Schritte eingeleitet werden können. Die orangefarbenen Warnhinweise halten den Aktualisierungsprozess nicht an. Es empfiehlt sich jedoch, diese als Best Practice zu beheben und in Zukunft Auswirkungen auf die Bereitstellungsfunktionen und -funktionen zu vermeiden.

Wenn die Fehler behoben sind, klicken Sie auf Start Staging (Bereitstellung starten), um fortzufahren.

Upgrade-Bereitstellung

Während der Upgrade-Bereitstellung wird die aktualisierte Datenbankdatei auf alle Knoten in der Bereitstellung kopiert, und die Konfigurationsdateien werden auf allen Knoten der Bereitstellung gesichert.

Die Dump-Datei befindet sich bereits im sekundären Admin-Knoten als Teil des ODU. In diesem Schritt erstellt der sekundäre Admin-Knoten nur Sicherungsdateien für CA NSS DB, Smart Licensing und die DHCP/DNS-Konfiguration. Alle anderen Knoten erstellen diese Dateien, müssen aber zusätzlich die Dump-Datei vom sekundären Admin-Knoten kopieren.

Induite Identity Services Engine Home + Context Visibility + Operations + Policy	License Warning 🔺	9 0 0
System + identify Management + Network Resources + Device Portal Management priGrid Services + Feed Service + Threat Centric NAC		
Deployment Licensing + Certificates + Logging + Maintenance Upgrade Health Checks + Backup & Restore + Admin Access + Settings		
Upgrade		
Mulcome 2 Checklist 3 Prepare to Upgrade 4 Upgrade Staging 5 Upgrade Nodes 6 Summary		C• Ext Wizard
Upgrade Staging		
The upgrade bundle files are being transferred to all nodes in your ISE deployment.		
the status of transfer for each node can be viewed below. You can continue to use		
Cisco ISE while the transfer is in progress.		
csco-se-1 gce selab.local		
rizo ke 2 me kalab lural		
clsco-ise-3 gce iselab local		
o o		
cisco-ise-4 gce iselab local		
0		

Back Next

Klicken Sie auf Weiter, wenn die Bereitstellung für alle Knoten abgeschlossen ist.

Upgrade-Knoten

Klicken Sie auf Start, um das Upgrade zu starten.

den den	tity Services E	ngine _I	Home 🕨	Context Visibility	 Operations 	▶ Policy	✓ Administration
▼System	Identity Mana	agement 🕨	Network Reso	ources	Portal Managem	nent pxGrid S	ervices Feed Servi
Deploymen	Licensing	 Certificates 	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Checks	Backup & Restore

Upgrade

Welcome	2 Checklist	3 Prepare to Upgrade	4 Upgrade Staging	5 Upgrade Nodes	6 Summary
---------	-------------	----------------------	-------------------	-----------------	-----------

Upgrading Nodes

View the progress of the upgrade process on each Cisco ISE node. Upgrade progress can be monitored from Secondary PAN UI while Primary PAN is getting upgraded and from Primary PAN UI while Secondary PAN is getting upgraded.

Estimated time of Upgrade process: 5hr 12min

Start

Eine Popup-Meldung bestätigt, dass das Upgrade ausgelöst wird und alle Knoten in einer Warteschlange mit dem Upgrade-Status angezeigt werden. Da die Aktualisierung zuerst auf dem primären Admin-Knoten gestartet wird, meldet sich das System von diesem Knoten ab, und jetzt kann der Upgrade-Status über die GUI des sekundären Admin-Knotens überwacht werden. Navigieren Sie auf der Benutzeroberfläche des sekundären Administrationsknotens zu Administration > System > Upgrade, um den Status weiterhin anzuzeigen.

•	dentity	Services Engli	ne 🗸 Adn	ninistration		
	▼System					
	System Time	Session Info	Deployment	Upgrade	Server Certificate	Certificate Signing Requests

Upgrade

🛖 Upgrade Nodes

Upgrading Nodes

View the progress of the upgrade process on each Cisco ISE node.

Upgrade progress can be monitored from Secondary PAN UI while Primary PAN is getting upgraded and from Primary PAN UI while Secondary PAN is getting upgraded.



Sobald der primäre Admin-Knoten aktualisiert und die Services aktiviert wurden, meldet sich das System von der GUI des sekundären Admin-Knotens ab. Benutzer können jetzt über die GUI des primären Administrationsknotens wieder zur Überwachung des Status wechseln, während alle anderen Knoten der Bereitstellung gleichzeitig für das Upgrade ausfallen.

≡ Cisco IS	E							Adı	ministration · Sy	stem
Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Check	ks Bacl	kup & Restore	Admin Access	Settings
$\odot -$		—⊘–		—⊘—		—⊘—				- 6
Welcome		Checklist		Prepare to Upgrade		Upgrade Staging	9	Upgrade Node	s	Summary
Estimated time of	of Upgrade pr	OCESS: 5hr 12min								
Overall Upgrade F	rogress					21	hr 34min			
eisco-ise	-1.gce.iselab.lo	ocal				0				
cisco-ise	-2.gce.iselab.lo	ocal								
STEP 2	OF 8 - VERIFY	FILES IN BUNDLE				Ŭ				
✓ ☺ cisco-ise	-3.gce.iselab.lo	ocal								
STEP 2	OF 8 - VERIFY	FILES IN BUNDLE								
< 3 cisco-ise	-4.gce.iselab.ic	ocal				0				
STEP 2	2 OF 8 - VERIFY	FILES IN BUNDLE								

Exit Wizard

Sobald alle Knoten erfolgreich aktualisiert wurden, ändert sich der Status in Grün.

= Cise	o ISE							Administration	System	🔺 Excitation Week 10 Days — O	0 21 0
Deploymer	t Licensin	g Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	e Health Checks	Backup & Rest	re Admin Acces	s Settings		
e) (⊘				_⊘_)	6		
Welc	ome	Checklist		Prepare to Upgrade		Upgrade Staging	Upgrade	Nodes	Summary		
Up	grading	Nodes									
View 1 Upgril gettin	the progress of de progress ci g upgraded.	the upgrade proce in be monitored from	ss on each Ci n Secondary	isco ISE node. PAN UI while Prim	ary PAN is (petting upgraded and	I from Primary PAN U	I while Secondary PA	N is		
Estim	ated time of Up	grade process: SW	12min								
Overal	Upgrade Progr	198					Ohr 15min				
	cisco-ise-1.go	e iselab local									
I	cisco-ise-2.go	e iselab local									
Ī	cisco-ise-3.go	e.iselab.local									
Ĩ	cisco-ise-4.go	e.iselab.local					,				
•						0)				

Dack Next

Wenn Knoten fehlschlagen, wird ein Popup-Fenster mit Informationen zum ausgefallenen Knoten angezeigt. Klicken Sie im Popup-Fenster auf **OK**, um die fehlgeschlagenen Knoten aus der Bereitstellung zu entfernen. Diese müssen einzeln aktualisiert/neu dargestellt und ggf. der Bereitstellung wieder hinzugefügt werden.

Klicken Sie auf Weiter, um die Gesamtberichte zur Aktualisierung anzuzeigen.

Zusammenfassung

Nachdem der Upgrade-Prozess abgeschlossen ist, können die Diagnose-Upgrade-Berichte für die Bereitstellung angezeigt und von dieser Seite heruntergeladen werden.

≡ Cisco ISE	inistration - System				A Evaluation Wode 80 Days	Q (2	58 @			
Deployment Licensing	Certificates L	ogging Maintenance	Upgrade Health Ch	ecks Backup & Restore	Admin Access	Settings				
Welcome	Checklist	Prepare to Upgrade	Upgrade Stag	alng Upgrade Nod	les	— 6 Summary				
Summary You are successfully complete	ed Upgrade workflov	w! Download all reports befor	e clicking Finish.							
Checklist Print Checklist										
Prepare to Upgrade Down	load Report									
Upgrade Report Download	Report									
System Health Download Re	eport									
Exit Wizard										Finish

Health Checks

Zur Überprüfung des Bereitstellungsstatus nach der Aktualisierung wird automatisch eine Statusprüfung ausgeführt, um den Status der Bereitstellung zu überprüfen. Dieser Bericht kann von der Übersichtsseite des Upgrade-Flows heruntergeladen werden. Wenn zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Statusprüfung nach Bedarf erforderlich ist, navigieren Sie zu Administration > System > Health Checks, und klicken Sie auf Health Checks starten.

Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Checks	Backup & Restore	Admin Access	Settings

Health Checks

Validate your deployment against any critical errors. Starting will perform a range of checks to ensure that all your software is working stable (Health Check might not respond for 15 minutes). Once validation will finish you can download report. After successful checking you can go to Upgrade Workflow.



Aufgaben nach dem Upgrade

Wenn sich ein Benutzer nach Abschluss des Upgrades bei der GUI des primären Admin-Knotens anmeldet, wird eine Popup-Meldung zu Aufgaben nach dem Upgrade angezeigt.

Summary Endpoints Guests Post-Upgrade Tasks	- 2
Total Endpoints () Now perform the mandatory post-upgrade tasks for this release. nticated Guests ()	BYOD End
Note: If Full Upgrade was used on this deployment and if due to any unexpected event it took more than estimated time, please check Deployment sync status. If any node is out of sync, Cisco recommends to run manual sync on secondary ISE which are out of sync. O	5
Don't show post upgrade messages again.	
# AUTHENTICATIONS ()	B S X
kternity Store Identity Group Network Device Fail	
No data available. No data available.	
Back Accept and close	

Klicken Sie in der Popup-Meldung auf den Hyperlink für Aufgaben nach dem Upgrade, um die

Aufgabendetails zu überprüfen und abzuschließen.

Probleme und Rechtsmittel

- 1. Wenn das Upgrade des primären Admin-Knotens fehlschlägt, leiten Sie den sekundären Admin zum primären Admin weiter, und versuchen Sie es erneut.
- 2. Wenn das Upgrade auf einem anderen Knoten außer dem primären Admin fehlschlägt, muss der Knoten von der Bereitstellung entfernt werden. Dieser Knoten muss einzeln aktualisiert oder direkt auf die aktualisierte Version neu erstellt werden und kann der Bereitstellung wieder hinzugefügt werden.