# **IDS PIX Shunding mit Cisco IDS UNIX Director**

### Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Konfigurieren Netzwerkdiagramm Konfigurationen Konfigurieren des Sensors Hinzufügen des Sensors zum Director Konfigurieren des Shings für PIX Überprüfen Bevor Sie den Angriff starten Starten und Beenden des Angriffs Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

## **Einführung**

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie mithilfe von Cisco IDS UNIX Director (ehemals Netranger Director) und Sensor das Herunterfahren auf einem PIX konfigurieren. In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass der Sensor und Director betriebsbereit sind und die Sniffing-Schnittstelle des Sensors so eingerichtet ist, dass sie bis zur externen PIX-Schnittstelle reicht.

### **Voraussetzungen**

#### **Anforderungen**

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

#### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf diesen Software- und Hardwareversionen.

- Cisco IDS UNIX Director 2.2.3
- Cisco IDS UNIX Sensor 3.0.5
- Cisco Secure PIX mit 6.1.1 Hinweis: Wenn Sie die Version 6.2.x verwenden, können Sie

Secure Shell Protocol (SSH)-Management verwenden, jedoch nicht Telnet. Weitere Informationen finden Sie unter Cisco Bug ID <u>CSCdx55215</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden).

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

### Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u>.

## Konfigurieren

In diesem Abschnitt finden Sie die Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Cisco IDS UNIX Director und Sensor werden zur Verwaltung eines Cisco Secure PIX zum Shunding verwendet. Beachten Sie bei der Betrachtung dieser Konfiguration folgende Konzepte:

- Installieren Sie den Sensor, und stellen Sie sicher, dass der Sensor ordnungsgemäß funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Sniffing-Schnittstelle auf die externe Schnittstelle des PIX erstreckt.

**Hinweis:** Weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen finden Sie im <u>Command Lookup Tool</u> (nur registrierte Kunden).

#### **Netzwerkdiagramm**

In diesem Dokument wird diese Netzwerkeinrichtung verwendet.



#### **Konfigurationen**

In diesem Dokument werden diese Konfigurationen verwendet.

- Routerleuchte
- PIX Tiger

```
Routerleuchte
Current configuration : 906 bytes
!
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
1
hostname light
!
enable password cisco
!
username cisco password 0 cisco
ip subnet-zero
!
1
!
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
1
call rsvp-sync
!
1
1
fax interface-type modem
mta receive maximum-recipients 0
1
controller E1 2/0
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 100.100.100.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
1
interface BRI4/0
no ip address
shutdown
1
interface BRI4/1
no ip address
shutdown
interface BRI4/2
no ip address
 shutdown
```

```
interface BRI4/3
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1
ip http server
ip pim bidir-enable
1
!
dial-peer cor custom
1
line con 0
line 97 108
line aux 0
line vty 0 4
login
!
end
PIX Tiger
PIX Version 6.1(1)
nameif gb-ethernet0 intf2 security10
nameif gb-ethernet1 intf3 security15
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
enable password 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
passwd 9jNfZuG3TC5tCVH0 encrypted
hostname Tiger
fixup protocol ftp 21
fixup protocol http 80
fixup protocol h323 1720
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol sip 5060
fixup protocol skinny 2000
names
!--- Allows ICMP traffic and HTTP to pass through the
PIX !--- to the Web Server. access-list 101 permit icmp
any host 100.100.100.100
access-list 101 permit tcp any host 100.100.100.100 eq
www
pager lines 24
logging on
logging buffered debugging
interface gb-ethernet0 1000auto shutdown
interface gb-ethernet1 1000auto shutdown
interface ethernet0 auto
interface ethernet1 auto
mtu intf2 1500
mtu intf3 1500
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip address intf2 127.0.0.1 255.255.255.255
ip address intf3 127.0.0.1 255.255.255.255
ip address outside 100.100.100.1 255.255.255.0
ip address inside 10.66.79.203 255.255.255.224
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
```

no failover failover timeout 0:00:00 failover poll 15 failover ip address intf2 0.0.0.0 failover ip address intf3 0.0.0.0 failover ip address outside 0.0.0.0 failover ip address inside 0.0.0.0 pdm history enable arp timeout 14400 global (outside) 1 interface nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 !--- Static NAT for the Web Server. static (inside,outside) 100.100.100.100 10.66.79.204 netmask 255.255.255.255 0 0 access-group 101 in interface outside route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.2 1 route inside 10.66.0.0 255.255.0.0 10.66.79.193 1 timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00h323 0:05:00 s0 timeout uauth 0:05:00 absolute aaa-server TACACS+ protocol tacacs+ aaa-server RADIUS protocol radius aaa-server LOCAL protocol tacacs+ no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server community public no snmp-server enable traps floodquard enable no sysopt route dnat !--- Allows Sensor Telnet to the PIX from the inside interface. telnet 10.66.79.199 255.255.255.255 inside telnet timeout 5 ssh timeout 5 terminal width 80 Cryptochecksum:b4c820ba31fbb3996ca8891503ebacbc : end

### Konfigurieren des Sensors

In diesen Schritten wird beschrieben, wie der Sensor konfiguriert wird.

- 1. Telnet bis 10.66.79.199 mit Benutzername root- und Kennwort-Angriff.
- 2. Geben Sie sysconfig-sensor ein.
- Geben Sie folgende Informationen ein:IP-Adresse: 10.66.79.199IP-Netzmaske: 255 255 224IP-Hostname: Sensor 2Standardroute: 10.66.79.193Netzwerkzugriffskontrolle10.KommunikationsinfrastrukturSensor-Host-ID: 49Sensor-Organisations-ID: 900Sensor-Hostname: Sensor 2Name der Sensororganisation: CiscoSensor-IP-Adresse: 10.66.79.199IDS Manager-Host-ID: 50IDS Manager-Organisations-ID: 900IDS Manager-Hostname: Verzeichnis3Name der IDS Manager-Organisation: CiscoIP-Adresse des IDS Managers: 10.66.79.201
- 4. Speichern Sie die Konfiguration. Der Sensor wird dann neu gestartet.

#### Hinzufügen des Sensors zum Director

Führen Sie diese Schritte aus, um den Sensor dem Director hinzuzufügen.

- 1. Telnet bis 10.66.79.201 mit Benutzername netrangr und Kennwort-Angriff.
- 2. Geben Sie ovw& ein, um HP OpenView zu starten.
- 3. Wählen Sie im Hauptmenü Sicherheit > Konfigurieren aus.
- 4. Wählen Sie im Netranger-Konfigurationsmenü **Datei > Host hinzufügen aus**, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5. Geben Sie diese Informationen ein, und klicken Sie auf

	Use this panel to specify the remote machine to which you wish to establish connectivity. If you need to add a new organization, click Create.			
	Organization name	cisco 🗢	Create	
	Organization ID	900		
	Host name	sensor-2		
	Host ID	199		
	Host IP Address	10,66,79,199		
	🗌 Secondary Direct	tor		
	🗖 IOS IDS			
	🕱 Sensor / IDSM			
Weiter				

6. Lassen Sie die Standardeinstellungen unverändert, und klicken Sie auf

Use this dialog box to define the type of machine you are adding.

Please remember that in order for connectivity to be established, the remote machine must already know the IDs and IP address of this Director. For Sensors, this is accomplished at install time by running sysconfig-sensor. For remote (secondary) Directors, this is accomplished by running nrConfigure on the remote machine and modifying the hosts and routes System Files accordingly.

Initialize a newly installed Sensor

Connect to a previously configured Sensor

O Forward alarms to a secondary Director

Weiter.

7. Ändern Sie die Protokoll- und Shun-Minuten, oder belassen Sie sie als Standard, wenn die Werte zulässig sind. Ändern Sie den Namen der Netzwerkschnittstelle in den Namen der Sniffing-Schnittstelle. In diesem Beispiel ist es "iprb0". Es kann "spwr0" oder alles andere sein, basierend auf dem Sensortyp und der Art, wie Sie den Sensor verbinden.

Use this dialog box to set the time in minutes for automatic logging and shunning, the name of the Sensor network interface performing packet capture, and the addresses and netmasks of networks protected by the Sensor.				
Number of minutes to log on an event.	15]			
Number of minutes to shun on an event.	15			
Network Interface Name	jiprb0			
Sensor Protected Networks Internal IP Addresses				

8. Klicken Sie auf **Weiter**, bis eine Option zum Klicken auf **Fertig stellen** ist.Der Sensor wurde nun erfolgreich zum Director hinzugefügt. Im Hauptmenü wird **sensor-2** angezeigt, wie in diesem Beispiel

gezeigt.									
<u>M</u> ap <u>E</u> di	t <u>V</u> iew	<u>P</u> erformance	_ <u>C</u> onfigura	ation 🛽	<u>F</u> ault	Security	Tools	Options	
<u>W</u> indow									<u>H</u> elp
⊿ 🏦	品	• <del>-&gt;</del> 2	een						
		<b>`</b>		8 .			Ø		
	$\mathbb{P}$	<b></b>		$\overline{\swarrow}$			— ( <b>-</b>	₽	
	sensor-	2	_	dir3			ser	isor-3	

Führen Sie diese Schritte aus, um die Fehlerbehebung für PIX zu konfigurieren.

- 1. Wählen Sie im Hauptmenü Sicherheit > Konfigurieren aus.
- 2. Markieren Sie im Netranger-Konfigurationsmenü den Eintrag **sensor-2**, und doppelklicken Sie darauf.
- 3. Öffnen Sie die Geräteverwaltung.
- 4. Klicken Sie auf **Geräte > Hinzufügen**, und geben Sie die in diesem Beispiel gezeigten Informationen ein. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Telnet und enable sind beide "Cisco".

IP Address 10.66.79.203	User Name
Device Type PIX	Password
Sensor's NAT IP Address	Enable Password
Enable SSH	

5. Klicken Sie auf **Herunterfahren > Hinzufügen**. Fügen Sie Host **100.100.100.100** unter "Niemals zu schließende Adressen" hinzu. Klicken Sie auf **OK**, um

	General	Devices	Interfaces	Shunning	
	Maximum Numbe 100 Addresses No	r of Shunned Ei ever to Shun	ntries		
fortzufahren	Network Add 100,100,100	Iress Network	1ask 255,255	Add Delete Modify	

6. Klicken Sie auf **Shunning > Add**, und wählen Sie **sensor-2.cisco** als die Server aus, die nicht geladen werden. Dieser Teil der Konfiguration ist abgeschlossen. Schließen Sie das Fenster

	Shunning Servers	
	Sensor	Add
	sensor-2, cisco	Add Delete Modify
Geräteverwaltung		

7. Öffnen Sie das Fenster Angriffserkennung, und klicken Sie auf **Geschützte Netzwerke**. Fügen Sie **10.66.79.1** zu **10.66.79.254** in das geschützte Netzwerk

	Source Address
	Enter range of IP addresses to be protected
	Enter a network address to be protected
	Start Address:
	10,66,79,1į
	End Address:
	10,66,79,254
ein.	

8. Klicken Sie auf Profil und wählen Sie Manuelle Konfiguration > Signaturen ändern aus. Wählen Sie Large ICMP Traffic and ID: 2151 klicken Sie auf Ändern, und ändern Sie die Aktion von Keine in Beenden und Anmelden. Klicken Sie auf OK, um

#### fortzufahren.

Signature Large ICMP traffic	sensor-2.cisco loggerd 3
ID 2151	dir3.cisco smid ₿
Action Shun & Log	_

9. Wählen Sie **ICMP Flood** und **ID: 2152** klicken Sie auf **Ändern**, und ändern Sie die Aktion von **Keine** in **Beenden und Protokoll**. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren.

S	ignature CMP Flood	sensor-2.cisco loggerd ≹4	
1	ID 2152	dir3.cisco smid ∯	
A	ction Shun & Log —		

- 10. Dieser Teil der Konfiguration ist abgeschlossen. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster Intrusion Detection (Angriffserkennung) zu schließen.
- 11. Öffnen Sie den Ordner **Systemdateien**, und öffnen Sie das Fenster **Daemons**. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Daemons aktiviert haben:

Daemons		
	_	_
	▶ nr.postofficed	∣X nr.configd
	🕱 nr.loggerd	🔲 nr.smid
	🔀 nr.sensord	🔲 nr.eventd
	🔀 nr.packetd	🕱 nr.sapd
	🔀 nr.managed	🕱 nr.fileXferd

12. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren, und wählen Sie die Version aus, die Sie gerade geändert haben. Klicken Sie auf Speichern > Übernehmen. Warten Sie, bis das System Ihnen mitteilt, dass der Sensor fertig ist, starten Sie die Dienste neu, und schließen Sie alle Fenster für die Netranger-

Konfiguration.

Version / Item	Creation Time	Open
🗄 👼 Version 11	Mon Apr 22 21:04:57 EDT 2002	
- 🔤 Communications	Mon Apr 22 21:04:57 EDT 2002	View
- 🔊 Data Management	Mon Apr 22 21:04:57 EDT 2002	
- 🖳 Device Management	Mon Apr 22 21:04:57 EDT 2002	Save
- Jo <sup>†</sup> Event Processing	Mon Apr 22 21:04:57 EDT 2002	
- 🖓 Intrusion Detection	Mon Apr 22 21:04:57 EDT 2002	Apply
🔄 🗁 System Files		
- 💷 Authorization	Mon Apr 22 21:04:57 EDT 2002	Delete
– 🍓 Daemons	Mon Apr 22 21:04:57 EDT 2002	
1	►	·
	Close	

## <u>Überprüfen</u>

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

### Bevor Sie den Angriff starten

```
Tiger(config)# show telnet
10.66.79.199 255.255.255.255 inside
Tiger(config)# who
0: 10.66.79.199
```

#### 1 in use, 1 most used Global 100.100.100 Local 10.66.79.204 static

Light#ping 100.100.100.100

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 112/195/217 ms

Light#telnet 100.100.100.100 80 Trying 100.100.100. 80 ... Open

#### Starten und Beenden des Angriffs

Light**#ping** Protocol [ip]: Target IP address: **100.100.100.100** Repeat count [5]: **100000** Datagram size [100]: **18000** Timeout in seconds [2]: Extended commands [n]: Sweep range of sizes [n]: Type escape sequence to abort. Sending 100000, 18000-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds: !..... Success rate is 4 percent (1/21), round-trip min/avg/max = 281/281/281 ms

#### Light#telnet 100.100.100.100 80

Trying 100.100.100.100, 80 ... % Connection timed out; remote host not responding

Tiger(config)# **show shun** Shun 100.100.100.2 0.0.0

Tiger(config)# show shun stat intf2=OFF, cnt=0 intf3=OFF, cnt=0 outside=ON, cnt=2604 inside=OFF, cnt=0 intf4=OFF, cnt=0 intf5=OFF, cnt=0 intf6=OFF, cnt=0 intf7=OFF, cnt=0 intf7=OFF, cnt=0 intf9=OFF, cnt=0 Shun 100.100.100.2 cnt=403, time=(0:01:00).0 0 0 15 Minuten später kehrt er wieder zur Normalität zurück, da das Geräusch auf 15 Minuten eingestellt ist.

```
Tiger(config) # show shun
```

Tiger(config)# show shun stat intf2=OFF, cnt=0 intf3=OFF, cnt=0 outside=OFF, cnt=4437 inside=OFF, cnt=0 intf4=OFF, cnt=0 intf5=OFF, cnt=0 intf6=OFF, cnt=0 intf7=OFF, cnt=0 intf8=OFF, cnt=0 intf9=OFF, cnt=0

Light#**ping 100.100.100.100** 

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

Light#telnet 100.100.100.100 80 Trying 100.100.100.100, 80 ... Open

### **Fehlerbehebung**

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

### Zugehörige Informationen

- End-of-Sale für Cisco IDS Director
- End-of-Life für Cisco IDS Sensor Software Version 3.x
- Produkt-Support für das Cisco Intrusion Prevention System
- Produkt-Support für die Cisco PIX Firewall
- <u>Cisco Secure PIX Firewall Befehlsreferenzen</u>
- Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems