# Fehlerbehebung bei Integration der Threat Grid-Appliance mit FMC

# Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Problem Szenario 1 Szenario 2 Integration Von internen CA signierte Zertifikate für eine saubere Administratorschnittstelle Saubere Benutzeroberfläche Admin-Schnittstelle Saubere Schnittstelle CSR und CER zu PEM Admin-Schnittstelle CSR und CER zu PEM Richtiges Format der Bescheinigung für FMC PEM **ERSTELLEN** Unterschied zwischen in Windows und Linux erstelltem Zertifikat Hochladen von Zertifikaten auf TG-Appliance und FMC Zertifikat für eine saubere Schnittstelle hochladen Zertifikat für eine Admin-Schnittstelle hochladen Zertifikat in FMC hochladen Zugehörige Informationen

# Einführung

In diesem Dokument wird die Integration der Thread Grid Appliance (TGA) mit FirePOWER Management Center (FMC) ausführlich beschrieben.

# Voraussetzungen

# Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- FirePOWER Management FMC
- Threat Grid Appliance Grundkonfiguration
- Zertifizierungsstellen erstellen
- Linux/Unix

# Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- FMC Version 6.6.1
- Threat Grid 2.12.2
- CentOS 8

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

#### Problem

In diesem Fallszenario werden zwei Probleme und zwei Fehlercodes angezeigt.

# Szenario 1

Fehler bei der Integration:

Sandbox registration failed: Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates (code = 60)

Wenn es um dieses Problem geht, betrifft das Problem das Zertifikat, das nicht als vollständige Kette in das FMC hochgeladen wird. Da das Zertifikat mit CA-Vorzeichen verwendet wurde, muss die gesamte Zertifikatskette, die zu einer einzigen PEM-Datei zusammengefasst wurde, verwendet werden. In einem anderen Wort beginnen Sie mit **Root CA > Intermediate Cert** (falls zutreffend) **> Clean Int**. Bitte lesen Sie <u>diesen Artikel</u> aus dem offiziellen Leitfaden, der die Anforderungen und Verfahren beschreibt.

Wenn es eine mehrstufige Signierungskette von CAs gibt, müssen alle erforderlichen Zwischenzertifikate und das Stammzertifikat in einer einzigen Datei enthalten sein, die in das FMC hochgeladen wird.

Alle Zertifikate müssen PEM-kodiert sein.

Die neuen Zeilen der Datei müssen UNIX und nicht DOS sein.

Wenn die Threat Grid-Appliance ein selbstsigniertes Zertifikat vorlegt, laden Sie das von dieser Appliance heruntergeladene Zertifikat hoch.

Wenn die Threat Grid-Appliance ein Zertifikat mit CA-Vorzeichen vorlegt, laden Sie die Datei hoch, die die Zertifikatsignierungskette enthält.

## Szenario 2

Ungültiger Fehler beim Zertifikatsformat

Invalid Certificate format (must be PEM encoded) (code=0) Fehler beim Zertifikatsformat, wie im Bild gezeigt.



Dieser Fehler ist auf die falsche Formatierung des kombinierten PEM-Zertifikats zurückzuführen, das auf dem Windows-Computer mit OpenSSL erstellt wurde. Es wird dringend empfohlen, ein Linux-System zum Erstellen dieses Zertifikats zu verwenden.

#### Integration

Schritt 1: Konfigurieren Sie die TGA, wie in den Bildern gezeigt.

CISCO Threat Grid	Appliance Home Configuration Status Operations Support
Configuration	Network Configuration
Authentication CA Certificates	CLEAN interface
Change Password Clustering	IP Assignment
Date and Time	STATIC
Integrations	172.16.2.103
License Network	Subnet Mask 255.255.255.0
Network Exit	Gateway
Notifications	Host Name
SSH SSL	
Syslog	Primary DNS Server 172.16.2.5
	Secondary DNS Server

ADMIN interface MAC Address: 40. 20 IP Address: 10 8.30 (STATIC) IP Assignment STATIC IP Address 10 30 Subnet Mask 255.255.192 Gateway 10 1 Host Name TG-M5
Save Activate
Host (A) Security
Host (uses parent domain if left blank):
W M4
Fully qualified domain name (EQDN):
Were com
IP address:
1/2.10.2.103
<ul> <li>Update associated pointer (PTR) record</li> </ul>

Host (A)	Security
<u>H</u> ost (u:	ses parent domain if left blank):
TG-M5	
<u>F</u> ully qu	alified domain name (FQDN):
TC	.com
I <u>P</u> addre	ess:
10	18.30
10	18.30

## Von internen CA signierte Zertifikate für eine saubere Administratorschnittstelle

Schritt 1: Generieren Sie den privaten Schlüssel, der sowohl für die Admin- als auch für die CleanInterface verwendet wird.

openssl ecparam -name secp521r1 -genkey -out private-ec-key.pem Schritt 2: CSR erstellen

Saubere Benutzeroberfläche

Schritt 1: Navigieren Sie zur CSR-Erstellung, und verwenden Sie den generierten privaten Schlüssel.

openssl req -new -key private-ec-key.pem -out MYCSR.csr

**Hinweis:** Der CN-Name muss für CSR eingegeben werden und mit dem Hostnamen der unter "Netzwerk" definierten sauberen Schnittstelle übereinstimmen. Auf dem DNS-Server muss ein DNS-Eintrag vorhanden sein, der den Hostnamen der sauberen Schnittstelle auflöst.

CISCO Threat Grid App	liance Home	Configuration	Status	Operations	Support
Configuration Authentication CA Certificates Change Password Clustering Date and Time Email Integrations License Network Exit NFS Notifications SSH SSL Syslog Host W	twork Configuration EAN interface C Address: a4 da assignment TATIC P Address 172.16.2.103 Subnet Mask 255.255.255.0 Sateway 172.16.2.254 t Name 4 nary DNS Server 2.16.2.5 condary DNS Server	IP Address: 172		(STATIC)	

#### Admin-Schnittstelle

Schritt 1: Navigieren Sie zur CSR-Erstellung, und verwenden Sie den generierten privaten Schlüssel.

openssl req -new -key private-ec-key.pem -out MYCSR.csr

**Hinweis:** Der CN-Name muss für CSR eingegeben werden und mit dem "Hostnamen" der "Admin-Schnittstelle" übereinstimmen, die unter "Netzwerk" definiert ist. Auf dem DNS-Server muss ein DNS-Eintrag vorhanden sein, der den Hostnamen der sauberen Schnittstelle auflöst.

ADMIN interface
MAC Address: 40: 80 IP Address: 10 8.30 (STATIC)
IP Assignment V
IP Address 10 30
Subnet Mask 255.255.192
Gateway
Host Name TG-M5
Save Activate

Schritt 2: CSR ist von CA zu unterzeichnen. Laden Sie das Zertifikat im DER-Format mit der CER-Erweiterung herunter.

Schritt 3: Konvertieren von CER in PEM

openssl x509 -inform DER -outform PEM -in xxxx.cer -out yyyy.pem

#### Saubere Schnittstelle CSR und CER zu PEM



Admin-Schnittstelle CSR und CER zu PEM

C:\Users\Administrator\Downloads\TG\FMC>openssl req -new -key step7-1-private-ec -key.pem -out Admin-interface\_CSR.csr Wat are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank. -----Country Name (2 letter code) [AU]: State or Province Name (full name) [Some-State]: Locality Name (eg, city) []: Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:PPJ Organizational Unit Name (eg, section) []:IT Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:TG-Email Address []: Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request A challenge password []:Cisco@123 An optional company name []:PPJ C:\Users\Administrator\Downloads\TG\FMC>openssl x509 -inform DER -outform PEM -i n Admin-interface\_CSR\_CA-signed\_DER\_CER.cer -out Admin-interface\_CSR\_CA-signed\_D ER PEM.pem

#### Richtiges Format der Bescheinigung für FMC

Wenn Sie bereits Zertifikate erhalten haben und diese im CER/CRT-Format vorliegen und bei Verwendung eines Texteditors lesbar sind, können Sie einfach die Erweiterung in PEM ändern.

Wenn das Zertifikat nicht lesbar ist, müssen Sie das DER-Format in ein PEM-lesbares Format umwandeln.

openssl x509 -inform DER -outform PEM -in xxxx.cer -out yyyy.pem

#### PEM

Beispiel für ein PEM-lesbares Format, wie im Bild gezeigt.

1	BEGIN CERTIFICATE
2	MIIFozCCA4ugAwIBAgITGQAAAALex/EgACaWIAAAAAAAAjANBgkqhkiG9w0BAQUF
3	ADAaMRgwFgYDVQQDEw9Ub21EZW1vIFJvb3QgQ0EwHhcNMTQwMjA3MTQwMTU3WhcN
4	MjQwMjA3MTQxMTU3WjBKMRIwEAYKCZImiZPyLGQBGRYCc2UxFzAVBgoJkiaJk/Is
5	$\verb+ZAEZFgd0b21kZW1vMRswGQYDVQQDExJUb21EZW1vIE1zc3VpbmcgQ0EwggEiMA0G$
6	$\tt CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDC8XmXxLHo0M/521CFtI4DSN6qVNAN$
7	8jxujS4PSSRnQtaqpbjbcAZpvbYysNt2uwA40urkxY2nyn4SMy/21S4L9x10u8su
8	W+/4T2dcFgQKzFiNyqVkLop9vRKnCKjceD+FRKXbPCSZyy4Hhz/XCgwPRfaobx+q
9	aV1fSnW0F a2MHx60jf
10	$\verb+BhdyONMrZxmQeYgFPUmd2o3x+lyq1406hIF7LLGFAoDdqi3R31D9OPb7+Dm2ezv0$
11	OKkbCHdjl3inB3D1tg1L8mZeIEte+07RvlQXr33umO6zeYi4okbaHZLvAgMBAAGj
12	$\verb"ggGwMIIBrDAQBgkrBgEEAYI3FQEEAwIBADAdBgNVHQ4EFgQU0+wPInpDnoqnuIlx"$
13	${\tt BtUbIGLdS1UwgYsGA1UdIASBgzCBgDB+BgorBgEEAYKdZwEBMHAwPgYIKwYBBQUH}$
14	$\verb AgiwMh4wAFQAbwBtAEQAZQBtAG8AIABQAG8AbABpAGMAeQAgAFMAdABhAHQAZQBt  $
15	$\tt AGUAbgB0MC4GCCsGAQUFBwIBFiJodHRw0i8vcGtpLnRvbWRlbW8uc2UvcGtpL2Nw$
16	$\verb"cy5odG0AMBkGCSsGAQQBgjcUAgQMHgoAUwB1AGIAQwBBMAsGA1UdDwQEAwIBhjAP"$
17	${\tt BgNV} H{\tt RMBAf8EBTADAQH}/{\tt MB8GA1UdIwQYMBaAFL00e0rG2ExZ1dmboIuLwgGgPr5e}$
18	MEIGA1UdH
19	${\tt RGVtbyUyMFJvb3Q1MjBDQS5jcmwwTQYIKwYBBQUHAQEEQTA/MD0GCCsGAQUFBzAC}$
20	hjFodHRwOi8vcGtpLnRvbWRlbW8uc2UvcGtpL1RvbURlbW81MjBSb290JTIwQ0Eu
21	Y3J0MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4ICAQBBkNHa1bX3kkpOXCV3nQ9R4CyG61WI90gL
22	57 u GRcpulSqUu790J5s4xlW8rhm32db7qvHDPaYED23gudpOSHyUywZTFbwzm92c
23	e1wZpyJH6nsuqNFDTYQTdWAq8zwCrldcUFRW301mkPuhENjttqCIJ9KeLrwCaM/p
24	$\label{eq:QVy7qWoTU14/BY+OsLXDGURXrGejcVs8ZQy4bqhmh0TfelTcAOAX47pVt8XdnWFe} QVy7qWoTU14/BY+OsLXDGURXrGejcVs8ZQy4bqhmh0TfelTcAOAX47pVt8XdnWFe \\ \end{tabular}$
25	Vnu/rwuOnfvlyiWW62cknAATaagnLXdbFWIxnVSlbooZmYXXQqelFxJVlbhNdWM9
26	tgdq3t2qBXj3P7XiD+OWfzkABGMJrmki55LNp10/oV+Kw3DuyGYLurq6TWW1Ji8J
27	94GJm9VQBX1Py1FQn0hILcxgr+LAIKX0PqXTyRCp1/UGH1ih05S1F4GvPEj0s1BA
28	ebRkDrN2vU+9kq8UXOhzxierQDmJkCOpSUWV6Pk6/OP72vxIuAQQNdY++cJRwzi+
29	$\tt adWp6cZBzW5h30dKlyEDdjNB75rzQcwMlerYTABSIaK6KCTNb70F4kTWlB5RlWqD$
30	VXyboYEbf0ym5CiNmDKUXqQMI45FIztDhYjJqn1NeroJUZnUYa9y63zujy2uyQeG
31	EVWpXscPOfrcrCfSuvx0KsMiLxuclfVJyCAJqBMG++LgWxhb247CvhSDK2wZrq0+
32	Q70p0WaYww==

## ERSTELLEN

Beispiel für ein vom DER lesbares Format, wie im Bild gezeigt

1	0, ENOLO, ETX< ETXISTXISOHISTXISTXIDC3EMINULINULISTXIPÇÃ NUL&-
	NULNULNULSTXO
2	NCR * + H + ÷
3	SOHISOHIENQIENQINUL 0 SUB1 CAN 0 SYNACKIETXUEOTIETXIDC3 ST. CA0 RSIETB
4	1402071401572
5	240207141157Z0J1 DC20 DLEACK
6	'&%"````````````````````````````````````
7	'&%"````````````````````````````````````
	Issuing CAO, SON 0
8	NGR * + H + ÷
9	SOHISOHISOHIENOINULIETX, SOHISI NULO, SOH
10	STX, SON SONNULÂñy-ıèÐÏùÛP…´ŽENXHÞªTÐ
11	ò <n.sdi\$gbö°¥,ûpacki¾12°ûv»nud8òêäŧê~dc23 th="" öõ.vd÷gst»ë.[ïøog\syneod<=""></n.sdi\$gbö°¥,ûpacki¾12°ûv»nud8òêäŧê~dc23>
12	ÌXÊ¥d.Š}%DC2§BS¨Üx?…D¥Û<\$™Ë.BDD≠?×
13	₽₽\$₽Eö¨oU\$*i]_Ju´?£lUmU\$^BÆòFÁ¾EDÛÖ;) EOPÒcoúONAK;Á·'ôÁ¨ZØÁñëH&ACKETE
	r8Ó+g⊠My^DNO=IÚñú\ª×:"{,±…SNX€Ýª-ÑßPý8öûø9¶{;ô8©DSCBSwc—x§BDDpõ¶
14	Kòf^
	K^ûNѾTEDE }î1°y^, ¢FÚGS'ïSDXEDXSOHNUDSOH£, SOH°0, SOH¬0DDEACK
	+ ACK SOH EOT SOH, 7 NAK SOH EOT ETX STX SOH NUL 0 GS ACK ETX UGS SO EOT SYN EOT DC4 Ó 1
	SI"zCžŠ§,‰qACKÕESC bÝKU0 <acketxugs eotf0€0~ack<="" th=""></acketxugs>
15	+ACKSOHEOTSOH, gSOHSOH0p0>ACKBS+ACKSOHENQENQBELSTXSTX02RS0NULTNULO
	NULMNULDNULeNULMNULONUL NULPNULONUL1NUL1NULCNULYNUL
	NUESNUETNUE ANDETNUE ANDENNE ANDENNE ACK SOHENO ENO BELSTX SOH
	SYN' <u>.htm</u> NUL0EMACK
	+ACKSOHEOTSOH, 7 DC4STXEOTFFRS
16	NUES NUED NUED NUED NUED NUED VIACKETXUGS SIEOTEOTETX STX SOH † 0 SIACKETXUGS
	DC3SOHSOHÿEOTENO0ETXSOHSOHÿ0USACKETXUGS‡EOTCAN0SYN€DC43→44{JEØLYÕÙ>
	$1/\sqrt{3}$ SOF $N_{2}$ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

## Unterschied zwischen in Windows und Linux erstelltem Zertifikat

Ein einfacher paralleler Vergleich beider Zertifikate nebeneinander kann mit dem **Compare**-Plugin in Notepad ++ verwendet werden, um den kodierten Unterschied in Zeile 68 zu korrigieren. Auf der linken Seite sehen Sie das in Windows erstellte Zertifikat. Auf der rechten Seite sehen Sie das auf dem Linux-Computer generierte Zertifikat. Das linke Gerät verfügt über einen Wagenrücklauf, wodurch das PEM-Zertifikat für FMC ungültig wird. Sie können jedoch im Texteditor nur einen Unterschied feststellen, wenn Sie ihn in Notepad ++ verwenden.



Kopieren Sie das neu erstellte/konvertierte PEM-Zertifikat für die RootCA- und CLEAN-Schnittstelle auf Ihren Linux-Rechner und entfernen Sie den Wagenrücklauf aus der PEM-Datei.

sed -i 's/\r//'

Beispiel: sed -i 's/\r/' OPADMIN.pem.

Überprüfen Sie, ob der Wagenrücklauf vorhanden ist.

od -c

Es werden Zertifikate angezeigt, bei denen noch eine Wagenrückgabe vorhanden ist, wie im Bild gezeigt.

[admin@	local	host	Des	ktop	]\$ oc	l-c	MRJ	CA.c	er							
0000000						в	Е	G	I	Ν		с	Е	R	т	I
0000020	F	I	С	Α	Т	Е						١٢	\n	М	I	I
0000040	G	t	D	С	С	В	Z	У	g	Α	W	I	В	Α	g	I
0000060	Т	R	Q	Α	А	А	Р	n	р	ι	У	n	В	0	h	j
0000100	Z	а	W	А	Е	А	Α	Α	А	+	т	Α	Ν	В	g	k
0000120	q	h	k	i	G	9	w	0	В	Α	Q	s	F	١r	\n	Α
0000140	D	в	0	М	R	U	w	Е	W	Y	к	С	Z	I	m	i
0000160	Z	Р	У	L	G	Q	в	G	R	Y	F	т	G	9	j	Y
0000200	U	w	х	F	z	А	v	В	g	0	J	k	i	а	J	k
0000220	/	I	s	Z	А	Е	Z	F	g	d	Р	с	2	9	j	\r
0000240	\n	L	W	р	v	М	R	W	W	G	g	Y	D	V	Q	Q
0000260	D	E	х	Ν	Р	с	2	9	j	L	W	р	v	L	U	N
0000300	D	т	ι	R	Е	Q	z	Α	У	L	U	Ν	В	М	В	4
0000320	х	D	т	I	х	М	D	Q	W	Ν	D	I	х	М	j	U
0000340	x	\r	\n	М	ι	0	Х	D	т	I	Z	М	D	Q	W	N
0000360	D	I	х	М	j	U	х	М	ι	0	W	J	j	Е	k	М
0000400	С	I	G	А	1	U	E	Α	х	М	b	т	v	J	К	L
0000420	U	F	Ν		С	1	U	R	У	1	Ν	Ν	S	0	w	М
0000440	s	5	q	\r	\n	d	С	5	q	d	G	d	У	b	3	v
0000460	w	м	I	ī	В	I	j	Α	Ν	В	g	k	q	h	k	i
0000500	G	9	W	0	В	А	Q	Е	F	Α	Α	0	С	Α	Q	8
0000520	Α	м	I	I	В	c	g	К	С	Α	Q	Е	Α	s	g	4
0000540	Z	s	m	0	Y	\r	\n	W	т	2	Q	Y	0	7	h	h
0000560	z	d	8	b	+	ĸ	b	s	U	м	с	Q	Q	0	5	Θ
0000600	р	0	g	q	v	е	1	Q	5	2	G	7	т	m	w	е
0000620	+	v	m	q	+	Е	Y	н	W	b	в	т	g	D	9	9
0000640	к	D	ι	х	R	0	ι	١٢	\n	0	s	У	I	g	3	W
0000660	k	i	ι	М	р	I	ι	u	Р	i	0	Е	U	н	d	А
0000700	с	2	т	q	А	d	w	0	r	е	Е	М	k	н	ι	F
0000720	n	Q	5	4	G	J	ι	W	Z	6	S	0	h	I	9	J
0000740	2	8	h	/	L	k	R	f	8	\r	\n	Z	3	5	В	q
0000760	q	F	0	х	р	s	8	s	0	k	р	7	1	0	7	н
0001000	А	1	b	х	q	b	4	5	t	t	U	U	Ν	n	/	i

Zertifikat, nachdem Sie das über einen Linux-Computer ausgeführt haben.

[admin@	local	host	Des	ktop]	\$ od	- C	MRJ	CA.pe	em							
00000000						В	Е	G	I	Ν		С	Е	R	Т	I
0000020	F	I	С	А	т	Е						\n	М	I	I	G
0000040	t	D	С	С	В	Ζ	у	g	А	W	I	В	Α	g	I	Т
0000060	R	Q	А	А	А	Ρ	n	р	ι	у	n	В	0	h	j	Z
0000100	а	W	А	Е	А	А	А	А	+	Т	Α	Ν	В	g	k	q
0000120	h	k	i	G	9	W	0	В	А	Q	s	F	\n	Α	D	В
0000140	0	М	R	U	W	Е	W	Y	К	С	Ζ	I	m	i	Z	Р
0000160	У	L	G	Q	В	G	R	Y	F	Т	G	9	j	Y	U	W
0000200	х	F	z	А	V	В	g	0	J	k	i	а	J	k	/	I
0000220	s	Z	А	Е	Z	F	g	d	Р	с	2	9	j	\n	L	W
0000240	р	v	М	R	W	W	G	g	Y	D	V	Q	Q	D	Е	x
0000260	N	Р	с	2	9	j	L	W	р	v	L	U	Ν	D	Т	ι
0000300	R	Е	Q	Z	А	у	L	U	Ν	В	М	В	4	Х	D	Т
0000320	I	х	М	D	Q	W	Ν	D	I	х	М	j	U	х	\n	М
0000340	ι	0	Х	D	Т	Ι	Z	М	D	Q	W	Ν	D	I	х	М
0000360	j	U	х	М	ι	0	W	J	j	Е	k	М	С	I	G	Α
0000400	1	U	Е	А	х	М	b	Т	V	J	К	L	U	F	Ν	U
0000420	С	1	U	R	У	1	Ν	Ν	S	0	W	М	S	5	q	\n
0000440	d	С	5	q	d	G	d	У	b	3	V	W	М	I	I	В
0000460	I	j	А	Ν	В	g	k	q	h	k	i	G	9	W	0	В
0000500	Α	Q	Е	F	А	А	0	С	А	Q	8	Α	М	I	I	В
0000520	С	g	К	С	А	Q	Е	А	s	g	4	Z	s	m	0	Y
0000540	\n	W	Т	2	Q	Υ	0	7	h	h	Z	d	8	b	+	K
0000560	b	s	U	М	с	Q	Q	0	5	0	р	0	g	q	v	е
0000600	1	Q	5	2	G	7	Т	m	W	е	+	v	m	q	+	E
0000620	Y	Н	W	b	В	Т	g	D	9	9	К	D	ι	х	R	0
0000640	ι	\n	0	S	У	Ι	g	3	W	k	i	ι	М	р	I	ι
0000660	u	Р	i	0	E	U	Н	d	А	С	2	Т	q	Α	d	W
0000700	0	r	е	Е	м	k	Н	ι	F	n	Q	5	4	G	J	ι
0000720	W	Z	6	S	о	h	I	9	J	2	8	h	/	L	k	R
0000740	f	8	\n	Z	3	5	В	q	q	F	0	х	р	s	8	S
0000760	0	k	р	7	1	0	7	Н	А	1	b	х	q	b	4	5
0001000	t	t	U	U	N	n	/	i	٧	7	Ζ	ι	у	а	J	Х

Für FMC kombinieren Root\_CA und das No-Wagging-Zertifikat auf einem Linux-Rechner den nächsten Befehl.

### cat

# Beispiel: cat Clean-interface\_CSR\_CA-signed\_DER\_CER\_PEM\_no-car.pem Root-CA.pem > combin.pem.

Sie können auch einen neuen Text-Editor in Ihrem Linux-Rechner öffnen und beide Clean-Zertifikate mit dem Wagenrücklauf in einer Datei kombinieren und mit der Erweiterung .PEM speichern. Sie müssen Ihr CA-Zertifikat oben und das Clean Interface-Zertifikat unten haben.



Dies muss Ihr Zertifikat sein, das Sie später auf das FMC hochladen, um die TG-Appliance zu integrieren.

#### Hochladen von Zertifikaten auf TG-Appliance und FMC

### Zertifikat für eine saubere Schnittstelle hochladen

Navigieren Sie zu Configuration > SSL > PANDEM - Actions Upload New Certificate > Add Certificate, wie im Bild gezeigt.



# Zertifikat für eine Admin-Schnittstelle hochladen

Navigieren Sie zu Konfiguration > SSL > OPADMIN - Aktionen Neues Zertifikat hochladen > Zertifikat hinzufügen, wie im Bild gezeigt.

CISCO Threat Grid	Appliance Home Configuration Status Operations Support	
Configuration  Authentication CA Certificates Change Password	Upload SSL certificate for OPADMIN Certificate (PEM) BazierLPQDTiy/6ZQ85+QIGza9ws5pz+zKZpNeiEVyfrbBf0c = 1 P = 1 TG JekAtleLPdDTiy/6ZQ85+QIGza9ws5pz+zKZpNeiEVyfrbBf0c = 1 P = 1 TG JekAtleLPdDTiy/GZQ85+QIGZ1EPdDF0dF0d JekAtleLPdDTiy/GZQ85+QIGZ1EPdDf0dF0d JekAtleLPdDTiy/GZQ85+QIGZ1EPdDf0dF0d JekAtleLPdDTiy/GZQ85+QIGZ1EPdDf0dF0d JekAtleLPdDTiy/GZQ85+QIGZ1EPdDf0dF0d JekAtleLPdDf0dF0d JekAtleLPdD	□ × ~ €
Clustering Date and Time Email Integrations License	R6fEmt/DLI9tq54Og/MUSGLSC+akcZzk+HfvzaFXhY/aeVAmC VNGwOnMyXT4KRHOcOHR/W3SMpUV11yqvR9iSII1bv8M     Type       82fbaVfZ=rcgtLdazp6/C+zfql80E7lyr3GJw3RVc75Kp2TDQA 5rQhNYg=     > Name     Date modified     Type       20/2021 1244 AM     Privacy Enhanced 7/20/2021 1244 AM     Privacy Enhanced 7/20/2021 1244 AM     Privacy Enhanced 7/20/2021 1244 AM     Privacy Enhanced 7/20/2021 1244 AM       Private Key (PEM)     Privacy Enhanced 7/20/2021 1244 AM     Privacy Enhanced 7/20/2021 1244 AM     Privacy Enhanced 7/20/2021 1244 AM	Size 1 KB 2 KB 1 KB 3 KB
Network Network Exit NFS Notifications SSH	END EC PARAMETERS       BSOD       % Root-CA.pem       3/20/2021 12:44 AM       Privacy Enhanced        BEGIN EC PARVATE KEY       Dektop       Ustrop       Ustro	2 KB
SSL Syslog	Add Certificate Cancel	

#### Zertifikat in FMC hochladen

Um das Zertifikat in das FMC hochzuladen, navigieren Sie zu **AMP > Dynamic Analysis Connections > Add New Connection**, und geben Sie dann die erforderlichen Informationen ein.

Name: Jeder zu identifizierende Name.

Host: FQDN mit sauberer Schnittstelle, wie definiert, wenn der CSR für eine saubere Schnittstelle generiert wird

Zertifikat: Das kombinierte Zertifikat von ROOT\_CA und clean interface\_no-transport.

🐖 Cisco® ISE Configuration 🛛 🗙 🔮 Privacy error	× dt Cisco Firepower Management Ce × +	
Cisco® ISE Configuration 5.2.240/ddd/#Dynar	nicAnalysisConnections	☆ 😝 :
CISCO AMP / Dynamic Analysis Connections	Q Overview Analysis Policies Devices Objects AMP	Intelligence Deploy 🧬 🌣 🗿 admin 🔻
	Add New Connection	Add New Connection
Cloud Name		Actions
Cisco Sandbox API, US Cloud	Name: ThreatGrid Host: WI	

Nach der Registrierung der neuen Verbindung wird ein Popup-Fenster angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Yes (Ja)**.

💷 Cisco® ISE Configuration 🛛 🗙 📔 🍪 Privacy error	× dtb Cisco Firepower Management Ce × +	_ <b>d</b> X
← → C ▲ Not secure   172.16.2.240/ddd/#Dyna	micAnalysisConnections	☆ 😝 🗄
<b>Firepower Management Center</b> AMP / Dynamic Analysis Connections	Q Overview Analysis Policies Devices Objects AMP Intelligence Deploy	🚱 🌣 😧 admin 🔻
Cloud Name	Add New Connection	Add New Connection
Cisco Sandbox API, US Cloud	Name: 35	/ *
	InreatGrid         Host:         WMP2441         Do you want to allow redirection to another page to complete registration?         C:\fakepat         Use Proxy W         No         Yes         Cancel         Register	

Die Seite wird zur TG-Bereinigungsschnittstelle und zur Anmeldeaufforderung umgeleitet, wie in den Bildern gezeigt.



Akzeptieren Sie die EULA.

← → ♂ ☆	🛛 🔒 https://wmp	.co	<b>m</b> /eula.html	?next=%2Fa	ctivate_devices	63Fdevice_key%3D050000	••• 🗐 0000	・ 🗵 🕁	⊥ ⊪	\	۹ =
Cisco Threat Grid	Submit Sample	Dashboard	Samples	Reports	Indicators	Administration $\checkmark$		٩ (٢	$)\bigcirc$		admin 🗸
THREAT GRID SERVICE Terms of Use Agreement											
This is a legal agreement ("Agreement") between you, the party using the Threat Grid Service, and Cisco Systems, Inc., a California corporation having offices at 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134 ("Cisco"). This Agreement applies to your access and use of Cisco's Threat Grid Service.											rive, San
By clicking accept or using the Cisco Technology, you agree that such use is governed by the Cisco End User License Agreement and the applicable Product Specific Terms (collectively, the "EULA"). You also acknowledge and agree that you have read the Cisco Privacy Statement. If you do not have authority to bind your company and its affiliates, or if you do not agree with the terms of the EULA, do not click 'accept' and do not use the Cisco Technology. If you are a Cisco channel partner accepting on behalf of an end customer ("customer"), you must inform the customer that the EULA applies to customer's use of the Cisco Technology and provide the customer with accept to all relevant torus.											
BY CLICKING ON THE "I AGREE" BUTTON BELOW YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT,						Full Name:	Administrator				
						Title:	Administrator				

Bei erfolgreicher Integration wird ein aktives Gerät angezeigt, wie im Bild gezeigt.

$\leftarrow$ $\rightarrow$ C' $\textcircled{a}$	🛛 🔒 https://wmp	com/activate_devic	e?device_ke	y=0500000000000000000000000000000000000	… ⊠ ☆	± ⊪\	•	Ξ
cisco Threat Grid	Submit Sample Dasht	ooard Samples Reports	Indicators	Administration 🗸	Q ? (	)	adm	nin 🗸
A	Active Devic device has been regis Device Type Model Model ID Mgmt IF Current status	E tered and activated with FMC 42 52 005056B95288 Active	your applia	ince.	Return			

Klicken Sie auf **Return (Zurück),** zurück zu FMC mit erfolgreicher TG-Integration, wie im Bild gezeigt.

altalo cisco	Firepower Management Center Q AMP / Dynamic Analysis Connections		Overview	verview Analysis Policies		Devices	Objects AMP Intell		itelligence	
Cloud Nam	ie in the second se			Host					Purpose	
ThreatGrid		W	pj.com	m	File Submissions, Private Report Lookups					
Cisco Sandbox API, US Cloud			fmc.api.t	hreatgrid.com		Public Report Lookups				

# Zugehörige Informationen

- Konfigurationsleitfaden für Firepower Management Center, Version 6.6
- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme