# Zurücksetzen der Cisco Emergency Responder-Datenbankreplikation

### Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten CER-Datenbankreplikationsrücksetzverfahren Zusammenfassende Schritte Detaillierte Schritte Löschen Sie in der CLI des primären Servers die Einträge in der zerremote-Tabelle. Über die CLI-Neustartdienste des primären und sekundären Servers Über die CLI-Reset-Replikation des primären Servers Über die CLI-Reset-Replikation des primären Servers Über die CLI des Sekundärservers wird der Server neu gestartet. Überprüfen Sie die Replikation, sobald das sekundäre Gerät im Full-Service ist Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

# Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Datenbankreplikation für Cisco Emergency Responder (CER) zurückgesetzt wird.

# Voraussetzungen

### Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

### Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt. Für die Erstellung dieses Dokuments wurde jedoch die CER-Version 10 verwendet.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

# CER-Datenbankreplikationsrücksetzverfahren

### Zusammenfassende Schritte

Schritt 1: Detele entries der cerremote database table using the Command Line Interface (CLI) of the CER primary node

Schritt 2: Starten Sie Dienste auf den primären und sekundären Knoten neu.

Schritt 3: Setzen Sie die Replikation von der CLI des primären CER-Knotens zurück.

Schritt 4: Starten Sie den sekundären Knoten neu.

Schritt 5: Replikation überprüfen

Schritt 6: Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

#### **Detaillierte Schritte**

Löschen Sie in der CLI des primären Servers die Einträge in der zerremote-Tabelle.

Verwenden Sie den Befehl **sql delete from cerremote**, um die Einträge in der zerremote-Datenbanktabelle zu löschen. Vergewissern Sie sich dann, dass in der zerremote-Tabelle keine Einträge vorhanden sind. Verwenden Sie dazu den Befehl **sql select name von cerremote**.

admin:run Rows: 4 admin:	sql	delete	from	cerre	emote	
admin:run name	sql	select	name	from	cerrem	ote
admin:						

#### Über die CLI-Neustartdienste des primären und sekundären Servers

Verwenden Sie die folgenden Befehle, um Dienste auf den primären und sekundären Knoten neu zu starten:

- utils service restart Cisco Emergency Responder
- utils service restart Cisco Tomcat
- utils service restart Cisco DB Replicator
- utils service restart Cisco IDS oder utils service stop Cisco IDS und utils service start Cisco IDS

admin:utils service restart Cisco Emergency Responder Don't press Ctrl-c while the service is getting RESTARTED.If Service has not Restarted Prope rly, execute the same Command Again Service Manager is running Cisco Emergency Responder[STOPPING] Cisco Emergency Responder [STOPPING] Cisco Emergency Responder[STOPPING] Cisco Emergency Responder[STOPPING] Cisco Emergency Responder[STOPPING] Cisco Emergency Responder[STOPPING] Commanded Out of Service Cisco Emergency Responder [NOTRUNNING] Service Manager is running Cisco Emergency Responder[STARTING] Cisco Emergency Responder [STARTING] Cisco Emergency Responder[STARTED] admin:

admin:utils service restart Cisco Tomcat Don't press Ctrl-c while the service is getting RESTARTED.If Service has not Re started Properly, execute the same Command Again Service Manager is running Cisco Tomcat[STOPPING] Cisco Tomcat[STOPPING] Commanded Out of Service Cisco Tomcat[NOTRUNNING] Service Manager is running Cisco Tomcat[STARTING] Cisco Tomcat[STARTING] Cisco Tomcat[STARTED] admin:]

admin:utils service restart A Cisco DB Replicator Don't press Ctrl-c while the service is getting RESTARTED.If Service has not Restarted Prope rly, execute the same Command Again Service Manager is running Commanded Out of Service A Cisco DB Replicator[NOTRUNNING] Service Manager is running A Cisco DB Replicator[STARTED] admin:

```
admin:utils service stop Cisco IDS
Service Manager is running
Cisco IDS[STOPPING]
Cisco IDS[STOPPING]
Commanded Out of Service
Cisco IDS[NOTRUNNING]
admin:utils service start Cisco IDS
Service Manager is running
Cisco IDS[STARTING]
Cisco IDS[STARTING]
Cisco IDS[STARTED]
admin:[]
```

Über die CLI-Reset-Replikation des primären Servers

Verwenden Sie von der CLI des primären Knotens den Befehl **utils dbreplication reset all**, um die Replikation im Cluster zurückzusetzen.



Über die CLI des Sekundärservers wird der Server neu gestartet.

Nach Abschluss des Reset-Vorgangs wird eine Aufforderung angezeigt, den zweiten Knoten neu zu starten. Starten Sie zu diesem Zeitpunkt das sekundäre System mithilfe des Befehls **utils** system restart von der CLI aus neu.



Überprüfen Sie die Replikation, sobald das sekundäre Gerät im Full-Service ist

Sobald der sekundäre Server in vollem Umfang vorhanden ist, überprüfen Sie die Datenbankreplikation von der CLI des primären Servers mithilfe des Befehls **utils dbreplication status**.



Der Befehl **file view** (Dateiansicht) befindet sich in der Ausgabe des Status-Befehls. Verwenden Sie den Befehl **file view**, um sicherzustellen, dass keine Probleme auftreten.

Dateiansicht activelog er/trace/dbl/sdi/ReplicationStatus.YYYY\_MM\_DD\_HH\_MM\_SS.out

admin:file view activelog er/trace/dbl/sdi/ReplicationStatus.2015 01 21 12 28 48.out Wed Jan 21 12:28:48 2015 main() DEBUG: Wed Jan 21 12:28:48 2015 main() DEBUG: Replication cluster summary: SERVER ID STATE STATUS QUEUE CONNECTION CHANGED g\_cer10\_cer10\_0\_2\_10000\_11 g\_cersub\_cer10\_0\_2\_10000\_11 2 Active Local 3 Active Connected 0 Jan 8 15:40:17 Wed Jan 21 12:28:48 2015 main() DEBUG: end of the file reached options: q=quit, n=next, p=prev, b=begin, e=end (lines 1 - 7 of 7) : admin:

Die Replikation kann als nicht einwandfreie Einrichtung wahrgenommen werden, wenn die folgenden Ausgaben anstelle der **Connected-**Aktion gesehen werden (siehe oben).

SERVER	ID STATE	STATUS	QUEUE	CONNECTION	CHANGED
g_cer10_cer10_0_2_10000	)_11 2 A	ctive Lo	cal	0	
g_cersub_cer10_0_2_1000	)0_11 3	Active <b>C</b>	connecting	165527	
SERVER	ID STATE	STATUS	QUEUE	CONNECTION	CHANGED
g_cer10_cer10_0_2_10000	)_11 2 A	ctive Lo	cal	0	
g_cersub_cer10_0_2_10000	)0_11 3	Active <b>D</b>	Disconnect	0	

#### Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Wenn die Replikation immer noch nicht erfolgreich ist, müssen Sie dieses Verfahren möglicherweise bis zu zwei Mal wiederholen. Wenn die Replikation nach dreimal durchgeführtem Verfahren nicht erfolgreich ist, löschen und installieren Sie den Teilnehmer neu.