So aktivieren Sie Common PIN für CUCM und UCXN.

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Übersicht der Funktionen Konfiguration Fehlerbehebung Ausgabe 1 Ausgabe 2: Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird das Verfahren zur Konfiguration der in Version 11.5 für Cisco Unified Communication Manager (CUCM) und Cisco Unity Connection (UCXN) eingerichteten gemeinsamen PIN beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie wissen, wie Sie Benutzer erstellen und Geräte den Benutzern zuordnen.

Bevor Sie mit der Konfiguration des gemeinsamen Pins beginnen, müssen Sie den CUCM in UCXN integrieren.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf diesen Software- und Hardware-Versionen.

- Cisco CallManager 11.5
- Cisco Unity 11.5

Hinweis: Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Der Benutzer muss auf die UC-Anwendung wie Meet Me-Konferenz, Extension Mobility und Voicemail zugreifen, wenn Sie dieselbe PIN verwenden, sodass Sie nicht mehrere PIN-Anmeldeinformationen verwalten müssen. Der Benutzer möchte eine (gemeinsame) PIN im Self-Care-Portal einrichten/ändern können.

Der Administrator muss festlegen können, wann eine gemeinsame PIN zwischen CUCM/Unity verwendet werden muss, um festzulegen, wann die PINs unterschiedlich oder synchronisiert sind. Der Administrator möchte die Möglichkeit haben, die gemeinsame PIN für alle Benutzer zu aktivieren, die der jeweiligen Unity-Einheit zugewiesen sind.

In CUCM, Version 11.5, gibt es ein neues Kontrollkästchen **Enable Enduser Pin Synchronization** unter Anwendungsserver, wenn Application Server Type als Cisco Unity Connection ausgewählt wird.

Übersicht der Funktionen

- Bereitstellung für die Endbenutzer-Pin-Synchronisierung zwischen CUCM und UCXN über die CUCM-Verwaltungs-Benutzeroberfläche auf der Seite "Anwendungsserver"
- Wenn die Pin-Synchronisierung aktiviert ist und ein Benutzer den Pin von CUCM, BAT (Buk Administration Tool), AXL (Administrative Extensible Markup Language), UDS (User Data Service) oder Self Care Portal aktualisiert, muss der Pin mit UCXN synchronisiert werden.
- Pin muss zwischen CUCM und UCXN synchronisiert werden und umgekehrt, wenn die Pin-Synchronisierung in beiden Anwendungen aktiviert ist.
- Standardmäßig sollte die Pin-Synchronisierung deaktiviert werden, wenn Sie versuchen, einen neuen Unity Connection-Datensatz zu erstellen, oder wenn Sie ein Upgrade durchführen und versuchen, einen aktuellen Einheitenverbindungsdatensatz zu laden.

Konfiguration

Schritt 1:

Erstellen Sie einen Endbenutzer auf dem CUCM, und ordnen Sie ihn einem Gerät zu.

Schritt 2:

Importieren des Benutzers in Unity

Schritt 3:

Navigieren Sie zu OS-Administration in CUCM.

Schritt 4:

Tomcat Zertifikat herunterladen

Schritt 5:

Upload this as tomcat trust in Unity

Schritt 6:

Laden Sie jetzt das Tomcat-Zertifikat von Unity herunter, und laden Sie es als tomcat trust in CUCM hoch.

Schritt 7:

Erstellen eines Anwendungsbenutzers in CUCM mit Anmeldeinformationen von Unity

Schritt 8:

Weisen Sie diesem Benutzer die Rolle von AXL zu



Schritt 9:

Weisen Sie dem CUCM-App-Benutzer ebenfalls die AXL-Rolle zu

Schritt 10:

Navigieren Sie jetzt zu Cisco Unity Connection, und aktivieren Sie die **Option Enable End User Pin Synchronization.**

Cisco Unity Conn Cisco For Cisco Unified Commun	ection Administration nications Solutions			Navigation Cisco Unity C appadmin Search Docu	onnection Administration 🧹 Go mentation About Sign Out	
Cisco Unity Connection Video Services Accounts Status Dial Plan	Edit AXL Servers		Search Phone Syste	ems > Phone System Basics Related Links Check	(PhoneSystem) 🕨 Edit AXL Server Telephony Configuration 🤍 🧕 Go	
Partitions	Phone System Edit Refresh Help					
Svstem Settings	Save					
General Configuration Cluster	AXL Servers					
Authentication Rules	Delete Selected Add New					
Bestriction Tables	Order	IP Address		Port		
Licenses	0 10.1	06.123.111		8443	Test	
Schedules Holiday Schedules Global Nicknames	Delete Selected Add New					
Subject Line Formats Attachment Descriptions	AXL Server Settings	hiero				
Service Parameters	Reservord		-			
Plugins Fax Server	Cisco Unified Communications Manager Versi	on 5.0 or Greater (SSL) V				
8 LDAP	C Enable End User PIN Synchronization for Primary AXL Server					
SAML Single Sign on	☑ Ignore Certificate Errors					
8 SMTP Configuration	Save					
Advanced	1					
Telephony Integrations Phone System Port Group						
Port						
Speech Connect Port						
E Security						
E Tools						
-Task Management						
Bulk Administration Tool						

Schritt 11:

Navigieren Sie im CUCM zu System>Application Server>Add the new application server as Cisco Unity Connection (falls nicht bereits hinzugefügt).

Schritt 12:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Endbenutzer-Pin-Synchronisierung aktivieren.

Save 🗙 Delete 🗋 Copy 🕂 Add New								
Status								
i Status: Ready								
Application Server Information								
Application Server Type Cisco Unity Connection								
Name*	CUC							
IP Address*	10.106.107.145							
Available Application Users	c CCMSysUser WDSysUser CCMQRTSysUser IPMASysUser							
Selected Application Users*	appadmin							
Enable End User Pin Synchronization								
Save Delete Copy Add New								

Schritt 13:

Klicken Sie auf Speichern.

Die Meldung Pin Synchronization successful (Pin-Synchronisierung erfolgreich) wird empfangen.

Fehlerbehebung

Ausgabe 1

Fehlermeldung "Die Pin-Synchronisierung ist aufgrund des Zertifikats nicht verifiziert."

Schritte zur Fehlerbehebung

• Die Zertifikate werden ordnungsgemäß hochgeladen.

• Überprüfen Sie, ob Unity Connection erreichbar ist, und wir können uns erfolgreich anmelden.

Ausgabe 2:

Fehlermeldung"Die Pin-Synchronisierung ist aufgrund des HttpsURLConnection-Antwortcodes nicht aktiviert: 401 Unautorisiert"

Schritte zur Fehlerbehebung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Option **Pin-Synchronisierung für Endbenutzer aktivieren** auf aktiviert haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den App-Benutzern die AXL-Rolle zugewiesen haben.

Zugehörige Informationen

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/11x/administration/guide/b_cuc sag/b_cucsag_appendix_01111.html#id_16699