Stilllegung von IM- und Presence-Knoten

Inhalt

Einleitung
Voraussetzungen
Anforderungen
Verwendete Komponenten
Außerbetriebnahme von IM- und Presence-Knoten
Zuweisung von Benutzern zu IM&P aufheben
IM&Ps aus Serviceprofil entfernen
Deaktivieren der Benutzer-IM-Funktionen
IM-Funktionen der Funktionsgruppe deaktivieren
IM&P SIP-Trunk löschen
Löschen der Presence Redundancy Group
IM&Ps löschen

Einleitung

In diesem Dokument wird der Prozess beschrieben, der bei der Außerbetriebnahme der Cisco IMund Presence-Knoten durchgeführt werden muss.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse von Cisco Unified Communications Manager (CUCM) und Cisco IM und Presence (IM&P) verfügen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Softwareversionen:

- Cisco Unified Communications Manager 12.5.1 SU5
- Cisco IM und Presence 12.5.1 SU5

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Außerbetriebnahme von IM- und Presence-Knoten

Zuweisung von Benutzern zu IM&P aufheben

Melden Sie sich zunächst bei CUCM an, und navigieren Sie zu **Cisco Unified CM Administration > User Management** > **Assign Presence Users**.



CUCM Präsenzbenutzer zuweisen

Wählen Sie in der Konfiguration für die Presence-Benutzerzuweisung die Option Alle Benutzer zuweisen aus.



CUCM Alle Benutzer zuweisen

Wenn die Eingabeaufforderung "Zuweisen" angezeigt wird, wählen Sie die Optionsschaltfläche "Nicht zugewiesen", und speichern Sie sie.



Benutzer zuweisen

Nachdem die Zuweisung aller Benutzer zu den IM&P-Servern aufgehoben wurde, überprüfen Sie, ob die Änderung vorgenommen wurde, indem Sie sich bei der IM&P-Verwaltung anmelden und überprüfen, ob alle Benutzer als nicht zugewiesen angezeigt werden.

CISCO Cisco Unified CM IM and Presence Administration

System - Presence - Messaging -	Application - Bulk Administration - Diagnostics - Help -
Presence Topology	Presence Redundancy Group Detail
🖃 🏠 DefaultCUPSubcluster	
🖃 🗐 imppubcom	Status
🔐 (0) users	(i) Ready
🖃 🔄 impsub. 🔤 com	
All Unassigned Users (14)	- 2 Presence Redundancy Group Configuration —
All Assigned Users (0)	

IM&P - Überprüfung nicht zugewiesener Benutzer

IM&Ps aus Serviceprofil entfernen

Navigieren Sie zu Cisco Unified CM Administration > User Management > User Settings > Service Profile.

Use	er Management 👻	Bulk Administratio	n 🛨	Help 👻
	Application User			
	End User		E.	
	User/Phone Add	+	F	
	SIP Realm			
	User Settings	۱.		Credential Policy Default
	Self-Provisioning			Credential Policy
-	Assign Presence l	Jsers		Role
L			Access Control Group	
			Application User CAPF Profile	
vice Profile)			End User CAPF Profile	
n CU	CM IM and Presen	ce server)		UC Service
				Service Profile
			User Profile	
				User Group
				User Rank

Nachdem Sie das Serviceprofil ausgewählt haben, ändern Sie das IM- und Presence-Profil in <**Keine>** und speichern.



Serviceprofil-IM&P-Profil

Hinweis: Entfernen Sie die IM&P-Knoten aus allen konfigurierten Serviceprofilen.

Deaktivieren der IM-Funktionen

Navi	Navigleren Sie zu Cisco Unified Civi Administration > Buik Administration > Osers > Opdate Users > Query.						
Bull	Bulk Administration 👻 Help 👻						
	Upload/Download Files						
	Phones	۲					
	Users	►	User Template				
	Phones & Users		Insert Users				
	Managers/Assistants	•	Update Users	•	Query		
	User Device Profiles	•	Delete Users	•	Custom File		
	Gateways		Export Users	1			
	Forced Authorization Codes		Reset Password/PIN	•			
	Client Matter Codes		Generate User Reports				
	Call Pickup Group		Line Appearance	•			
	Mobility		End User CAPF Profile	×			
	Region Matrix	•					
	1						

Wählen Sie alle Benutzer aus, die für IM&P aktiviert sind. Deaktivieren Sie auf der Benutzerkonfigurationsseite zum Aktualisieren die Konfiguration "Enable Users for Unified CM IM and Presence" (Benutzer für Unified CM IM und Presence aktivieren), und senden Sie die Änderungen zur sofortigen oder späteren Ausführung.

Update Users Configuration		
Back 🍌 Submit		
User Information		
Associated PC/Site Code		
User Locale	< None > ~	
Digest Credentials		
Confirm Digest Credentials		
User Profile	Use System Default("Standard (Factory Default) Us v	
- Service Setting		
Home Cluster		
Enable User for Unified	CM IM and Presence	
A Presence Server	< None >	~
UC Service Profile	Use System Default("voice_only")	~
Include meeting information	ation in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be confi	gured

Massenadministratoren deaktivieren IM&P

Navigieren Sie zu IM&P Administration > System > Presence Topology (IM&P-Verwaltung > System > Presence-Topologie), und überprüfen Sie, ob keine Benutzer als zugewiesen oder nicht zugewiesen angezeigt werden.





IM&P Alle Benutzer nicht zugewiesen

IM-Funktionen der Funktionsgruppe deaktivieren Navigieren Sie zu Benutzerverwaltung > Benutzer-/Telefonhinzufügen > Funktionsgruppenvorlage.

Use	er Management 👻	Bulk Administration	•	Help 👻
	Application User			
	End User			
	User/Phone Add	۱.		Page Layout Preference
	SIP Realm			Universal Device Template
	User Settings	•		Universal Line Template
	Self-Provisioning			Feature Group Template
	Assign Presence	Jsers		Quick User/Phone Add

Vorlage für CUCM-Funktionsgruppen

Wenn Sie die Funktionsgruppenvorlage ausgewählt haben, entfernen Sie das Häkchen neben der Option "Benutzer für Unified CM IM und Presence aktivieren", und speichern Sie es.

Feature Group Template Configuration
Save 🗶 Delete 🕂 Add New
Feature Group Template
Name * Default Feature Group Template
Description Feature Group Template using Def
Features
✓ Home Cluster
Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)
Feature-Gruppenvorlage deaktiviert IM&P

IM&P SIP-Trunk löschen

Navigieren Sie zu Cisco Unified CM Administration > Device > Trunk.

Dev	/ice 🔻	Application	•	User Manager		
	CTI Route Point					
	Gatek	eeper				
	Gatew	ay				
	Phone					
	Trunk					
	Remot	e Destination	l			
	Expres	ssway-C				
	Device	e Settings		۰.		
	Heads	et and Acces	sorie	es 🕨		

CUCM-SIP-Trunk

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem IM&P SIP-Trunk, und wählen Sie die Option zum Löschen aus.

Find and List Trunks				
Add New Select All	Clear All 👆	Delete Select	ed 🔮	Reset Selected
Status 1 records found	1			
	<u> </u>			
Trunks (1 - 1 of 1)				
Find Trunks where Device Name	~	begins with	×	
			Se	lect item or enter
		Name 🗖		Description
		IMP_Trunk		IMP Trunk
Add New Select All Clear All Delete Selected Reset Selected				

CUCM SIP-Trunk löschen

Löschen der Presence Redundancy Group Navigieren Sie zu Cisco Unified CM Administration > System > Presence Redundancy Groups.



Redundanzgruppe für CUCM-Präsenz

Deaktivieren Sie Hochverfügbarkeit, und sparen Sie.

Presence R	edundancy Group Configuration				
Save	Delete 🚽 Add New				
- Status					
(i) Status:	i Status: Ready				
Presence R	edundancy Group Configuration				
Name*	DefaultCUPSubcluster				
Description	Default subcluster				
Presence R	edundancy Group Configuration				
Presence Se	rver* imppubcom				
Presence Server impsub. com					
-High Availa	ability				
	ibility .				
Enable H	ligh Availability				
	Monitored Server				
imppub. com					
impsub. com					
Save	lete Add New				

Wählen Sie anschließend die Option zum Löschen der Presence Redundancy Group aus.



CUCM Redundanzgruppe für Anwesenheit löschen

IM&Ps löschen

Navigieren Sie zu Cisco Unified CM Administration > System > Server.



CUCM-Systemserver

Wählen Sie die Option zum Löschen des IM&P-Knotens aus.

Server Configuration					
Save X Delete Add New	Save Delete Add New				
Status					
i Status: Ready					
Server Information					
Server Type Database Replication Fully Qualified Domain Name/IP Address* IM and Presence Domain** IPv6 Address (for dual IPv4/IPv6) Description	CUCM IM and Presence Publisher imppubcom taclab.com				
IM and Presence Server Information Presence Redundancy Group None Assigned Users 0 users Presence Server Status Save Delete Add New					

CUCM IM&P löschen

Hinweis: Nachdem die IM&Ps außer Betrieb genommen wurden, stellen Sie sicher, dass die virtuellen Systeme heruntergefahren und entfernt werden, da sie nicht mehr benötigt werden.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.