Konfigurieren von DNS SRV in CUCM für IMund Presence-Service

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Konfigurieren des DNS-Servers Konfigurieren des CUCM-Servers Konfigurieren des IM- und Presence-Servers Signalpfad Überprüfung Fehlerbehebung

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration des Cisco Unified Communications Manager (CUCM) SPA Interface Processor (SIP)-Trunks mit dem DNS SRV-Datensatz (Domain Name System Server) für IM & Presence.

Zu Zwecken der Hochverfügbarkeit werden im IM & Presence Publish-Trunk von CUCM mehrere IM- und Presence-Server-Knotenziele konfiguriert. In der SIP-Trunk-Konfiguration können maximal 16 Ziel-IP-Adressen hinzugefügt werden. Administratoren bevorzugen jedoch die Verwendung von SRV-Datensätzen anstelle von IP-Adressen, da SRV-Datensätze einfacher zu verwalten sind. SRV-Datensätze werden auf dem DNS-Server aufgefüllt, sodass eine zentrale Verwaltung möglich ist, wenn Sie das SIP-Trunk-Ziel auf den DNS SRV-Datensatz verweisen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- DNS SRV
- Cisco IM & Presence Server
- Cisco Unified Communications Manager

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Active Directory 2008 und höher
- CUCM-Version 10
- IM & Presence Server Version 10

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konfigurieren

Anmerkung: Verwenden Sie das <u>Command Lookup Tool</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Konfigurieren des DNS-Servers

Gehen Sie wie folgt vor, um den DNS-Server zu konfigurieren:

1. Erstellen Sie zwei DNS-Subdomänen unter der Haupt-DNS-Domäne. Eine Domäne wird von SRV-Abfragen vom CUCM-Server verwendet, und die zweite Domäne wird vom IM & Presence-Server abgefragt. In diesem Beispiel wurden die Subdomänen CUCM und IM &



Presence zur Demonstration im Testlabor erstellt.

- 2. Fügen Sie die folgenden SRV-Einträge im DNS-Server in diesem Format hinzu: _sip_tcp.subdomain1.domain_sip_tcp.subdomain2.domainIm Testlabor sind die Domänen:_sip._tcp.cup.ccie.com_sip._tcp.cucm.ccie.com
- Überprüfen Sie, ob die SRVs vom Netzwerk auflösbar sind. Die IP-Adresse und der Domänenname des DNS-Servers sollten auf den Unified Communications-Servern konfiguriert werden. Um die SRV-Suche über eine Microsoft Windows-Eingabeaufforderung zu überprüfen, geben Sie den Befehl nslookup ein.

nslookup set type=srv sip._tcp.cup.domain.com Weitere Informationen finden Sie z. B. in diesem Codebeispiel:



Konfigurieren des CUCM-Servers

Gehen Sie wie folgt vor, um den CUCM-Server zu konfigurieren:

1. Erstellen eines SIP-Trunks in CUCM Fügen Sie den SRV-Datensatz in das Adressfeld des SIP-Trunks hinzu, wie hier dezeigt:

Destination Operation Address is an SRV					
Destination Address		Destination Address IPv6		Destination Port	
1* cup.ccie.com				0	
TP Preferred Originating Codec*	711ulaw	~			
F Presence Group*	Standard Presence group				
P Trunk Security Profile*	Non Secure SIP Trunk Profile	-			
routing Calling Search Space	< None >				
it-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >	-			
JBSCRIBE Calling Search Space	< None >	-			
P Profile*	Standard SIP Profile	-	View Details		
TMF Signaling Method*	No Preference				

Anmerkung: Nur der Teil subdomain.domain des SRV-Datensatzes sollte hier hinzugefügt werden. Der CCM-Service Präfixe _sip.tcp für die SRV-Anforderung, wenn die Anforderung generiert wird.

- 2. Speichern der SIP-Trunk-Konfiguration
- 3. SIP-Trunk zurückgesetzt. Nun leitet der CUCM-Server eine DNS-SRV-Abfrage an den DNS-Server weiter, wie hier

gezeigt.

• •			
\$64 71836.00862 10.106.89.221	10.106.89.210	DNS	Standard query SRV _siptcp.cup.ccie.com
278 71841.01357 10.106.89.221	10.106.89.210	DNS	Standard query SRV _siptcp.cup.ccie.com
283 71843.11424 10.106.89.210	10.106.89.221	DNS	Standard query response SRV 0 0 5060 10.106.89.222
801 71853.84494 10.106.89.221	10.106.89.210	DNS	Standard query SRV _siptcp.cup.ccie.com
315 71858.84902 10.106.89.221	10.106.89.210	ONS	Standard query SRV _s1ptcp.cup.cc1e.com
316 71861.36587 10.106.89.210	10.106.89.221	<u>04/5</u>	Standard query response SRV 0 0 5060 10.106.89.222
010 /1901.2020/ 10.100.03.210	T0.700.93.557	4245	Standard query response Sky 0 0 5060 10,106,89,222

4. Konfigurieren Sie den SIP-Trunk als **IM und Presence Publish Trunk** auf der Konfigurationsseite für die CCM-

Dienstparameter.		
IM and Presence Publish Trunk	IMP-trunk	×

Konfigurieren des IM- und Presence-Servers

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den IM- und Presence-Server zu konfigurieren:

 Wählen Sie auf der Verwaltungsseite f
ür IM- und Presence-Server Presence > Presence Gateway aus. Konfigurieren Sie wie hier gezeigt ein CUCM PRESENCE-Gateway.

Presence Gateway Configuration		
🔚 Save 🗙 Delete 👍 Add New		
_ Status		
(i) Status: Ready		
Presence Gateway Settings (Cisco Unified Communicati	ions Manager)	
You can configure a Cisco Unified Communications Manager server a	as a presence gateway. The IM and Presence Service will	then trigger the Cisco Unified Communi
Presence Gateway Type*	CUCM	-
Description*	CUCM	
Presence Gateway*	_siptcp.cuem.ceie.com	
- Save Delete Add New		

Diese Konfiguration legt die Server fest, von denen die Telefonpräsenz akzeptiert wird.**Anmerkung:** Der vollständige Name des CUCM SRV-Datensatzes muss in der Presence Gateway-Konfiguration hinzugefügt werden.

 Wählen Sie im IM & Presence-Server System > Service Parameter aus. Geben Sie den SRV-Cluster-Namen auf der Seite f
ür die Konfiguration der Cisco SIP-Proxy-Parameter an, wie hier

\mathbf{n}	07	Δı	2	t
u	ᄃ᠘	CI	u	ι
<u> </u>	-	-	0	2
-	_	_	-	-

ervice Para	ameter Configuration			
Seve	2. Set to Default			_
J Status	seacy			
Select Ser	rver and Service			
Server*	10.106.89.222CUCM IM and Presence (Active)	-		
Service*	Cisco SIP Proxy (Active)			
All paramet	ters apply only to the current server except parameters th	at are in the Clusterwide gr	oup(s).	
Cisco SIP	Proxy (Active) Parameters on server 10.106.89.22:	2CUCM IM and Presence	(Active)	
Parameter	Name		Parameter Value	
General	Proxy Parameters (Clusterwide)			
Virtual 1P	P Address (dotted-IPv4 format or IPv6)			
SRV Clus	ster Name		cup.opie.com	

Signalpfad

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Signalisierung zwischen den verschiedenen Komponenten dieser Konfiguration.



Überprüfung

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.