Konfigurationsbeispiel für CUCM-Integration mit CUC (nicht sicherer SIP-Zugriff)

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Konfiguration auf CUCM Konfiguration für Unity Connection Überprüfen Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird das Verfahren zur Integration von Cisco Unified Communication Manager (CUCM) mit Cisco Unity Connection (CUC) unter Verwendung von Session Initiation Protocol (SIP) beschrieben. In diesem Beispiel ist die SIP-Integration nicht sicher.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- CUCM
- CUC

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- CUCM 8.x oder höher
- CUC 8.x und höher

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Konfiguration auf CUCM

Schritt 1: Navigieren Sie auf der Seite CUCM Admin zu System > Security > SIP Trunk Security Profile. Erstellen Sie eine Kopie des verfügbaren Profils. Das Standardprofil ist Non-Secure SIP Trunk Profile. Aktivieren Sie im neuen Profil diese Optionen; Aept out-of-dialog reference, Accept Unsolicited Notification (Unerwünschte Benachrichtigung akzeptieren) und Accept (Ersetzte Kopfzeile akzeptieren).

Enterprise Phone Configuration Service Parameters		ir Technical Support web site.		
Security	•		Certificate	
Application Server		1	Phone Security Profile	
Licensing	٠		SIP Trunk Security Profile	
Geolocation Configuration		(CUMA Server Security Profile	
Geolocation Filter		T		

SIP Trunk Security Profile Informatio	n
Name*	Non Secure SIP Trunk ProfileUnity
Description	Non Secure SIP Trunk Profile authenticated by null S
Device Security Mode	Non Secure
ncoming Transport Type*	TCP+UDP
Outgoing Transport Type	ТСР
Enable Digest Authentication	
once Validity Time (mins)*	600
.509 Subject Name	
ncoming Port*	5060
Enable Application level authorization	
Accept presence subscription	
Accept out-of-dialog refer**	
Accept unsolicited notification	
Accept replaces header	
Transmit security status	
Allow charging header	
SIP V.150 Outbound SDP Offer Filtering*	Use Default Filter

Schritt 2: Um einen SIP-Trunk zu erstellen, navigieren Sie zu Gerät > Trunk, und wählen Sie Add New (Neu hinzufügen) aus.

s 🕶	Device -		Application -	User Manageme
		CTI R	oute Point	
		Gatek	eeper	
		Gatew	ay	
		Phone		
		Trunk		
		Remo	te Destination	
		Device	e Settings	• -

Schritt 3: Wählen Sie den Typ als SIP-Trunk aus. Alle anderen Felder werden automatisch ausgefüllt.

- Trunk Information -		
Trunk Type*	SIP Trunk	0
Device Protocol*	SIP	2
Trunk Service Type*	None(Default)	0

Schritt 4: Geben Sie einen Namen für den Trunk an, und weisen Sie einen geeigneten Gerätepool zu.

Device Information		
Product:	SJP Trunk stap	
Trunk Service Type	None(Default)	
Device Name*	Unity-trunk	
Device Pool*	Default	
Common Device Configuration	< None >	
Call Classification*	Use System Default	
Media Resource Group List	< None >	
AAR Group	Hub_None < None >	
Tunneled Protocol*	Note	
QSIG Variant*	No Changes	\$
ASN.1 ROSE OID Encoding*	No Changes	0
Packet Capture Mode*	Note	•
Packet Capture Duration	0	

Schritt 5: Wählen Sie für die Einstellungen für eingehende Anrufe den entsprechenden CSS aus, der Zugriff auf die Telefone hat. Aktivieren Sie außerdem das Kontrollkästchen Umleiten von Diversion Header Delivery-Inbound (Umleiten von Diversion Header-Delivery-Inbound).

Inbound Calls		
Significant Digits*	All	0
Connected Line ID Presentation*	Default	0
Connected Name Presentation*	Default	0
Calling Search Space	< None >	0
AAR Calling Search Space	< None >	0
Prefix DN		
Redirecting Diversion Header I	Delivery - Inbound	

Schritt 6: Für die Einstellungen für ausgehende Anrufe aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umleiten der Kopfzeile - Ausgehend.

< None >	0
ation CSS	
< None >	0
nation CSS	
Originator	0
Default	0
Default	0
Deliver DN only in connected party	0
Outbound	
< None >	0
	< None > ation CSS < None > nation CSS Originator Default Default Deliver DN only in connected party Outbound < None >

Schritt 7: Geben Sie im Feld Zieladresse die IP-Adresse des Unity Connection-Servers ein, mit dem der CUCM verbunden ist.

[Desti	nation			_			
Destination Address is an SRV							
	Destination Address	Destination Address IPv6	Destination Port				
1*	10.127.226.5		5060				
1*	Destination Address 10.127.226.5	Destination Address IPv6	Destination Por 5060	t			

Hinweis: Erstellen Sie für ein Unity Connection-Cluster (Publisher und Subscriber) 2 SIP-Trunks. Jeder SIP-Trunk verweist auf einen Unity Connection-Server.

Schritt 8: Wählen Sie das SIP-Trunk-Sicherheitsprofil aus dem Dropdown-Menü aus. Wählen Sie das in Schritt 1 erstellte neue Sicherheitsprofil aus. Wählen Sie den Rerouting CSS aus. Dieser CSS wird für Anrufe angezeigt, die von Unity Connection an den CUCM zurückgeleitet wurden und Zugriff auf die Benutzertelefone haben müssen. Wählen Sie als SIP-Profil das Standard-SIP-Profil aus dem Dropdown-Menü aus.

MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw	0
BLF Presence Group*	Standard Presence group	0
SIP Trunk Security Profile*	Non Secure SIP Trunk ProfileUnity	0
Rerouting Calling Search Space	< None >	0
Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >	0
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >	0
SIP Profile*	Standard SIP Profile	0
DTMF Signaling Method*	No Preference	0

Schritt 9: Erstellen einer Routengruppe. Navigieren Sie zu Anrufweiterleitung > Route/Hunt > Route Group (Weiterleitungsgruppe). Fügen Sie eine neue Routengruppe hinzu, und geben Sie ihr einen entsprechenden Namen. Wählen Sie den in Schritt 2 erstellten SIP-Trunk aus, und klicken Sie auf Zu Routengruppe hinzufügen. Klicken Sie auf Speichern.

AAR Group			van	ced Features	 Device 	 Appli
Dial Rules		٠				
Route Filter			Γ.			
Route/Hunt		•		Route Group		
SIP Route Pattern			_	Local Route G	Froup Names	
Class of Control		•		Route Liet		
Route Group Informa	tion					
Route Group Name*	Unity-RG					
Distribution Algorithm*	Circular					0
Route Group Member	Information —					
Find Devices to Add	to Route Group					
Device Name contains						Find
Available Devices**	TestSachin					_
Available Devices**	TestSachin Unity-trunk					
Available Devices**	TestSachin Unity-trunk Voicemail					
Available Devices** Port(s)	TestSachin Unity-trunk Voicemail All					

Hinweis: Im Fall von Unity Connection-Cluster können Sie eine separate Routengruppe für den zweiten erstellten SIP-Trunk hinzufügen. Alternativ können Sie auch den zweiten SIP-Trunk zur gleichen Routengruppe hinzufügen. Die Bestellung wird aus dem Dropdown-Menü **Distribution Algorithm** ausgewählt: Rundlauf, Rundlauf usw.

Schritt 10: Erstellen einer Routenliste. Navigieren Sie zu Anrufweiterleitung > Route/Hunt > Routenliste. Klicken Sie auf Add new und geben Sie der Routenliste einen entsprechenden Namen. Wählen Sie die CUCM-Gruppe aus dem Dropdown-Menü aus, das die CUCM-Server enthält, zu denen der CUC-Server eine SIP-Trunk-Verbindung herstellt.

Troate Filter	_	
Route/Hunt	•	Route Group
SIP Route Pattern		Local Route Group Names
Class of Control	•	Route List
Intercom	•	Route Pattern
Client Mottos Codeo		
Route List Information	_	
Device is trusted		
Name*	Unit	y-RL
Description		
Cisco Unified Communications Manager Group*	De	fault C
	_	

Schritt 11: Klicken Sie auf Speichern. Posten Sie diese Nummer, und wählen Sie eine Routengruppe für diese Routenliste aus. Klicken Sie auf Routengruppe hinzufügen, und wählen Sie die Routengruppe aus, die Sie in Schritt 9 erstellt haben.

- Route List Member Information						
Route Group*	Unity-RG-[NON-QSIG]	0				
Colline Doot						

Hinweis: Wenn Sie mehrere Routengruppen für einen Trunk erstellen, wählen Sie alle Routengruppen aus, und ordnen Sie sie in der gewünschten Reihenfolge an. Der CUCM wählt die Routengruppe oben aus, um den Anruf zuerst weiterzuleiten.

Schritt 12: Hinzufügen eines Routenmusters. Navigieren Sie zu Anrufweiterleitung > Route/Hunt > Route Pattern. Klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie die Pilotnummer für die Voicemail-Verbindung an. Dies ist die Nummer, die Benutzer verwenden, um den Unity-Verbindungsserver anzurufen. Wählen Sie aus der Dropdown-Option Gateway/Routenliste die in Schritt 10 erstellte Routenliste aus.

I.				
	Route/Hunt	•	Route Group	
ł	SIP Route Pattern		Local Route Group Names	
	Class of Control	•	Route List	
1	Intercom	•	Route Pattern	
	an			

Pattern Definition		
Route Pattern*	4000	
Route Partition	< None >	0
Description		
Numbering Plan	Not Selected	0
Route Filter	< None >	0
MLPP Precedence*	Default	0
Apply Call Blocking Percentage		
Resource Priority Namespace Network Domain	< None >	0
Route Class*	Default	0
Gateway/Route List*	Unity-RL	😑 (Edit)
Route Option	 Route this pattern 	
	Block this pattern No Error	0

Schritt 13: Um die Voicemail-Pilotnummer hinzuzufügen, navigieren Sie zu Erweiterte Funktionen > Voicemail > Voicemail Pilot.

	Advanced Features - Device	 Appl 	lication - User Management - Bulk Ad	Im
	Voice Mail		Cisco Voice Mail Port	1
l	SAF	•	Cisco Voice Mail Port Wizard	
	EMCC	•	Message Waiting	
	Cluster View		Voice Mail Pilot].
	Intercompany Media Services	•	Voice Mail Profile	

Schritt 14: Klicken Sie auf **Add new** und geben Sie die Pilotnummer für die Voicemail an. Diese Nummer muss mit dem in Schritt 12 erstellten Routenmuster übereinstimmen. Sie können festlegen, dass dies die Standard-Voicemail-Pilotnummer für das gesamte CUCM-Cluster sein soll. Aktivieren Sie dazu die Option **Als Standard-Voicemail-Pilot für das System festlegen**.

Voice Mail Pilot Information						
Voice Mail Pilot Number	4000					
Calling Search Space	< None >					
Description						
Make this the default Voice Mail Pilot for the system						

Schritt 15: Fügen Sie ein Voicemail-Profil für dieses Voicemail-System hinzu. Navigieren Sie zu Erweiterte Funktionen > Voicemail > Voicemail profile.

	Advanced Features - Device -	Appl	ication 👻 User Management 👻 Bulk Adm
	Voice Mail	•	Cisco Voice Mail Port
	SAF	•	Cisco Voice Mail Port Wizard
	EMCC	•	Message Waiting
	Cluster View		Voice Mail Pilot
	Intercompany Media Services	•	Voice Mail Profile
1			

Schritt 16: Klicken Sie auf Neu hinzufügen, und geben Sie einen entsprechenden Namen ein. Wählen Sie das in Schritt 13 erstellte Voicemail-Pilotprogramm aus. aus. Sie können festlegen, dass dies zum Standard-Voicemail-Profil für das System wird. Aktivieren Sie dazu die Option Standard-Voicemail-Profil für das System festlegen.

-Voice Mail Profile Information							
Voice Mail Profile Name*	Unity-Profile						
Description							
Voice Mail Pilot**	3000/< None >	0					
Voice Mail Box Mask							
Make this the default	Voice Mail Profile for the System						

Konfiguration für Unity Connection

Schritt 1: Navigieren Sie zur CUC-Admin-Seite, und erweitern Sie die Telefonieintegration. Wählen Sie die erste Option Telefonsystem aus.

Schritt 2: Klicken Sie auf Neu hinzufügen und geben Sie dem Telefonsystem einen Namen.



Schritt 3: Die Standardwerte werden auf der Seite Basics (Grundlagen der Telefonsysteme) verwendet. Um Informationen über die zusätzliche Konfiguration für das Telefonsystem anzuzeigen, navigieren Sie zu **Hilfe > Diese Seite**.

n Basics	(Unity-S	IP)			
Edit	Refresh	He	lp		
Delete	Previou		Со	ntents	
			Th	is Page	
		_			1

Schritt 4: [Optional] Um CUCM-Benutzer in CUC zu importieren, konfigurieren Sie AXL-Server auf dem Telefonsystem. Navigieren Sie zu Edit > Cisco Unified Communications Manager AXL Server.

Delete Select	ed A	dd New		
Ord	ier		IP Address	Port
0		10.106.98.95	8443	
Delete Select	ed <u>A</u>	dd New		
Delete Select	ings	dd New	bdmin	

Schritt 5: Navigieren Sie zurück zur Basisseite Telefonsystem. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke im Menü für verknüpfte Links die Option Port-Gruppe hinzufügen aus.

Search Phone	Systems	Þ	Phone System Bas	sics	(Ur	nity-SIP)
Related Links	Add Por	t G	Group		٢	G <u>o</u>

Schritt 6: Erstellen Sie eine Portgruppe. Geben Sie einen Anzeigenamen für die Portgruppe an. Ändern Sie den **Port-Gruppentyp** in SIP. Geben Sie die FQDN/IP-Adresse des CUCM-Servers ein, bei dem sich dieser SIP-Trunk anmeldet.

New Port Group								
Phone System Unity-SIP								
Create From 💿 p	ort Group Type SIP							
Port Group								
Port Group Descri	ption							
Display Name*	Unity-SIP-1							
Authenticate with	SIP Server							
Authentication Userr	ame							
Authentication Passw	vord							
Contact Line Name								
SIP Security Profile	5060 ᅌ							
SIP Transport Protoc	xol TCP 😳							
Primary Server Se	ttings							
IPv4 Address or Hos	t Name 10 106 98 95							
IPv6 Address or Hos	t Name							
Port	5060							

Schritt 7: Gehen Sie zu Verwandten Links in der rechten oberen Ecke, und wählen Sie Add Ports (Ports hinzufügen) aus.



Schritt 8: Geben Sie die Anzahl der gewünschten Ports ein. Wählen Sie den entsprechenden Namen Telefonsystem und Portgruppe aus, und klicken Sie auf Speichern.

New Phone System Port						
C Enabled						
Number of Ports	5					
Phone System	Unity-SIP ᅌ					
Port Group	Unity-SIP-1 ᅌ					
Server	cuc1052 ᅌ					
Port Behavior	Port Behavior					
🗹 Answer Calls	Answer Calls					
🗹 Perform Mess	Perform Message Notification					
🗹 Send MWI Re	quests (may also be disabled by the port group)					
🗹 Allow TRAP C	onnections					

Hinweis: Wählen Sie im Dropdown-Menü Server den CUC-Server Publisher aus, und erstellen Sie Ports. Um Ports für den CUC-Server des Subscribers hinzuzufügen, navigieren Sie zum gleichen Port Group Unity-SIP-1 und wählen Add Ports (Ports hinzufügen) aus dem verknüpften Menü oben rechts. Wählen Sie auf der Seite Neuer Telefonsystem-Port den Subscriber-Server aus dem Server-Dropdown-Menü aus. Alternativ können Sie im selben Telefonsystem eine neue Portgruppe mit einem anderen Präfix für den Gerätenamen der Subscriber-Ports erstellen.

Schritt 9: Navigieren Sie zurück zu Telefonieintegration > Port Group, und wählen Sie die SIP-Portgruppe aus. Navigieren Sie zu Edit > Server, und fügen Sie die zusätzlichen CUCM-Server im gleichen Cluster für Failover hinzu. Weisen Sie mithilfe der Bestellnummer eine Präferenz zu. Bei Bestellung 0 wird die höchste Präferenz gefolgt von 1, 2 usw. angezeigt. Die Ports werden mit der Bestellung 0 beim CUCM-Server registriert. Wenn dieser Server nicht verfügbar ist, werden die Ports für die nachfolgenden Server in der Liste registriert.

Überprüfen Sie, ob die Verbindung zu einem höher bestellten Cisco Unified Communications Manager (wenn verfügbar) wieder hergestellt wird, damit die Ports auf den CUCM-Server mit höherer Reihenfolge zurückfallen, sobald dieser verfügbar ist. Andernfalls bleiben die Ports auf dem Server mit den niedrigeren Einstellungen registriert.

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn die Ports nicht registriert sind,

Schritt 1: Überprüfen Sie, ob die Ports erfolgreich in Unity Connection erstellt wurden. Telefonieintegration und Ports

Unity-SIP-1-001	Unity-SIP	cuc1052	х	Х	х	х	Х
Unity-SIP-1-002	Unity-SIP	cuc1052	х	х	х	х	Х
Unity-SIP-1-003	Unity-SIP	cuc1052	х	х	х	х	х
Unity-SIP-1-004	Unity-SIP	cuc1052	х	х	х	х	х
Unity-SIP-1-005	Unity-SIP	cuc1052	х	х	х	х	x

Schritt 2: Navigieren Sie zu Telefonieintegration > Port Group. Wählen Sie die SIP-Portgruppe aus. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Zugehörige Links die Option Telefoniekonfiguration prüfen und wählen Sie Los aus, um die Einstellungen für die Telefonsystemintegration zu bestätigen. Wenn der Test nicht erfolgreich ist, werden in den Ergebnissen der Aufgabenausführung eine oder mehrere Meldungen mit Fehlerbehebungsschritten angezeigt. Korrigieren Sie das Problem, und testen Sie die Verbindung erneut.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.