Configuration du routage OSPF sur FTD via FDM

Table des matières

Introduction
Conditions préalables
Exigences
Composants utilisés
Configurer
Diagramme du réseau
Configurations
Étape 1. Pour configurer l'accès à Smart CLI sur FTD.
Étape 2 : configurez les paramètres sur l'objet Smart CLI
Étape 3 : Déployez la modification de configuration
Étape 4 : Configuration sur le routeur
Étape 5 : vérifiez la configuration sur l'interface de ligne de commande FTD
<u>Vérifier</u>

Introduction

Ce document décrit comment configurer le routage OSPF sur le pare-feu Firepower Threat Defense (FTD) géré par le gestionnaire de périphériques Firepower (FDM).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- FDM
- FTD
- OSPF

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

• FTD version 6.4.0 ou ultérieure et est géré par le FDM

· Toutes les plates-formes physiques et virtuelles

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configurer

Diagramme du réseau



Configurations

Dans ce scénario, vous configurez le protocole OSPF sur les routeurs FTD et R1 du schéma de réseau.

Vous configurez le protocole OSPF sur le FTD et le routeur pour 3 sous-réseaux.

Étape 1. Pour configurer l'accès à Smart CLI sur FTD.

 Connectez-vous au FDM, choisissez Device:Firepower > Advanced Configuration > Smart CLI > Routing > Create New > Add name > CLI Template >OSPF.



• (Accédez à la section de routage, puis ajoutez avec l'icône +.)

22	and the second	in the second	0001
-	Realing		
-	1.000		×
- /	·	-	
KC	· STandard	AT TAXABLE INTER	
manipung.	1.000		
Reducts/Rent			
nation/mic			

- Accédez à chaque commande du modèle de configuration conformément aux exigences de votre topologie de réseau.
- La configuration du document est complétée par le schéma de réseau référencé.

Étape 2 : configurez les paramètres sur l'objet Smart CLI

Edit OSPF Object

E.

Name		Desc	cription
OSPF			
Templa	10		
: (5):	1	router ospf 1	
8	2	log-adj-changes disable -	
Θ	3	no log-adj-changes	
Θ	4	setup ospt advanced -	
Θ	5	router-id=192.168.0.1	
Θ	6	configure summary-route-cost any -	
Θ	7	no compatible rfc1583	
Θ	8	distance ospf inter-area 110	
Θ	9	distance ospf intra-area 110	
0	10	distance ospf external 418	
Θ	11	timers lsa arrival 1000	
0	12	timers pacing flood 33	
Θ	13	timers pacing lsa-group 240	
Θ	14	timers pacing retransmission 66	
Θ	15	timers throttle lsa 0 5000 5000	
Θ	16	timers throttle spf 5000 10000 10000	
Θ	17	default-information originate	
Θ	18	default-information originate always	
Θ	19	default-information originate metric 1	metric-type 2-
Θ	20	area a	
Θ	21	configure area 0 properties	
Θ	22	network 192.168.0.0 - area 0 tag-interi	face =
Θ	23	network 192,168,1.0 v area 0 tag-interi	nse v
Θ	24	network 192.168.2.0 v area 0 tag-intern	face -
Θ	25	network 192,168.3.0 v area 0 tag-interi	
-			
			CANCEL OK

0 ×

- Les modifications de configuration à effectuer conformément au schéma de réseau sont mises en évidence.
- Les paramètres : ID de processus OSPF, ID de routeur, zone et les réseaux sont en cours de modification.

Étape 3 : Déployez la modification de configuration

• Cliquez sur l'icône Déployer qui est indiquée avec une flèche dans l'image suivante.



· Cliquez ensuite sur l'onglet Déployer maintenant.



Étape 4 : Configuration sur le routeur

• Ajoutez la configuration au routeur. Dans ce scénario, vous configurez sur le routeur R1 à partir du réseau de tâches. Examinez l'image suivante.



Étape 5 : vérifiez la configuration sur l'interface de ligne de commande FTD

• Vérifiez avec la commande show run router ospf sur CLI.

Vérifier

Pour vérifier la configuration sur l'interface de ligne de commande FTD :

- show route Vérifier les routes OSPF O annoncées.
- show ospf neighbor

Pour vérifier la configuration sur le routeur :

- show ip route Vérifiez si des routes OSPF O sont annoncées.
- show ip ospf neighbor

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.