# Estensione di esempio per l'integrazione con Cisco Prime IPAM

### Sommario

Introduzione Operazioni preliminari Requisiti Componenti usati Convenzioni Installazione Configurazione Impostazione delle variabili globali di Gestione indirizzi IP di Cisco Prime Network Registrar Aggiungi estensione: Ottieni IP CPNR Aggiungi estensione: Restituisci CPNR IP Informazioni correlate

### **Introduzione**

In questo documento viene fornito un esempio di estensione per l'integrazione di Cisco Prime Network Registrar<sup>™</sup> IPAM come sistema di gestione degli indirizzi IP esterni per le reti identificate come tipo *External* in Cisco Intelligent Automation for Cloud.

## Operazioni preliminari

### Requisiti

**Nota:** questo documento contiene esempi di programmazione. Tutto il codice di esempio viene fornito da Cisco a scopo illustrativo come base su cui estendersi. Questi esempi non sono stati accuratamente testati in tutte le condizioni. Il codice di esempio deve essere copiato e modificato in modo appropriato prima di essere utilizzato in un ambiente di produzione.

Prima di provare questa configurazione, accertarsi di soddisfare i seguenti requisiti:

- Credenziali di accesso valide per Cisco Process Orchestrator con autorizzazione a modificare i processi
- Credenziali di accesso valide per il software IPAM Cisco Prime Network Registrar utilizzato da Cisco Process Orchestrator

#### Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni hardware e software:

- Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1 (qualsiasi edizione)
- Cisco Process Orchestrator 2.3.5
- Cisco Prime Network Registrar IPAM 8.0 o versioni successive

#### **Convenzioni**

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> <u>nei suggerimenti tecnici</u>.

### **Installazione**

- 1. Sul server Cisco Process Orchestrator, creare una destinazione Web.
- 2. Immettere http://<*Cisco Prime Network Registrar IPAM Server*>:8080/inc-ws/services nel campo dell'URL di base.
- 3. Selezionare il nuovo utente di runtime e crearne uno nuovo utilizzando le credenziali per accedere a Cisco Prime Network Registrar
- 4. Importare il tocco Cisco Intelligent Automation for Cloud Extension Samples.

### **Configurazione**

Completare la procedura descritta in questa sezione per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento:

- 1. Impostazione delle variabili globali di Gestione indirizzi IP di Cisco Prime Network Registrar
- 2. <u>Aggiungere l'estensione di Gestione indirizzi IP di Cisco Prime Network Registrar: Ottieni IP</u> <u>CPNR</u>
- 3. Aggiungere l'estensione di Gestione indirizzi IP di Cisco Prime Network Registrar: Restituisci CPNR IP

#### Impostazione delle variabili globali di Gestione indirizzi IP di Cisco Prime Network Registrar

Impostare le seguenti variabili globali definite per Gestione indirizzi IP di Cisco Prime Network Registrar:

Nome destinazione Cisco Prime IPAM

**Nota:** impostare il valore di questa variabile sul nome visualizzato della destinazione Web creata per Gestione indirizzi IP di Cisco Prime Network Registrar.

#### Aggiungi estensione: Ottieni IP CPNR

- 1. Copiare l'**estensione** del processo: **Scegli l'IP del CPNR.** È consigliabile rinominare la copia con un nome significativo a livello locale.
- 2. Modificare il flusso di lavoro Ottieni indirizzo IP >>Definito dall'utente.
- 3. Aggiungere la copia dell'estensione: Portare il processo IP CPNR al workflow.
- 4. Nella scheda Input aggiungere i valori elencati nella seguente tabella:L'immagine mostra un esempio della

configurazione.	
Properties - Extension: Get CPNR IP (Start Process)	► X
General Start Point Target Credentials Inputs Knowledge Base Result Handlers	
domain:	
[Process.Target.Properties.Cloud.Service.Server.General.Domain]	
VLAN Instance:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance]	
VLAN Instance DNS Server:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance DNS Server]	
VLAN Insance Gateway:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance Gateway]	
VLAN Instance Netmask:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance Netmask]	
deviceType:	
Server	
hostname:	
[Process. Target. Properties. Cloud. Service. Server. General. Name]. [Process. Target. Properties. Cloud.	
Container:	

- 5. Aggiungere l'attività Imposta più variabili al flusso di lavoro.
- 6. Nella scheda Variabili aggiungere i valori elencati nella seguente tabella:L'immagine mostra un esempio della configurazione.

Properties - Set M	ultiple Variables (Set Multiple Variables)	► 🗙
General Variables	Knowledge Base Result Handlers	
Variables to set: —		
Variable:	[Process.Variables.Output.IP Address]	
New value:	[Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Address]	
Variable:	[Process.Variables.Output.Gateway]	
New value:	[Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Gateway]	
Variable:	[Process.Variables.Output.Netmask]	
New value:	[Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Netmask]	
		1001
Variable:	[Process.Variables.Output.DNS Server]	
New value:	Workflow Extension: Get CPNB IP IP DNS Server]	
		<del>4</del> 7
Variable:	[Process.Variables.Output.VLAN Object Reference]	
New value:	Puterbillerun Euterniem Ciel CEND ID M AN Obiert Dieterment	
Herr Falce.	[WORKNOW, Extension: Get CHNR IP.VLAN UDject Reference]	<u></u>
Variable:	[Process Variables Output Service Item Record Name]	
N		
inew value:	[Workflow. Extension: Get CPNR IP.IP Address Record Name]	

7. Al termine della procedura, il flusso di lavoro dovrebbe essere visualizzato come illustrato

#### Get IP Address >> User Defined



nella seguente immagine:

8. Salvare il processo e uscire.

#### Aggiungi estensione: Restituisci CPNR IP

- 1. Copiare l'estensione del processo: Restituire l'indirizzo IP CPNR. È consigliabile rinominare la copia con un nome significativo a livello locale.
- 2. Modificare il flusso di lavoro Indirizzo IP mittente >> Definito dall'utente.
- 3. Aggiungere la copia dell'estensione: Riportare il processo IP CPNR al workflow
- 4. Nella scheda Input aggiungere i valori elencati nella seguente tabella:Questa immagine fornisce un esempio della configurazione.

Properties - Extension: Return CPNR IP (Start Process)	► X
General Start Point Target Credentials Inputs Knowledge Base Result Handlers	
IP Address: [Process.Variables.Input.IP Address]	
VLAN Instance: [Process.Variables.Input.VLAN Instance]	
Container:	
Device Type: Server	

5. Al termine della procedura, il flusso di lavoro dovrebbe essere visualizzato come illustrato Return IP Address >> User Defined



nella seguente immagine:

6. Salvare il processo e uscire.

### Informazioni correlate

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems