ASA 8.0: Configura autenticazione RADIUS per utenti WebVPN

Sommario

Introduzione Prerequisiti Configurazione del server ACS Configurare l'appliance di sicurezza ASDM Interfaccia della riga di comando Verifica Test con ASDM Test con CLI Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene illustrato come configurare Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) in modo che utilizzi un server RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) per l'autenticazione degli utenti WebVPN. Nell'esempio, il server RADIUS è un server Cisco Access Control Server (ACS) versione 4.1. Questa configurazione viene eseguita con Adaptive Security Device Manager (ASDM) 6.0(2) su un'appliance ASA con software versione 8.0(2).

Nota: in questo esempio l'autenticazione RADIUS è configurata per gli utenti WebVPN, ma è possibile utilizzare questa configurazione anche per altri tipi di VPN di accesso remoto. Assegnare il gruppo di server AAA al profilo di connessione desiderato (gruppo di tunnel), come mostrato.

Prerequisiti

- Ènecessaria una configurazione WebVPN di base.
- Gli utenti di Cisco ACS devono essere configurati per l'autenticazione degli utenti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione <u>Aggiunta di un account utente</u> di <u>base</u> in <u>Gestione utente</u>.

Configurazione del server ACS

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare l'autenticazione RADIUS su ACS e ASA.

Completare questa procedura per configurare il server ACS in modo che comunichi con l'appliance ASA.

- 1. Scegliere Network Configuration (Configurazione rete) dal menu a sinistra della schermata ACS.
- 2. Scegliere Add Entry in AAA Client.
- 3. Fornire le informazioni sul client: Nome host client AAA: un nome a scelta Indirizzo IP client AAA: l'indirizzo da cui l'appliance di sicurezza contatta l'ACSSegreto condiviso: una chiave segreta configurata su ACS e sull'appliance di sicurezza
- 4. Nell'elenco a discesa Autentica tramite scegliere RADIUS (Cisco VPN 3000/ASA/PIX 7.x+).
- 5. Fare clic su Invia+Applica.

Esempio di configu	Jrazione del client AAA
ababa	Network Configuration
cisco	Edit
User Setup	
Sroup Setup	Add AAA Client
Shared Profile Components	AAA Client Hostname
Network Configuration	192.168.1.1
System Configuration	AAA Client IP Address
Configuration	Shared Secret secretkey
Administration Control	RADIUS Key Wrap
External User Databases	Key Encryption Key
Dana Posture Validation	Message Authenticator Code Key
Network Access Profiles	Key Input Format C ASCII @ Hexadecimal
Reports and Activity	Authenticate Using RADIUS (Cisco VPN 3000/ASA/PIX 7.x+)
Online Documentation	□ Single Connect TACACS+ AAA Client (Record stop in accounting on failure)
	Log Update/Watchdog Packets from this AAA Client
	Log RADIUS Tunneling Packets from this AAA Client

Es

Match Framed-IP-Address with user IP address for accounting packets from

Replace RADIUS Port info with Username from this AAA Client

Configurare l'appliance di sicurezza

<u>ASDM</u>

Completare questa procedura in ASDM per configurare l'ASA in modo che comunichi con il server ACS e autentichi i client WebVPN.

1. Scegliere Configurazione > VPN ad accesso remoto > Configurazione AAA > Gruppi di

server AAA.

- 2. Fare clic su Add (Aggiungi) accanto a Gruppi di server AAA.
- 3. Nella finestra che viene visualizzata, specificare un nome per il nuovo gruppo di server AAA e scegliere **RADIUS** come protocollo. Al termine, fare clic su

	Add AAA Server Group						
	Configure an AAA server group. The Accounting Mode attribute is only applicable for RADIUS and TACACS+ protocols.						
	Server Group:	RAD_SVR_GRP					
	Protocol:	RADIUS					
	Accounting Mode:	🔿 Simultaneous 💿 Single					
	Reactivation Mode:	Depletion O Timed					
	Dead Time: 10	minutes					
	Max Failed Attempts: 3						
ок		OK Cancel Help					

- 4. Verificare che il nuovo gruppo sia selezionato nel riquadro superiore e fare clic su **Aggiungi** a destra del riquadro inferiore.
- 5. Fornire le informazioni sul server: Nome interfaccia: l'interfaccia che l'ASA deve utilizzare per raggiungere il server ACS. Nome server o indirizzo IP: l'indirizzo che l'ASA deve utilizzare per raggiungere il server ACS. Server Secret Key: la chiave segreta condivisa configurata per l'ASA sul server ACS. Esempio di configurazione del server AAA sull'appliance ASA

🚰 Add AAA Server		×			
Server Group:	RAD_SVR_GRP				
Interface Name:	inside 🔽				
Server Name or IP Address:	192.168.1.2				
Timeout:	10	seconds			
RADIUS Parameters					
Server Authentication Port: 1645					
Server Accounting Port:	1646				
Retry Interval:	10 seconds				
Server Secret Key:	****				
Common Password:					
ACL Netmask Convert:	Standard				
OK	Cancel Help				

- 6. Dopo aver configurato il gruppo di server e il server AAA, selezionare Configurazione > VPN ad accesso remoto > Accesso VPN SSL senza client > Profili di connessione per configurare WebVPN per l'utilizzo della nuova configurazione AAA.Nota: anche se in questo esempio viene utilizzata WebVPN, è possibile impostare qualsiasi profilo di connessione di accesso remoto (gruppo tunnel) per utilizzare questa configurazione AAA.
- 7. Selezionare il profilo per il quale configurare il server AAA e fare clic su Modifica.
- 8. In Autenticazione scegliere il gruppo di server RADIUS creato in precedenza. Al termine, fare clic su

OK.

ø	Edit Clientless SSL VPN Co	nnection Profile: ExampleG	roup1	×
	e-Basic	Name:	ExampleGroup1	
	Advanced	Aliases:	Group:	
		Authentication		
		Method:	€ AAA ⊂ Certificate ⊂ Both	
		AAA Server Group:	RAD_SRV_GRP M	lanage
			LOCAL RAD 3RV GRP	
		Default Group Policy	43	
		Group Policy:	OfltGrpPoicy	lanage
		Clientless SSL VPN Protocol:	F Enabled	
		ОК	Cancel Help	

Interfaccia della riga di comando

Completare questa procedura nell'interfaccia della riga di comando (CLI) per configurare l'ASA in modo che comunichi con il server ACS e autentichi i client WebVPN.

ciscoasa#configure terminal

!--- Configure the AAA Server group. ciscoasa(config)# aaa-server RAD_SRV_GRP protocol RADIUS ciscoasa(config-aaa-server-group)# exit !--- Configure the AAA Server. ciscoasa(config)# aaaserver RAD_SRV_GRP (inside) host 192.168.1.2 ciscoasa(config-aaa-server-host)# key secretkey ciscoasa(config-aaa-server-host)# exit !--- Configure the tunnel group to use the new AAA setup. ciscoasa(config)# tunnel-group ExampleGroup1 general-attributes ciscoasa(config-tunnel-general)# authentication-server-group RAD_SRV_GRP

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Test con ASDM

Verificare la configurazione RADIUS con il pulsante **Test** nella schermata di configurazione dei gruppi di server AAA. Dopo aver fornito un nome utente e una password, questo pulsante consente di inviare una richiesta di autenticazione di prova al server ACS.

1. Scegliere Configurazione > VPN ad accesso remoto > Configurazione AAA > Gruppi di server AAA.

- 2. Selezionare il gruppo di server AAA desiderato nel riquadro superiore.
- 3. Selezionare il server AAA che si desidera verificare nel riquadro inferiore.
- 4. Fare clic sul pulsante Test a destra del riquadro inferiore.
- Nella finestra visualizzata fare clic sul pulsante di scelta Autenticazione e specificare le credenziali che si desidera verificare. Al termine, fare clic su OK

Max Failed	Add
Max Failed	Add
3	
	Edt
2	
-19-	Dalate
Income and	
1	
	add 1
10	
	Edit
	Delete
	Providular
	Movellown
	Test
<u> </u>	

6. Quando l'appliance ASA contatta il server AAA, viene visualizzato un messaggio di riuscita o



Test con CLI

Per verificare la configurazione del server AAA, è possibile usare il comando **test** sulla riga di comando. Una richiesta di test viene inviata al server AAA e il risultato viene visualizzato sulla riga di comando.

ciscoasa#test aaa-server authentication RAD_SVR_GRP host 192.168.1.2 username kate password cisco123

Risoluzione dei problemi

Il comando **debug radius** permette di risolvere i problemi di autenticazione in questo scenario. Questo comando abilita il debug della sessione RADIUS e la decodifica dei pacchetti RADIUS. In ciascun output di debug presentato, il primo pacchetto decodificato è il pacchetto inviato dall'ASA al server ACS. Il secondo pacchetto è la risposta del server ACS.

Nota: consultare le <u>informazioni importanti sui comandi di debug</u> prima di usare i comandi di **debug**.

Quando l'autenticazione ha esito positivo, il server RADIUS invia un messaggio di **accettazione** dell'accesso.

ciscoasa#**debug radius**

!--- First Packet. Authentication Request. ciscoassa#radius mkreq: 0x88 alloc_rip 0xd5627ae4 new request 0x88 --> 52 (0xd5627ae4) got user '' got password add_req 0xd5627ae4 session 0x88 id 52 RADIUS_REQUEST radius.c: rad_mkpkt RADIUS packet decode (authentication request) ----------- Raw packet data (length = 62)..... 01 34 00 3e 18 71 56 d7 c4 ad e2 73 30 a9 2e cf | .4.>.qV....s0... 5c 65 3a eb 01 06 6b 61 74 65 02 12 0e c1 28 b7 | \e:...kate....(. 87 26 ed be 7b 2c 7a 06 7c a3 73 19 04 06 c0 a8 | .&..{,z.|.s.... 01 01 05 06 00 00 00 34 3d 06 00 00 00 05 |4=.... Parsed packet data..... Radius: Code = 1 (0x01) Radius: Identifier = 52 (0x34) Radius: Length = 62 (0x003E) Radius: Vector: 187156D7C4ADE27330A92ECF5C653AEB Radius: Type = 1 (0x01) User-Name Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (String) = 6b 61 74 65 | kate Radius: Type = 2 (0x02) User-Password Radius: Length = 18 (0x12) Radius: Value (String) = 0e c1 28 b7 87 26 ed be 7b 2c 7a 06 7c a3 73 19 ..(..&..{,z.|.s. Radius: Type = 4 (0x04) NAS-IP-Address Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (IP Address) = 192.168.1.1 (0xC0A80101) Radius: Type = 5 (0x05) NAS-Port Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (Hex) = 0x34 Radius: Type = 61 (0x3D) NAS-Port-Type Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (Hex) = 0x5 send pkt 192.168.1.2/1645 rip 0xd5627ae4 state 7 id 52 rad_vrfy() : response message verified rip 0xd544d2e8 : chall_state '' : state 0x7 : timer 0x0 : requath: 18 71 56 d7 c4 ad e2 73 30 a9 2e cf 5c 65 3a eb : info 0x88 session_id 0x88 request_id 0x34 user 'kate' response '***' app 0 reason 0 skey 'secretkey' sip 192.168.1.2 type 1 !---Second Packet. Authentication Response. RADIUS packet decode (response) ----------- Raw packet data (length = 50).... 02 34 00 32 35 al 88 2f 8a bf 2a 14 c5 31 78 59 | .4.25../..*..1xY 60 31 35 89 08 06 ff ff ff ff 19 18 43 41 43 53 | `15......CACS 3a 30 2f 32 61 36 2f 63 30 61 38 30 31 30 31 2f | :0/2a6/c0a80101/ 35 32 | 52 Parsed packet data..... Radius: Code = 2 (0x02) Radius: Identifier = 52 (0x34) Radius: Length = 50 (0x0032) Radius: Vector: 35A1882F8ABF2A14C531785960313589 Radius: Type = 8 (0x08) Framed-IP-Address Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (IP Address) = 255.255.255.255 (0xFFFFFFFF) Radius: Type = 25 (0x19) Class Radius: Length = 24 (0x18) Radius: Value (String) = 43 41 43 53 3a 30 2f 32 61 36 2f 63 30 61 38 30 | CACS:0/2a6/c0a80 31 30 31 2f 35 32 | 101/52 rad_procpkt: ACCEPT RADIUS_ACCESS_ACCEPT: normal termination RADIUS_DELETE remove_req 0xd5627ae4 session 0x88 id 52 free_rip 0xd5627ae4 radius: send queue empty

Se l'autenticazione non riesce, il server ACS invia un messaggio di accesso-rifiuto.

ciscoasa#**debug radius**

request 0x85 --> 49 (0xd5627ae4) got user '' got password add_req 0xd5627ae4 session 0x85 id 49 RADIUS_REQUEST radius.c: rad_mkpkt RADIUS packet decode (authentication request) ------------ Raw packet data (length = 62)..... 01 31 00 3e 88 21 46 07 34 5d d2 a3 a0 59 1e ff | .1.>.!F.4]...Y.. cc 15 2a 1b 01 06 6b 61 74 65 02 12 60 eb 05 32 | ..*...kate..`..2 87 69 78 a3 ce d3 80 d8 4b 0d c3 37 04 06 c0 a8 | .ix.....K..7.... 01 01 05 06 00 00 00 31 3d 06 00 00 00 05 |1=.... Parsed packet data..... Radius: Code = 1 (0x01) Radius: Identifier = 49 (0x31) Radius: Length = 62 (0x003E) Radius: Vector: 88214607345DD2A3A0591EFFCC152A1B Radius: Type = 1 (0x01) User-Name Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (String) = 6b 61 74 65 | kate Radius: Type = 2 (0x02) User-Password Radius: Length = 18 (0x12) Radius: Value (String) = 60 eb 05 32 87 69 78 a3 ce d3 80 d8 4b 0d c3 37 `..2.ix.....K..7 Radius: Type = 4 (0x04) NAS-IP-Address Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (IP Address) = 192.168.1.1 (0xC0A80101) Radius: Type = 5 (0x05) NAS-Port Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (Hex) = 0x31 Radius: Type = 61 (0x3D) NAS-Port-Type Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (Hex) = 0x5 send pkt 192.168.1.2/1645 rip 0xd5627ae4 state 7 id 49 rad_vrfy() : response message verified rip 0xd544d2e8 : chall_state '' : state 0x7 : timer 0x0 : requath: 88 21 46 07 34 5d d2 a3 a0 59 le ff cc 15 2a 1b : info 0x85 session_id 0x85 request_id 0x31 user 'kate' response '***' app 0 reason 0 skey 'secretkey' sip 192.168.1.2 type 1 !---Second packet. Authentication Response. RADIUS packet decode (response) ----------- Raw packet data (length = 32).... 03 31 00 20 70 98 50 af 39 cc b9 ba df a7 bd ff | .1. p.P.9...... 06 af fb 02 12 0c 52 65 6a 65 63 74 65 64 0a 0d |Rejected.. Parsed packet data..... Radius: Code = 3 (0x03) Radius: Identifier = 49 (0x31) Radius: Length = 32 (0x0020) Radius: Vector: 709850AF39CCB9BADFA7BDFF06AFFB02 Radius: Type = 18 (0x12) Reply-Message Radius: Length = 12 (0x0C) Radius: Value (String) = 52 65 6a 65 63 74 65 64 0a 0d Rejected.. rad_procpkt: REJECT RADIUS_DELETE remove_req 0xd5627ae4 session 0x85 id 49 free_rip 0xd5627ae4 radius: send queue empty

Informazioni correlate

- RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)
- <u>RFC (Requests for Comments)</u>
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems