# Genera snapshot del supporto cloud privato per endpoint sicuro e abilita sessione di supporto in tempo reale

### Sommario

Introduzione
Premesse
Snapshot di supporto
Genera snapshot del supporto dal portale di amministrazione
Genera snapshot del supporto dal portale di amministrazione SSH
Genera snapshot di supporto dalla console dell'accessorio
Sessione di supporto live
Abilita sessione di supporto live dal portale di amministrazione
Abilita sessione di supporto live dal portale di amministrazione SSH
Abilita sessione di supporto in tempo reale dalla console dell'accessorio

# Introduzione

In questo documento viene descritto come raccogliere le snapshot del supporto e abilitare la sessione di supporto in tempo reale dall'appliance Cisco Secure Endpoint Private Cloud.

# Premesse

Quando si collabora con TAC, a volte è necessario raccogliere una snapshot del supporto o consentire a TAC di stabilire un tunnel di supporto per l'appliance cloud privata Secure Endpoint (in precedenza nota come Advanced Malware Protection). Ciò semplifica l'analisi approfondita o l'applicazione remota delle correzioni.

Questo approccio consente di risparmiare tempo e fornisce al tecnico TAC le informazioni complete necessarie per affrontare il problema in modo efficace.

# Snapshot di supporto

Genera snapshot del supporto dal portale di amministrazione

Per raccogliere uno snapshot del supporto dal portale di amministrazione, effettuare le seguenti operazioni:

Passaggio 1: accedere al portale di amministrazione.

Passaggio 2: selezionare Support, quindi Support Snapshots, come mostrato nell'immagine.



Passaggio 3: fare clic su Crea snapshot.

	Secure Enc Private Cloud A	dpoint dministration P	ortal		Support	Announcements	? Help	🕩 Log	gout	cisco S	ECURE
*	Configuration $-$	Operations -	Status 👻	Integrations -	Support -					Console	<b>Ů -</b>

A support snapshot contains log files and system information that can assist with the diagnosis of problems with your device. Once generated, they can be downloaded and forwarded to support or submitted to a Cisco support server.

		Create Snapshot		
## State	🕀 Size	∰ Started	O Duration	E Operations

Passaggio 4: è possibile selezionare Includi i Core Files e altri dump di memoria, nonché con l'istantanea che non sono selezionati per impostazione predefinita, come mostrato nell'immagine.



Home / Support - Snapshots / Create

### Support snapshot

Snapshots include system analysis, configuration, network, and log information. Select one or more of the appropriate checkboxes below to include it in the snapshot if a core dump is required. The information collected will be saved into a snapshot file for later submission to Cisco support.

•	Useinclude-cores; includes core files and crash dumps.
~	Useinclude-server-core; includes a disposition server memory dump.
	UseInclude-server-core; includes a disposition server memory dump

Start

Passaggio 5: si noti che l'istantanea è stata avviata e l'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Per monitorare lo stato di avanzamento, fare clic su Details (Dettagli), come mostrato nell'immagine.

₽	Secure End Private Cloud A	dpoint Idministration P	ortal		Support	Announcements	? Help	🕩 Logout	cisco	SECURE
*	Configuration $-$	Operations -	Status 🔻	Integrations -	Support -			<b>I</b>	Consol	e Ů•

A support snapshot contains log files and system information that can assist with the diagnosis of problems with your device. Once generated, they can be downloaded and forwarded to support or submitted to a Cisco support server.

		Create Snapshot		
State	🖴 Size	m Started	② Duration	E Operations
► Running		Mon Jul 29 2024 09:44:42 GMT+0200 (Central European Summer Time) 0 day, 0 hour, 0 minute, 23 seconds ago	less than a minute	🖙 Details 🛃 🔇 🗿 🏛

÷

Passaggio 6: al termine della generazione delle copie istantanee, è necessario selezionare l' icona per scaricare le copie istantanee sul computer locale da cui si accede al portale.

Genera snapshot del supporto dal portale di amministrazione SSH

Per creare una copia istantanea del supporto dal portale di amministrazione SSH, procedere come segue:

Passaggio 1: SSH sul portale di amministrazione.

Passaggio 2: questa è la CLI disponibile per generare lo snapshot.

[root@fireamp ~]# amp-support snapshot -A <Path where to store the Snapshot>

usage: /opt/opadmin/embedded/bin/amp-support snapshot [options] <snapshot\_file>

Create a snapshot of the current system; this includes log files, system status, run processes, crash dumps, and other information that can be used by a support engineer to diagnose problems with your system. If no explicit options are provided the default ones are assumed. The default options are: include-configs, include-logs, include-network, include-cores, and include-status

all	Include	everything.
include-analysis	Include	system analysis. (SLOW!)
<pre>include-configs</pre>	Include	configuration files.
include-cores	Include	core files.
include-firehose-cassandra	Include	firehose-cassandra status.
include-inodes	Include	filesystem inode usage.
include-integrations	Include	appliance integration information.
include_kafka	Include	Kafka status.
include-flink	Include	Flink status.
include-logs	Include	log files.
include-mongo	Include	MongoDB status.
include-cassandra	Include	Cassandra status.
<pre>include-network</pre>	Include	network analysis.
include-redis	Include	Redis status.
include-server-core	Include	a disposition server memory dump.
include-status	Include	system status.
include-docker	Include	docker status.
<pre>include_zookeeper</pre>	Include	Zookeeper status.
fs-check FILE	Include	filesystem check results from file.
verbose	Increase	e output verbosity.
	<pre>allinclude-analysisinclude-configsinclude-coresinclude-firehose-cassandrainclude-integrationsinclude-integrationsinclude-flinkinclude-logsinclude-logsinclude-redisinclude-redisinclude-redisinclude-statusinclude-dockerinclude_zookeeperfs-check FILEverbose</pre>	<ul> <li>all Include</li> <li>include-analysis Include</li> <li>include-configs Include</li> <li>include-cores Include</li> <li>include-firehose-cassandra Include</li> <li>include-integrations Include</li> <li>include-integrations Include</li> <li>include-flink Include</li> <li>include-flink Include</li> <li>include-logs Include</li> <li>include-network Include</li> <li>include-redis Include</li> <li>include-server-core Include</li> <li>include-setus Include</li> </ul>

Genera snapshot di supporto dalla console dell'accessorio

Per creare una snapshot di supporto dalla console dell'appliance del cloud privato, attenersi alla seguente procedura:

Passaggio 1: accedere alla console di Private Cloud Appliance.

Passo 2: selezionare SUPPORT\_SNAPSHOT.

AMP	- Private	Cloud	Advanced	Malware	Protection	(ver.	)
-----	-----------	-------	----------	---------	------------	-------	---

3L : https://	
AC Address : secure password has been set, and will be re	quired to login.
CONFIG_NETWORK CONSOLEConfigure the Web admin Start command-line cons Display device status / 	istration interface. ole / shell. information. ssion. port snapshot.
<mark>&lt; <u>0</u>k &gt;</mark>	

Passaggio 3: immettere la password del portale di amministrazione, come illustrato nell'immagine.

AMP	Private Cloud Advanced Malware Protection (ver. )
	Authentication Required
	Please enter your password.
	< OK > <cancel></cancel>

Passaggio 4: è possibile selezionare Includi i Core Files e altri dump di memoria, nonché con l'istantanea che non sono selezionati per impostazione predefinita, come mostrato nell'immagine.

AMP P	rivate (	Cloud	Advanced	Malware	Protection	(ver.	)
-------	----------	-------	----------	---------	------------	-------	---

Image: Server-core       Image: Server-core         Image: Server-core       Image: Server memory during the server memor

Passaggio 5: selezionare OK per avviare lo snapshot.

## Sessione di supporto live

Abilita sessione di supporto live dal portale di amministrazione

Per creare l'abilitazione della sessione di supporto in tempo reale dal portale di amministrazione, effettuare le seguenti operazioni:

Passaggio 1: accedere al portale di amministrazione.

Passo 2: fare clic o selezionare Supporto e selezionare Live Support Session.



Passaggio 3: fare clic o selezionare Start Support Session (Avvia sessione di supporto) come mostrato, quindi Download (Scarica) per recuperare l'identità SSH richiesta da TAC per connettersi all'accessorio in remoto. Quindi, fare clic su o selezionare Start per avviare la sessione di supporto live, come mostrato nell'immagine.



### Step 1: Send your support identity

Before continuing, you must open a support case and attach the key from the Support Identity box below.

Support Identity	
and in the second s	
No. 2014 All T.S., Taking all Tool and Amage 1014 Annual Proceedings of the U.S. Proceeding of the International Proceedings of the	
to be the "new of the second second the second s	🛓 Download
And the start of the start o	

### Step 2: Initiate support session

Support Session							
Peer	Support-sessions.amp.cisco.com	:	22				
Start							

Passaggio 4: dopo il collegamento dell'accessorio alla sessione di supporto live, come mostrato nell'immagine, si noteranno i registri come mostrato nell'immagine.

	Secure Endpoint Private Cloud Administra	ation Portal	Support A Announcements ? Help 🕞 Logout					CUR	
ñ	Configuration - Operatio	ons 👻 Status 👻	Integrations - Su	ipport -			<b>I</b>	Console	<u>ں</u> •
	Support Session A	Active							
ŀ	Home / Support - Live Session	IS /							
	State	🛗 Started		🛗 Finished	O Duration	II Operations			
	► Running	1 minute ago		O Please wait	O Please wait	Details	× c	: 🖻	
		i minuto ago							
	<b>Output</b> Support I	Log							
d	lebug1: Exit status 0								
s	lient session establish Support session is runni	ed successfully	· -						
		<u> </u>	_	Download Outcut					*

#### Abilita sessione di supporto live dal portale di amministrazione SSH

Per creare l'abilitazione della sessione di supporto live dal portale di amministrazione SSH, attenersi alla seguente procedura:

Passaggio 1: accedere al portale di amministrazione SSH.

Passaggio 2: questa è la CLI disponibile per abilitare la sessione di supporto live dal protocollo SSH.

[root@fireamp ~]# amp-support session -l support.log -s support-sessions.amp.cisco.com -p 22 <UUID>
usage: /opt/opadmin/embedded/bin/amp-support session [options] <uuid>

Manage a support session with a remote server; this facilitates a secure method of provide unrestricted shell access to your machine to an engineer on a remote system. Note that when restart a session, the same parameters as the previous session are used unless new parameters are supplied. The UUID is expected to be version 4.

Note that the `--log` option provides an optional log file for the support engineer to log their shell activity to. A script is provided to the remote

user to collect this log data, but it is not and cannot be enforced by the support script.

OPTIONS

-b,	batch	Use batch (non-interactive) mode.			
-d,	delete	Delete a support session and all files.			
-1,	log FILE	Log remote shell commands to file.			
-р,	port PORT	Connect to an alternative port.			
-s,	support-server SERVER	Set the server of a session.			
-t,	terminate	Terminate an active session.			
-v,	verbose	Increase output verbosity.			

NOTE: UUID can be any random string as long as it has the format: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxx-xxxx.

#### EXAMPLES

#### Abilita sessione di supporto in tempo reale dalla console dell'accessorio

Per creare l'abilitazione della sessione di supporto in tempo reale dalla console dell'appliance del cloud privato, attenersi alla seguente procedura:

Passaggio 1: Accedere alla console di Private Cloud Appliance.

Passaggio 2: selezionare SUPPORT\_SESSION per abilitare la sessione di supporto in tempo reale, come mostrato nell'immagine.

	AMP	Private	Cloud	Advanced	Malware	Protection	(ver.	)
--	-----	---------	-------	----------	---------	------------	-------	---



Passaggio 3: immettere la password del portale di amministrazione, come illustrato nell'immagine.

Passaggio 4: È possibile lasciare invariate tutte le impostazioni predefinite. Selezionare OK per abilitare la sessione di supporto live, come mostrato nell'immagine.

### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).