Modificare le impostazioni di rete in Informacast con GUI e Console

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione Metodo 1. Interfaccia grafica Metodo 2. Console Verifica Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come modificare e risolvere i problemi relativi alle impostazioni di rete in Cisco Basic Paging (InformaCast) con l'interfaccia utente grafica (GUI) e la console.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Paging di base Cisco
- Linux

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulla seguente versione del software:

• Informacast Basic Paging versione 11.0.5 - 11.3

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Èpossibile utilizzare il metodo 1 o 2 per modificare l'indirizzo IP, la maschera, il DNS e il gateway per il server Singlewire.

Avviso: Se si intende passare da InformaCast di base a InformaCast avanzato e si modifica l'indirizzo IP, è necessario ridistribuire l'OAV InformaCast.

Avviso: Se al momento si dispone di applicazioni con licenza, la modifica dell'indirizzo IP potrebbe richiedere nuove licenze.

Nota: I certificati SIP InformaCast vengono rigenerati ogni volta che InformaCast viene installato o il relativo indirizzo IP viene modificato, quindi se si utilizza il protocollo Transport Layer Security (TLS) con SIP, sarà necessario installare il certificato SIP InformaCast in tutti i Cisco Unified Communications Manager (CUCM) dell'ambiente InformaCast.

Metodo 1. Interfaccia grafica

Passaggio 1. Per configurare le impostazioni di rete con la GUI, aprire un browser Web, immettere l'indirizzo IP dell'appliance virtuale InformaCast (<u>https://<informacast_IP>:10000</u>) e premere Invio. Viene visualizzata la pagina iniziale di Singlewire.

Passaggio 2. Fare clic sul collegamento **Accedi agli strumenti di gestione delle applicazioni con Control Center**. Viene visualizzata una scheda/finestra separata alla pagina del menu Control Center come illustrato nell'immagine.

Login to W	ebmin	
	You must enter a	a username and password to login to the Webmin server on 10.1.61.118.
Username		admin
Password		•••••
		Remember login permanently?
		Login Clear

Passaggio 3. Immettere le credenziali e fare clic sul pulsante **Login**. Per impostazione predefinita, il nome utente è **admin** e la password è **changeMe**. La home page di Webmin viene visualizzata come illustrato nell'immagine.

inglewire"
0
17 14:34:34 2019
.0-4-686-pae on i686
eon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz, 1 cores
6 hours, 54 minutes
in) 0.03 (5 mins) 0.05 (15 mins)
0% kernel, 0% IO, 100% idle
total, 1.12 GB used
total, 0 bytes used
I total, 5.18 GB used
18

Passaggio 4. Per modificare l'indirizzo IP, attenersi alla seguente procedura: **System > Bootup and Shutdown** (Sistema > Avvio e chiusura).

Passaggio 5. Dall'elenco dei servizi, selezionare **singlewireInformaCast**, come mostrato nell'immagine.

Lonix admin	simplify	No	Simplify functionality
System	single	No	executed by init(II) upon entering nunlevel 1 (single).
Bootup and Shutdown	singlewireInformaC	ast Yes	InformaCast application from Singlewire
Change Passwords	singlewicePTT	Yes	PushToTalk application from Singlewire
Scheduled Cron Jobs	singlewireSwitStar	n Yes	SwitStart application from Singlewire
Software Packages	singlewireToolbox	Yes	Toolbox application from Singlewire
W Networking	ash 🗌	Yes	OpenBSD Secure Shell server
Hardware	stop-bootlogd	Yes	See the init d'bootlogd script
- national -	stop-bootlogd-sing	le No	See the init d/bootlogd script
W System Information	D sudo	Yes	Provide limited super user privileges to specific users.
Generation Logout	U udev	No	Start udevd, populate idev and load drivers.
-	_		

Passaggio 6. Per arrestare il servizio Informacast, fare clic su **Stop Now** (Arresta ora) e attendere che il servizio si arresti con tutti i processi figlio, come mostrato nell'immagine.

Name	eineleuiraleforma/aet	
Action Script	<pre>#! /bin/sh #! /bin/sh #! /bin/sh #! BSGIN INIT INFO # Provides: singlewireInformaCast # Required-Start: Sremote_fs Snetwork Sayslog Stime # Required-Stop: Sremote_fs Snetwork Sayslog Default-Stop: 0.16 # Short-Description: InformaCast # Description: InformaCast application from Singlewire ### END INIT INFO # Author: Jeff Ramin <jeff.ramin@singlewire.com>####################################</jeff.ramin@singlewire.com></pre>	*
Start at boot time?	# Do NOT "set -e"	¥

Passaggio 7. Tornare al menu principale e selezionare **Rete > Configurazione di rete**. Le opzioni di configurazione della rete sono indicate nell'immagine.



Passaggio 8. Selezionare Network Interfaces e fare clic su eth0.

Module Index

Module Index

Network Interfaces

Name	Туре	IP Address	Netmask	Status
eth0	Ethernet	10.1.61.118	255.255.255.0	Up
	Ethernet	fe80 .250 .56# fe96 d3e3	64	Up
lo	Loopback	127.0.0.1	255.0.0.0	Up
	Loopback	:1	128	Up

Return to network configuration

Passaggio 9. Modificare l'interfaccia eth0 con il nuovo indirizzo IP e fare clic su Save. A questo punto si prevede che la connettività al server venga interrotta. Per accedere nuovamente al server, utilizzare il nuovo indirizzo IP.

Name	eth0	IP Address	10.1.61.118
Netmask	255.255.255.0	Broadcast	10.1.61.255
MTU	1500	Status	Up O Down
Hardware address	00:50:56:96:d3:e3	Virtual interfaces	0 (Add virtual interface)

Passaggio 10. Per modificare l'interfaccia di avvio, selezionare Rete > Configurazione di rete, fare clic sulla scheda Attivato all'avvio e modificare l'indirizzo IP, la netmask e l'IP di trasmissione come mostrato nell'immagine.

Module Index		Edit Bootup Interf	ace	
Boot Time Interface F	arameters			
Name	eth0	Activate at boot?		
Address source	From DHCP From BOOTP Static configuration	IP Address 10.1.61.118 Netmask 255.255.255.0 Broadcast O Automatic ®	10.1.61.255	
Virtual interfaces	0 (Add virtual interface)	Hardware address	Default O	
Save Save and Ap	plyDelete and ApplyDe	lete		

Passaggio 11. Per riavviare singlewireInformaCast, selezionare Sistema > Avvio e chiusura.

Passaggio 12. Dall'elenco dei servizi, selezionare singlewireInformacast e fare clic su Start Now (Avvia ora). L'avvio del servizio potrebbe richiedere alcuni minuti.

Edit Action

Name	singlewirebnformaCast	
Action Script	<pre>#! /bin/sh ### BEOIN INIT INFO # Provides: singlewireInformaCast # Required-Start: &remote_fs &network &syslog &time # Required-Start: 2 3 4 5 # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Start: InformaCast # Description: InformaCast # Description: InformaCast application from Singlewire ### END INIT INFO # Author: Jeff Ramin <jeff.ramin@singlewire.com>####################################</jeff.ramin@singlewire.com></pre>	-
	♥ Do NOT "set -e"	~
Start at boot time?	* Yes O No	
Save Start Now	Restart Now Show Status Stop Now Delete	

Passaggio 13. Per modificare il DNS e il nome host, selezionare Sistema > Avvio e chiusura.

Passaggio 14. Dall'elenco dei servizi, selezionare **singlewireInformaCast**, come mostrato nell'immagine.

Lonin admin	simplify	No	Simplify functionality
System.	single	No	executed by init(I) upon entering runlevel 1 (single).
Bootup and Shutdown	singlewiveInformaCast	Yes	InformaCast application from Singlewire
Change Passwords	singlewizePTT	Yes	PushToTalk application from Singlewire
Scheduled Cron Jobs	singlewireSwiftStart	Yes	SwiftStart application from Singlewire
Software Packages	singlewireToolbox	Yes	Toolbox application from Singlewire
W Networking	ssh	Yes	OpenBSD Secure Shell server
I Hardware	stop-bootlogd	Yes	See the init d/bootlogd script
	stop-bootlogd-single	No	See the init.d/bootlogd script
W System Information	sudo	Yes	Provide limited super user privileges to specific users.
Generation Contract C	udev	No	Start udevd, populate idev and load drivers.

Passaggio 15. Fare clic su **Arresta ora** e attendere che il servizio si arresti con tutti i processi figlio, come mostrato nell'immagine.

Module Index

Edit Action

Name	singlewireInformaCast		
Action Script	<pre>#! /bin/sh ## BEGIN INIT INFO # Provides: # Required-Start: # Required-Stop: # Default-Start: ## END INIT INFO # Author: Jeff Ramin ##</pre>	singlewireInformaCast Sremote_fs Snetwork Ssyslog Stime Sremote_fs Snetwork Ssyslog 2 3 4 5 0 1 6 InformaCast InformaCast application from Singlewire <jeff.ramin@singlewire.com></jeff.ramin@singlewire.com>	^
	# Do NOT "set -e"		~
Start at boot time?	● Yes ○ No		

Passaggio 16. Per tornare al menu principale, selezionare **Networking** > Network Configuration (Configurazione rete).

Passaggio 17. Selezionare Nome host e Client DNS.

Module Index

Hostname and DNS Client

Hostname	singlewire Uodate hostname	in host addresses if channed	17	
Resolution order	Hosts v Di	15 v]	v v	
DNS servers	10.1.61.201	Search domains	None O Listed	

🐐 Return to network configuration

Passaggio 18. Modificare le voci DNS e fare clic su Salva.

Passaggio 19. Tornare all'elenco dei servizi in Sistema > Avvio e chiusura.

Passaggio 20. Selezionare **singlewireInformaCast** e fare clic su **Start Now**. L'avvio del servizio potrebbe richiedere alcuni minuti.

lction Details		
Name	singlewirednformaCast	
letion Script	<pre>#! /bin/sh ### BEGIN INIT INFO # Frovides: singlewireInformaCast # Required-Start: \$remote_fs \$network \$syslog \$time # Required-Stop: \$remote_fs \$network \$syslog # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: InformaCast # Description: InformaCast # Description: InformaCast application from Singlewire ### END INIT INFO # Author: Jeff Ramin <jeff.ramin\$singlewire.com> #</jeff.ramin\$singlewire.com></pre>	^
	# Do NOT "set -e"	4
start at boot time?		

Passaggio 21. Concedere al servizio alcuni minuti per tornare in linea.

Passaggio 2. Per modificare il gateway, selezionare **Configurazione di rete > Routing e gateway**, quindi modificare le impostazioni come mostrato nell'immagine. Fare clic su **Save** (Salva).

mooule moex			Routin	g and Gate	eways
Boot time con	nfiguration	Active configura	ation		
This section allo	ws you to con	figure the routes	that are activated	when the system t	boots up, or when network settings are fully re-applied.
Routing config	juration activ	rated at boot tir	ne		
Default router	O None (or	from DHCP) ®	Gateway 10.1.6	1.1 eth0	0 ~
Static routes	Interface	Network	Netmask	Gateway	
Local routes	Interface	Network	N	letmask	
Save					
Return to ne	twork configu	ration			

Metodo 2. Console

Lindole Index

Module Index

Per modificare l'indirizzo IP, la maschera, il DNS e il gateway del server InformaCast con la console, attenersi alla seguente procedura:

Passaggio 1. Aprire e accedere al client vSphere.

Passaggio 2. Selezionare la macchina virtuale dall'inventario (per impostazione predefinita, si tratta di una VM InformaCast SingleWire).

Passaggio 3. Fare clic su **Apri console**. Viene visualizzata la finestra della console VM InformaCast SingleWire come illustrato nell'immagine.

Sun Jul 14 21:37:52 CDT 2019 Network Configuration: Current IP address is 10.1.61.118 Link status: up Press Alt+F2 for local login Press Alt+F1 to display this screen Go to the Singlewire Start page (http://10.1.61.118) to access your application(s).

Passaggio 4. Premere **Alt + F2** nella finestra della console VM InformaCast SingleWire. La finestra della console VM InformaCast Singlewire viene aggiornata.

Passaggio 5. Immettere **admin** al prompt di accesso a singlewire e premere il tasto Enter.

Passaggio 6. Inserire la password del sistema operativo al prompt Password e premere Invio. La finestra della console VM InformaCast SingleWire viene aggiornata come mostrato nell'immagine.

🖉 InformaCast-VM		
File View VM		
	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Debian GNU/Linux 7 single	wire tty2	
singlewire login: admin Password:		
Last login: Sat Jul 13 23	:22:56 CDT 2019 from 10.1.99	.201 on pts/0
Linux singlewire 3.2.0-4- '::, .:''''.;'	686-pae #1 SMP Debian 3.2.57	-3+deb7u2 i686
······································	 	
. , . , . , , , , , , , , , , , , , , ,	*** **.	** **
	+0 .0:000 '000:0 '0: '000	:8. '8. '8 88 +8.8: 8888
	+# .## ;#; ##' ## '#: ## .#	* ** *** ** ** ***; ** ***
	+# .#. #+ #+ ;# `#:,#####	** *:* ** ** ** ** ***
	+# .#' #+ #+ ;# '#::#'	:#'# #:# ## +# '#'
	'+8 ,8' 8+ 88,.88 '8:'8' +	8 88+ 888 88 +8 88 +8
:.,,,,,,;:.'.;;:. ######	+8 ,8' 8+ 888:8'8: ;8888	##; '#+ ## +# ,####.
:,::,:.,.'';;::: '	:: +# ''	
,:::,''';:;::'	******	
,,,		
·;;;;;:		

Passaggio 7. Per confermare la configurazione corrente, usare il comando **cat /etc/network/interfaces**, come mostrato nell'immagine.



Passaggio 8. Per modificare l'IP corrente del server Informacast, immettere il comando change-ipaddress e premere il tasto Invio, come mostrato nell'immagine.

```
admin@singlewire:~$ change-ip-address
Starting change IP address script
WARNING: If you have applications currently licensed,
changing your IP address may cause you to require new license(s).
Are you sure you want to continue (y∕n)? y
```

Passaggio 9. Quindi, immettere Y e premere il tasto Invio.

Passaggio 10. Immettere un indirizzo IP instradabile sulla rete che non sia attualmente in uso e premere il tasto Invio.

Passaggio 11. Immettere una netmask valida per l'indirizzo IP e premere il tasto Invio.

Passaggio 12. Immettere il gateway predefinito per l'indirizzo IP specificato e premere Invio.

Passaggio 13. Immettere gli indirizzi IP di uno o più server DNS della rete e premere Invio per ottenere un output come mostrato nell'immagine.

```
admin@singlewire:~$ change-ip-address
Starting change IP address script
WARNING: If you have applications currently licensed,
changing your IP address may cause you to require new license(s).
Are you sure you want to continue (y/n)? y
This utility will change the network parameters of your server, as well as recon
figure applications to use the new IP address
Enter new IP address: 10.1.61.118
Enter netmask: 255.255.255.0
Enter default gateway: 10.1.61.10
Enter DNS server 1 (enter if none):
Enter DNS server 2 (enter if none):
Network configuration:
IP address: 10.1.61.118
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 10.1.61.10
DNS server 1:
DNS server 2:
Continue using these values (y/n)?
```

Passaggio 14. Immettere Y e premere Invio. Lo script per la modifica dei parametri di rete e la rigenerazione dei certificati SSL (Secure Sockets Layer) viene avviato automaticamente, come mostrato nell'immagine.

```
running /usr/local/singlewire/InformaCast/bin/change-ip-address modify
Generating SSL certificates
running /usr/local/singlewire/PushToTalk/bin/change-ip-address modify
Generating SSL certificates
```

Passaggio 15. Il messaggio **Processo di modifica dell'indirizzo IP completato** indica che la modifica è stata applicata. Inviare un ping al nuovo indirizzo IP per confermare la raggiungibilità.

Passaggio 16. Per verificare che la modifica sia stata eseguita correttamente, eseguire il comando **cat /etc/network/interfaces**, come mostrato nell'immagine.

running /usr/local/singlewire/InformaCast/bin/change-ip-address finish ∕home∕admin ∕home∕admin starting InformaCast InformaCast has been started. running /usr/local/singlewire/PushToTalk/bin/change-ip-address finish starting PushToTalk Change IP address process completed successfully admin@singlewire:"\$ cat /etc/network/interfaces аито го етли iface lo inet loopback iface eth0 inet static address 10.1.61.118 gateway 10.1.61.10 netmask 255.255.255.0 dwin@singleuire:"\$

Se si configura il nuovo indirizzo IP con un indirizzo IP utilizzato in precedenza, la modifica non riesce e viene visualizzato l'errore "Non sono state apportate modifiche al sistema. Provare a eseguire di nuovo questo comando o contattare il supporto Singlewire per assistenza", come mostrato nell'immagine.

```
Checking /usr/local/singlewire/InformaCast/web/WEB-INF/wsdl/RecipientGroupServi
ce-1.wsdl
ERROR: 10.1.61.118 substitution failed, will roll back
Checking /usr/local/singlewire/InformaCast/web/WEB-INF/wsdl/ReplayService-1.0.w
sdl
ERROR: 10.1.61.118 substitution failed, will roll back
Checking /usr/local/singlewire/InformaCast/web/WEB-INF/db/bcast.script
ERROR: 10.1.61.118 substitution failed, will roll back
Checking /usr/local/singlewire/InformaCast/web/WEB-INF/db/tmpBasic/bcast.script
ERROR: 10.1.61.118 substitution failed, will roll back
Checking /usr/local/singlewire/InformaCast/web/WEB-INF/db/tmpAdvanced/bcast.scr
ipt
ERROR: 10.1.61.118 substitution failed, will roll back
/usr/local/singlewire/InformaCast/bin/change-ip-address prepare 10.1.61.118 fail
ed; contact Singlewire support
running /usr/local/singlewire/PushToTalk/bin/change-ip-address prepare
Modifying /usr/local/singlewire/PushToTalk/web/WEB-INF/data/database.script
Checking /usr/local/singlewire/PushToTalk/web/WEB-INF/data/database.script
ERROR: 10.1.61.118 substitution failed, will roll back
/usr/local/singlewire/PushToTalk/bin/change-ip-address prepare 10.1.61.118 faile
d; contact Singlewire support
The change IP address process failed. No changes were made to your system.
Try running this command again or contact Singlewire support for assistance.
admin@singlewire:~$
```

In questo caso, sostituire l'IP del server con uno nuovo (mai utilizzato) e ripetere il processo per un ulteriore periodo di tempo con l'IP e il gateway desiderati.

Avviso: Se si modifica l'indirizzo IP InformaCast tramite SSH anziché tramite Console, nel messaggio successivo viene visualizzato "Se si esegue questo comando su ssh, la modifica dell'indirizzo IP causerà l'interruzione della connessione. Si consiglia di eseguire questo comando dalla console".

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Per verificare se il server utilizza un indirizzo IP statico o dinamico, eseguire il comando **cat** /etc/network/interfaces, come mostrato nell'immagine.



Un altro comando utile che potete usare è /sbin/ifconfig eth0 come mostrato nell'immagine.



Per risolvere i problemi relativi al multicast, alle impostazioni di rete e ad altri problemi, raccogliere i registri dal server Informacast nel modo seguente.

Passaggio 1. Aprire l'indirizzo IP di informacast in un browser Web, <u>https://<informacast_IP></u> e selezionare **Informacast**.

si	nglewire software
S	InformaCast [®]
9	Initiate Intercom with PushToTalk
<u>i</u> !!	Access Application Management Tools with Control Center
	Singlewire Software News Contact Us

☆ (<u>≞</u>)

Passaggio 2. Utilizzare le credenziali per eseguire l'accesso come mostrato nell'immagine.

Visition Information	Cast [®] lic paging		
	Login: admin Password:		
Singlewire		Singlewire Website Ne	ws Support Contact Us

Passaggio 3. Passare a Guida > Supporto.

← → C ▲ Not secure | https://10.1.61.118



Passaggio 4. Viene visualizzato il menu **Documentazione** e **Strumenti**. Può variare per ogni versione di Informacast come mostrato nell'immagine.

Documentation
InformaCast User Guide
Erequently Asked Questions
Troubleshooting Quide
APLDocumentation
APLQuick Start Guide
End User License Agreement
Tools

These links help carry out steps mentioned in the documentation, or suggested by technical support. <u>APILog</u> Shows requests made to the InformaCast REST API. <u>Calling Terminal Diagnostics</u> Shows the CTI ports and route points registered with InformaCast. <u>InformaCast Logs Directory</u> Shows the directory containing the InformaCast logs. <u>Log Tool</u> Collects and analyzes Singlewire log files for errors. <u>Performance Log</u> Contains information logged by InformaCast. <u>SIP Stack Log</u> Contains information logged by the SIP stack. <u>Summary Log</u> Contains a summary of broadcasts sent by InformaCast.

Per risolvere i problemi relativi al multicast, fare clic su **Informacast Logs Directory** e raccogliere i **log delle prestazioni** e i **log di riepilogo**.

Passaggio 5. Per risolvere i problemi relativi alle impostazioni di rete, è necessario recuperare i **log dei messaggi**. Connettersi al server con le credenziali di amministratore tramite SSH ed eseguire il comando successivo.

tar -zcf messages.tgz /var/log/* /usr/local/singlewire/SwiftStart/server/jetty/webapps/SwiftStart/WEB-INF/data/* /etc/network/interfaces

Passaggio 6. La riga di comando mostra molti messaggi di autorizzazione negata, tuttavia le tracce vengono raccolte e salvate in file **.tgz** compressi, come mostrato nell'immagine.



Passaggio 7. Per verificare che il file **messages.tgz** sia stato generato, usare il comando **ls -la** come mostrato nell'immagine.

admin@singlewire:~\$ ls -la								
total 46528								
drwxr-xr-x	8	admin	admin	4096	Jul	14	13:06	
drwxr-xr-x	5	root	root	4096	Apr	27	2011	
-rw	1	root	root	2739	Jan	14	2011	.bash_history
-rw-rr	1	admin	admin	220	Jan	11	2011	.bash_logout
-rw-rr	1	admin	admin	3116	Jan	11	2011	.bashrc
drwx	4	admin	admin	4096	Jul	23	2018	.cache
drwx	3	admin	admin	4096	Feb	20	2012	.config
drwxr-xr-x	2	admin	admin	4096	Jul	23	2018	.fontconfig
-rw-rr	1	root	root	1380	Mar	13	08:49	Informacast1.cap
-rw-rr	1	root	root	1744	Jul	31	2018	InformaCast_LogTool_Capture_201807311120.pcap
-rw-rr	1	root	root	4138	Sep	23	2018	InformaCast_LogTool_Capture_201809231353.pcap
-rw-rr	1	root	root	9587	Mar	13	08:59	InformaCast_LogTool_Capture_201903130800.pcap
-rw-rr	1	admin	admin	1453069	Jul	31	2018	InformaCast_LogTool_Logs_201807311120.tgz
-rw-rr	1	admin	admin	2350097	Sep	23	2018	InformaCast_LogTool_Logs_201809231550.tgz
-rw-rr	1	admin	admin	2354348	Sep	23	2018	InformaCast_LogTool_Logs_201809231605.tgz
-rw-rr	1	admin	admin	33240845	Mar	13	09:06	InformaCast_LogTool_Logs_201903130801.tgz
-rw-rr	1	admin	admin	1544692	Jul	31	2018	InformaCast_LogTool_OScmds_201807311120.log
-rw-rr	1	admin	admin	1560839	Sep	23	2018	InformaCast_LogTool_OScmds_201809231549.log
-rw-rr	1	admin	admin	1564683	Sep	23	2018	InformaCast_LogTool_OScmds_201809231604.log
-rw-rr	1	admin	admin	2079795	Mar	13	09:01	InformaCast LogTool OScmds 201903130800.log
drwxr-xr-x	3	admin	admin	4096	Jul	23	2018	.local
-rw-rr	1	admin	admin	1303117	Jul	14	13:05	messages.tgz
drwx	3	admin	admin	4096	May	15	2013	.pki
-rw-rr	1	admin	admin	865	Feb	9	2012	.profile
-rw-rr	1	root	root	2020	Jul	26	2018	prueba1
-rw	1	root	root	1024	Jan	11	2011	.rnd

Passaggio 8. Per esportare il file **messages.tgz** in un server SFTP esterno, usare il comando **sftp** <**user>@<sftp_ip_address>**. Immettere le credenziali SFTP e, una volta connessi, digitare **put messages.tgz** per esportare il file come mostrato nell'immagine.

admin@singlewire:~\$ sftp victogut@10.1.99.201 Authenticated with partial success. victogut@10.1.99.201's password: Hello, I'm freeFTPd 1.0Connected to 10.1.99.201. sftp> sftp> put messages.tgz Uploading messages.tgz to /messages.tgz messages.tgz 100% 1273KB 1.2MB/s 00:01 sftp>

Passaggio 9. Se è stata aperta una richiesta TAC, utilizzare il collegamento <u>https://cway.cisco.com/csc/</u> per allegare i **messaggi.tgz** alla richiesta di servizio.





Passaggio 10. Il file **daemon.log** può essere utile per individuare la causa principale del problema.

Informazioni correlate

Paging di base di InformaCast Virtual Appliance:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/cisco_paging_server/11_0_5/Cis coPagingServerInstallandUserGuide_1105.pdf