# **Configura Device Pack in Cisco Call Manager**

### Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Premesse Configurazione Verifica Risoluzione dei problemi

#### Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura per installare il Device Pack in Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

# Prerequisiti

#### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- CUCM
- Server FTP sicuro (SFTP)

• File del pacchetto del dispositivo (versione rispettiva di Unified Communications Manager) Fare riferimento a questi collegamenti per comprendere il dispositivo che supporta la versione CUCM.

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\_ip\_comm/cucm/compat/matrix/CMDP\_BK\_CCBD A741\_00\_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP\_BK\_CCBDA741\_00\_cucmdevice-package-compatibility-matrix\_chapter\_01.html
- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\_ip\_comm/cucm/compat/matrix/CMDP\_BK\_CCBD A741\_00\_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP\_BK\_CCBDA741\_00\_cucmdevice-package-compatibility-matrix\_chapter\_00.html

#### Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- CUCM
- server SFTP
- File del pacchetto del dispositivo (versione rispettiva di Unified Communications Manager)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

### Premesse

Il file del pacchetto del dispositivo viene installato per aggiornare nuove funzionalità e funzionalità a Communications Manager. Viene inoltre eseguito l'aggiornamento del firmware all'endpoint. Tuttavia, esistono scenari in cui il pacchetto di dispositivi viene aggiornato solo allo scopo di aggiungere funzionalità e caratteristiche aggiuntive ed è necessario evitare l'aggiornamento del firmware a livello di cluster.

In questo documento viene descritta la procedura per aggiornare il pacchetto di dispositivi evitando l'aggiornamento del firmware a livello di cluster.

## Configurazione

Ènecessario scaricare il pacchetto dispositivi dal sito Web Cisco, che corrisponde alla versione di CUCM.

Fare riferimento a questo collegamento e selezionare la versione che si desidera scaricare per Device Pack, come mostrato nell'immagine.

https://software.cisco.com/download/home/268439621



Prima di installare il pacchetto di dispositivi in Gestione comunicazioni, è necessario copiare la versione del firmware in un file separato.

Selezionare **Dispositivo > Impostazioni dispositivo > Impostazioni predefinite dispositivo** e copiare le informazioni del firmware che si desidera mantenere come stesso firmware sugli endpoint e come mostrato nell'immagine.

Device Defaults Configuration								
(	<b>.</b> s	a.e						
Dual Bank Information								
		Device Type	Protocol	Load Information	Inactive Load Information	Device Pool	Phone Template	
	۰	Cisco 7811	S3P	sip78xx.11-0-1-11	2	Default 👻	Standard 7811 SIP 💌	
	۰	Cisco 7821	S3P	sip78xx.11-0-1-11	2	Default +	Standard 7821 SIP 💌	
	\$	Cisco 7841	SIP	sip78xx.11-0-1-11		Default •	Standard 7841 SIP ·	
	\$	Cisco 7861	SIP	sip78xx.11-0-1-11		Default *	Standard 7861 SIP	
		Cisco 8811	SIP	sip88xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8811 SIP 💌	
	4	Cisco 8821	SIP			Default 💌	Standard 8821 SIP 💌	
	۰	Cisco 8841	SIP	sip88xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8841 SIP 💌	
	+	Cisco 8845	S3P	sip8845_65.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8845 SIP 💌	
	+	Cisco 8851	S3P	sip88xx.11-0-1-11		Default ·	Standard 8851 StP 💌	
	+	Cisco 8851NR	53P	sip88xx.11-0-1-11		Default *	Standard 8851NR SIP -	
		Cisco 8861	SIP	sip88xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8861 SIP 💌	
		Cisco 8865	SIP	sip8845_65.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8865 SIP 💌	
		Cisco 8961	SIP	sip8961.9-4-2582-2		Default *	Standard 8961 SIP	
1								

Una volta scaricato il pacchetto di dispositivi dal sito Web Cisco, è necessario caricare il file in Unified Communications Manager con l'uso del server SFTP.

# Passare alla pagina di amministrazione del sistema operativo > Aggiornamento software > Installazione/Aggiornamento

Inoltre, immettere le informazioni obbligatorie in questa pagina e come mostrato nell'immagine

- Fonte: Scegliere l'origine locale (CD/DVD) o remota (file system remoto) dei file di aggiornamento
- Directory: Per i file system remoti, immettere il percorso del file patch sul sistema remoto
- Server: Per i file system remoti, immettere il nome del server FTP o SFTP
- Nome utente: Immettere il nome utente per il nodo remoto
- Password utente: Immettere la password per il nodo remoto
- Protocollo di trasferimento: Scegliere il protocollo di trasferimento, ad esempio SFTP

alah. Cise	o Unified	Operating S	inistration Navigable	Cisco Unified OS Administration		
CISCO For Cis	co Unified Cor	munications Solution	ns	admin	Search Documentation About L	
Show - Settings -	Security •	Software Upgrades 💌	Senices - Help	•		
Software Installati	on/Upgrade	Install/Upgrade				
🙆 Cancel 📫 N	lext	TFTP File Manage	ment.			
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		Device Load Mana	gement			
-Status		Customized Logon	Message			
i Status: Ready						
-Software Location						
Source* Remote File		ystem				
Directory*						
Server*						
User Name*	admin					
User Password*						
Transfer Protocol*	SFTP					
SMTP Server						
Email Destination						
Cancel Next						

**Nota:** Quando si applica un pacchetto di dispositivi per abilitare il supporto di nuovi dispositivi, il riavvio a livello di cluster non è richiesto per CUCM versione 11.5(1) o successive. Al contrario, dopo aver aggiunto il pacchetto di dispositivi, procedere come segue in CUCM:

• Riavviare il servizio Cisco Tomcat su tutti i nodi

- Riavviare Cisco TFTP su tutti i server su cui è in esecuzione il servizio
- Riavviare Cisco CallManager nel server di pubblicazione. Se il servizio Cisco CallManager non è in esecuzione nel server di pubblicazione, è possibile ignorare questo passaggio.

Se si utilizza CUCM versione 11.0(1) o precedente, è necessario riavviare il cluster. Il riavvio a livello di cluster non è necessario quando si applica un pacchetto di dispositivi per aggiornare il firmware o la configurazione corrente

Al termine dell'installazione del pacchetto di dispositivi, è necessario incollare le informazioni del firmware in Gestione comunicazioni predefinita dispositivo. Selezionare **Periferica > Impostazioni predefinite dispositivo >** Incolla le informazioni del firmware che si desidera mantenere come lo stesso firmware sugli endpoint, quindi fare clic sull'icona per scambiare il firmware sull'endpoint, come mostrato nell'immagine.

-Dual	Bank Information			- Little bound to service			
Dua	Dark Information			Cil	click here to swap		
	Device Type	Protocol	Load Information	Inactive Load Information	mware Device Pool	Phone Template	
4	Cisco 7811	SIP	sip78xx.12-0-1ES-8	sip78xx.11-5-1SR1-1	Default 🔻	Standard 7811 SIP 🔻	
4	Cisco 7821	SIP	sip78xx.12-0-1ES-8	sip78xx.11-5-1SR1-1	Default 🔻	Standard 7821 SIP 🔻	
4	Cisco 7841	SIP	sip78xx.12-0-1ES-8	sip78xx.11-5-1SR1-1	Default 🔻	Standard 7841 SIP 🔻	
4	Cisco 7861	SIP	sip78xx.12-0-1ES-8	sip78xx.11-5-1SR1-1	Default 🔻	Standard 7861 SIP 🔻	
4	Cisco 8811	SIP	sip88xx.11-5-1-18	<b>`</b>	Default 🔻	Standard 8811 SIP 🔻	

### Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Per verificare che il telefono abbia copiato la nuova immagine del firmware, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Individuare l'indirizzo IP del telefono IP su cui viene eseguito l'aggiornamento. Utilizzare l'indirizzo IP nel browser per ottenere le informazioni sul dispositivo del telefono IP. Controllare la versione per verificare se il firmware è stato modificato in quello nuovo.
- Accedere fisicamente al telefono IP e premere il pulsante Settings (Impostazioni). Scorrete l'elenco fino a Informazioni modello (Model Information) e premete Seleziona (Select).
  Scorrere quindi verso il basso fino a Carica file e verificare che si tratti dello stesso file di caricamento che viene aggiornato.

## Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

La sezione Risoluzione dei problemi verrà trattata in un documento diverso.