Esempio di configurazione per l'integrazione SIP non sicuro CUCM con CUC

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione Configurazione su CUCM Configurazione su Unity Connection Verifica Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive la procedura per integrare Cisco Unified Communications Manager (CUCM) con Cisco Unity Connection (CUC) con l'uso del protocollo SIP (Session Initiation Protocol). Nell'esempio, l'integrazione SIP non è sicura.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- CUCM
- CUC

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- CUCM 8.x e versioni successive
- CUC 8.x e versioni successive

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Configurazione su CUCM

Passaggio 1. Nella pagina CUCM Admin, selezionare Sistema > Sicurezza > SIP Trunk Security Profile. Creare una copia del profilo disponibile. Il profilo predefinito è Non-Secure SIP Trunk Profile. Nel nuovo profilo, selezionare queste opzioni: Accetta riferimento esterno alla finestra di dialogo, Accetta notifica non richiesta e Accetta sostituisce l'intestazione.

	Enterprise Phone Configuration Service Parameters		ir Technical Support web site.
Security		•	Certificate
	Application Server		Phone Security Profile
	Licensing	٠	SIP Trunk Security Profile
	Geolocation Configuration		CUMA Server Security Profile
	Geolocation Filter		Γ

lame*	Non Secure SIP Trunk ProfileUnity	
Description	Non Secure SIP Trunk Profile authenticated by	null S
Device Security Mode	Non Secure	
ncoming Transport Type*	TCP+UDP	
utgoing Transport Type	TCP	
Enable Digest Authentication		
once Validity Time (mins)*	600	
.509 Subject Name		
ncoming Port*	5060	
Enable Application level authorization		
Accept presence subscription		
Accept out-of-dialog refer**		
Accept unsolicited notification		
Accept replaces header		
Transmit security status		
Allow charging header		
IP V.150 Outbound SDP Offer Filtering*	Use Default Filter	

Passaggio 2. Per creare un trunk SIP, selezionare Dispositivo > Trunk e selezionare Add New.

Dev	vice 🔻	Application -	,	User Managem
	CTI R	oute Point		
	Gatek	eeper		
	Gatew	ay		
	Phone)		
	Trunk			
	Remo	te Destination		
	Device	e Settings		• -
		Device CTI Ro Gateko Gateko Phone Trunk Remof Device	Device ▼Application ▼CTI Route PointGatekeeperGatewayPhoneTrunkRemote DestinationDevice Settings	Device ▼Application ▼CTI Route PointGatekeeperGatewayPhoneTrunkRemote DestinationDevice Settings

Passaggio 3. Selezionare il Tipo come **trunk SIP**. Il resto dei campi viene popolato automaticamente.

-Trunk Information-		
Trunk Type*	SIP Trunk	٥
Device Protocol*	SIP	٥
Trunk Service Type*	None(Default)	0

Passaggio 4. Fornire un nome per il trunk e assegnare un pool di dispositivi appropriato.

Device Information			
Product:	SIP Trunk		
Device Protocol:	SIP		
Trunk Service Type	None(Default)		
Device Name*	Unity-trunk		
Description			
Device Pool*	Default		
Common Device Configuration	< None >		
Call Classification*	Use System Default		
Media Resource Group List	< None >	÷	
Location*	Hub_None	0	
AAR Group	< None >	÷	
Tunneled Protocol*	Note	0	
QSIG Variant*	No Changes	0	
ASN.1 ROSE OID Encoding*	No Changes	0	
Packet Capture Mode*	None		
Packet Capture Duration	0		

Passaggio 5. Per le impostazioni **Chiamate in entrata**, selezionare il foglio di stile CSS appropriato che ha accesso ai telefoni. Selezionare inoltre la casella di controllo **Reindirizzamento intestazione deviazione Consegna in entrata**.

Inbound Calls		
Significant Digits*	All	•
Connected Line ID Presentation*	Default	a
Connected Name Presentation*	Default	O
Calling Search Space	< None >	0
AAR Calling Search Space	< None >	0
Prefix DN		
Redirecting Diversion Header I	Delivery - Inbound	

Passaggio 6. Per le impostazioni Chiamata in uscita, selezionare la casella di controllo Reindirizzamento intestazione deviazione - In uscita.

< None >	0
ation CSS	
< None >	0
nation CSS	
Originator	0
Default	0
Default	0
Deliver DN only in connected party	0
Outbound	
< None >	0
	< None > ation CSS < None > nation CSS Originator Default Default Deliver DN only in connected party Outbound < None >

Passaggio 7. Nel campo **Indirizzo di destinazione**, immettere l'indirizzo IP del server Unity Connection a cui CUCM si connette.

Desti	nation		
De	stination Address is an SRV		
	Destination Address	Destination Address IPv6	Destination Port
1*	10.127.226.5		5060

Nota: Per un cluster Unity Connection (server di pubblicazione e Sottoscrittore), creare 2 trunk SIP. Ogni trunk SIP punta a un server Unity Connection.

Passaggio 8. Selezionare il **profilo SIP trunk security** dal menu a discesa. Scegliere il nuovo Profilo di sicurezza creato al passo 1. Selezionare il **CSS di ristesura**. Questo foglio di stile CSS viene raffigurato per le chiamate trasferite al CUCM da Unity Connection e deve avere accesso ai telefoni utente. In **Profilo SIP**, selezionare il **Profilo SIP standard** dall'elenco a discesa.

MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw	0
BLF Presence Group*	Standard Presence group	0
SIP Trunk Security Profile*	Non Secure SIP Trunk ProfileUnity	0
Rerouting Calling Search Space	< None >	0
Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >	0
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >	0
SIP Profile*	Standard SIP Profile	0
DTMF Signaling Method *	No Preference	0

Passaggio 9. Creare un gruppo di cicli di lavorazione. Passare a Instradamento chiamate > Instradamento/ricerca > Gruppo di cicli di lavorazione. Aggiungere un nuovo gruppo di route e assegnargli un nome appropriato. Selezionare il trunk SIP creato nel passaggio 2 e fare clic su Add to Route Group. Premere Salva.

AAR Group			van	ced Features	Device	 Appl
Dial Rules		٠				
Route Filter						
Route/Hunt		•		Route Group		
SIP Route Pattern			_	Local Route C	Group Names	1
Class of Control		•		Pouto Liet		
oute Group Informa	tion					
toute Group Name*	Unity-RG					
istribution Algorithm*	Circular					0
Find Devices to Add Device Name contains	Information — to Route Group					Find
Available Devices**	TestSachin					
	Unity-trunk Voicemail					
Port(s)	All					٥

separato per il secondo trunk SIP creato. In alternativa, è possibile aggiungere il secondo trunk SIP allo stesso gruppo di route. L'ordine viene selezionato dal menu a discesa **Distribution Algorithm**: Circolare, Round Robin, ecc.

Passaggio 10. Creare un elenco cicli di lavorazione. Passare a Instradamento chiamate > Instradamento/ricerca > Elenco instradamenti. Fare clic su Add new (Aggiungi nuovo) e assegnare un nome appropriato all'elenco route. Selezionare il Gruppo CUCM dal menu a discesa contenente i server CUCM ai quali il server CUC stabilisce una connessione trunk SIP.

Route/Hunt	•	Route Group
SIP Route Pattern		Local Route Group Names
Class of Control	•	Route List
Intercom	•	Route Pattern
Olient Matter Codes		
- Route List Information	_	
Device is trusted		
Name*		y-RL
Description Cisco Unified Communications Manager Group*		
		fault 💿

Passaggio 11. Fare clic su **Salva.** Invia è disponibile un'opzione per selezionare un **gruppo di cicli di lavorazione** per questo elenco. Fare clic su **Aggiungi gruppo di cicli di lavorazione** e selezionare il gruppo di cicli di lavorazione creato nel passo 9.

-Route List Me	mber Information	
Route Group*	Unity-RG-[NON-QSIG]	0
Colline Dout	·	

Nota: Se si creano più gruppi di route, ciascuno per un trunk, selezionare tutti i gruppi di route e disporli in ordine di preferenza. Per instradare la chiamata, CUCM seleziona prima il gruppo di instradamenti nella parte superiore.

Passaggio 12. Aggiungere un motivo di route. Passare a Instradamento chiamate > Instradamento/ricerca > Modello di instradamento. Fare clic su add new (Aggiungi nuovo) e fornire il numero pilota della segreteria telefonica per unity connection (Unity Connection). Numero utilizzato dagli utenti per effettuare chiamate al server di connessione Unity. Selezionare l'elenco di route creato nel passaggio 10 dall'opzione a discesa Gateway/Route List.

			A Analy Canta - Add Mary
Į	Route/Hunt	•	Route Group
	SIP Route Pattern		Local Route Group Names
	Class of Control	•	Route List
]	Intercom	· •	Route Pattern
1	or		

Pattern Definition		
Route Pattern*	4000	
Route Partition	< None >	0
Description		
Numbering Plan	Not Selected	0
Route Filter	< None >	0
MLPP Precedence*	Default	0
Apply Call Blocking Percentage		
Resource Priority Namespace Network Domain	< None >	0
Route Class*	Default	0
Gateway/Route List*	Unity-RL	😑 (Edit)
Route Option	 Route this pattern 	
	Block this pattern No Error	0

Passaggio 13. Per aggiungere il numero del Programma pilota Voicemail, selezionate Funzionalità avanzate > Voicemail > Programma pilota Voicemail.

ļ	Advanced Features 👻	Device - App	licatio	n 👻 User Management 👻	Bulk Adm			
	Voice Mail			Cisco Voice Mail Port				
SAF		,		Cisco Voice Mail Port Wizard				
	EMCC	,		Message Waiting				
	Cluster View			Voice Mail Pilot				
	Intercompany Medi	a Services		Voice Mail Profile				

Passaggio 14. Fare clic su **Add new** (Aggiungi nuovo) e fornire il numero pilota per la segreteria telefonica. Questo numero deve corrispondere al modello di route creato nel passaggio 12. È possibile scegliere di impostare come numero pilota della segreteria telefonica predefinito per l'intero cluster CUCM. A tale scopo, selezionare **Make this the default voice mail pilot for the system (Rendi il programma pilota di posta vocale predefinito per il sistema).**

Voice Mail Pilot Inform	nation					
Voice Mail Pilot Number	4000					
Calling Search Space	< None >	0				
Description						
Make this the default Voice Mail Pilot for the system						

Passaggio 15. Aggiungere un profilo di segreteria telefonica per questo sistema. Selezionare Funzioni avanzate > Segreteria telefonica > Profilo segreteria telefonica.

	Advanced Features - Device -	Appli	ication 👻 User Management 👻 Bulk Adm
	Voice Mail	•	Cisco Voice Mail Port
	SAF	•	Cisco Voice Mail Port Wizard
	EMCC	•	Message Waiting
	Cluster View		Voice Mail Pilot
	Intercompany Media Services	•	Voice Mail Profile
I			

Passaggio 16. Fare clic su Add new (Aggiungi nuovo) e fornire un nome appropriato. Scegliere il programma pilota per la casella vocale creato nel passaggio 13. dal menu a discesa. È possibile scegliere di impostare questo profilo come profilo predefinito per la segreteria telefonica del sistema. A tale scopo, selezionare Rendi questo profilo di segreteria telefonica predefinito per il sistema.

Voice Mail Profile Information								
Voice Mail Profile Name*	Unity-Profile							
Description								
Voice Mail Pilot**	3000/< None >	0						
Voice Mail Box Mask								
Make this the default	Voice Mail Profile for the System							

Configurazione su Unity Connection

Passaggio 1. Passare alla pagina Amministratore CUC ed espandere **Integrazione telefonia**. Selezionare la prima opzione, **Sistema telefonico**.

2. Fare clic su Add New (Aggiungi nuovo) e dare un nome al sistema telefonico.



Passaggio 3. I valori predefiniti sono utilizzati nella pagina Nozioni fondamentali del sistema telefonico. Per visualizzare informazioni sulla configurazione aggiuntiva del sistema telefonico, selezionare **Guida > Questa pagina**.

n Basics	(Unity-S	IP)			
Edit	Refresh	He	lp		
Delete	Previou		Со	ntents	
			Th	is Page	
		_			1

Passaggio 4. [Facoltativo] Per importare gli utenti CUCM in CUC, configurare i server AXL sul sistema telefonico. Selezionare **Modifica > Server AXL Cisco Unified Communications Manager**.

AXL Servers							
Delete Selected	dd New						
Order		IP Address	Port				
0	10.106.98.95		8443				
Delete Selected Add New							
AXL Server Settings							
Username	þdm	n					
Password							

Passaggio 5. Tornare alla pagina di base Sistema telefonico. Nell'angolo in alto a destra, selezionare Add a Port Group (Aggiungi gruppo porte) dal menu dei collegamenti correlati.

Search Phone	Systems 🕨 Phone System Basics	(Ur	nity-SIP)
Related Links	Add Port Group	٢	G <u>o</u>

Passaggio 6. Creare un gruppo di porte. Specificare un nome visualizzato per il gruppo di porte. Modificare il **tipo di Gruppo porte** in SIP. Immettere l'indirizzo FQDN/IP del server CUCM a cui si registra il trunk SIP.

New Port Group							
Phone System Unity-SIP							
Create From	Port Group Type SIP						
	Port Group						
Port Group Des	cription						
Display Name*	Unity-SIP-1						
Authenticate	with SIP Server						
Authentication Us	ername						
Authentication Pa	ssword						
Contact Line Nam	e						
SIP Security Profi	le 5060 ᅌ						
SIP Transport Pro	tocol TCP ᅌ						
Primary Server	Settings						
IPv4 Address or Host Name 10 106 08 05							
IPv6 Address or Host Name							
Port	5060						

Passaggio 7. Andare a Collegamenti correlati nell'angolo in alto a destra e selezionare Aggiungi porte.



Passaggio 8. Inserire il numero di porte desiderato. Selezionare il nome del sistema telefonico e del gruppo di porte appropriati e fare clic su Salva.

New Phone System Port						
Enabled						
Number of Ports	5					
Phone System	Unity-SIP ᅌ					
Port Group	Unity-SIP-1 ᅌ					
Server	cuc1052 ᅌ					
Port Behavior						
🗸 Answer Calls						
🗹 Perform Mess	Perform Message Notification					
Send MWI Requests (may also be disabled by the port group)						
🗹 Allow TRAP C	onnections					

Nota: Dal menu a discesa **Server**, selezionare il server CUC di Publisher e creare le porte. Per aggiungere porte per il server Subscriber CUC, passare allo stesso gruppo di porte **Unity-SIP-1** e scegliere **Aggiungi porte** dal menu **Collegamenti correlati** nell'angolo in alto a destra. Nella pagina **New Phone System Port**, scegliere il server Subscriber dal menu a discesa **Server**. In alternativa, creare un nuovo gruppo di porte nello stesso sistema telefonico con un prefisso del nome del dispositivo diverso per le porte del Sottoscrittore.

Passaggio 9. Tornare a Integrazione telefonia > Gruppo porte e selezionare il gruppo di porte SIP. Passare a Modifica > Server e aggiungere gli altri server CUCM nello stesso cluster per il failover. Assegnare una preferenza utilizzando il numero ordine. L'ordine 0 ha la preferenza più alta seguita da 1, 2 e così via. Le porte vengono registrate nel server CUCM con ordine 0. Se il server non è disponibile, le porte vengono registrate nei server successivi nell'elenco.

Selezionare la casella di controllo **Riconnettersi a Cisco Unified Communications Manager di** ordine superiore quando disponibile per fare in modo che le porte ritornino al server CUCM di ordine superiore quando diventa disponibile. In caso contrario, le porte rimangono registrate nel server con preferenze inferiori.

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Se le porte non sono registrate,

Passaggio 1. Verificare che le porte siano state create correttamente in Unity Connection. Passare a **Integrazione telefonia > Porte.**

Unity-SIP-1-001	Unity-SIP	cuc1052	х	Х	х	Х	Х
Unity-SIP-1-002	Unity-SIP	cuc1052	х	Х	Х	Х	Х
Unity-SIP-1-003	Unity-SIP	cuc1052	х	х	х	х	x
Unity-SIP-1-004	Unity-SIP	cuc1052	х	х	х	Х	Х
Unity-SIP-1-005	Unity-SIP	cuc1052	х	х	х	Х	х

Passaggio 2. Passare a **Integrazione telefonia > Gruppo porte**. Selezionare il gruppo di porte SIP. Nell'elenco a discesa Collegamenti correlati selezionare **Controlla configurazione telefonia** e **Vai** per confermare le impostazioni di integrazione del sistema telefonico. Se il test ha esito negativo, in Risultati esecuzione attività vengono visualizzati uno o più messaggi con i passaggi per la risoluzione dei problemi. Risolvere il problema e verificare nuovamente la connessione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.